

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Qc 311 N4

VORLESUNGEN

ÜBER

DIE MECHANISCHE THEORIE

·DER WÄRME.

Kark Gottfied

VON

DR. C. NEUMANN,
PROPESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU LEIPZIG

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1875.

• • • .

SEINEM

HOCHVEREHRTEN FREUNDE

HERRN PROFESSOR E. REUSCH

ZU TUEBINGEN

GEWIDMET

VOM VERFASSER.

• •

Vorwort.

Die Vorlesungen, welche ich hiermit veröffentliche, und welche ich zu wiederholten Malen theils in Tübingen theils in Leipzig gehalten habe, beruhen auf einem sorgfältigen Studium der Schriften von Carnot, Clapeyron, Mayer, Clausius, Thomson, Kirchhoff, Jochmann, Zeuner, Verdet, Briot, u. A., namentlich aber auch auf den Vorträgen meines Vaters an der Königsberger Universität.

Ein eigenthümlicher Vorzug der letztern gegenüber allen andern mir bekannten Darstellungen besteht in der rechtzeitigen Einführung der sogenannten calorischen (oder adiabatischen) Curven. In der That sind diese Curven von derselben fundamentalen Bedeutung, wie die Curven constanten Volumens, constanten Drucks und constanter Temperatur; und hieraus folgt, dass die ganze Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie an Einfachheit und Klarheit gewinnen muss, sobald man jene vier Curvensysteme zu gleicher Zeit und als gleichberechtigte einander parallel stehende Begriffe einführt. Solches ist im vorliegenden Werke geschehen, nach dem Vorgange meines Vaters; und zwar habe ich den Parameter der calorischen Curven mit u (resp. U) bezeichnet, während die Parameter der drei andern Curvensysteme in üblicher Weise durch v, p, t angedeutet sind*).

Die mechanische Wärmetheorie zeichnet sich vor den übrigen physikalischen Disciplinen dadurch aus, dass sie nicht

^{*)} Ich erwähne solches absichtlich, um Missverständnissen vorzubeugen. Denn die von mir benutzte (fast durchweg den Vorlesungen meines Vaters entsprechende) Bezeichnungsweise ist in vielen Puncten von der Clausius'schen verschieden. So z. B. nenne ich u oder U den Parameter der calorischen Curven, während Clausius unter U die Energie der betrachteten Substanz versteht. Diese Energie bezeichne ich meinerseits mit E, respective mit E oder E oder E oder E oder E oder E.

auf irgend welchen Hypothesen über die Molecularconstitution der betreffenden Körper, sondern auf wenigen allgemeinen Grundsätzen beruht. Diese bestehen in dem *Princip der Energie* und in dem *Clausius'schen Princip*. Das erste lautet (vgl. pg. 19):

Für jeden Körper existirt eine Energiefunction, d. i. eine vom augenblicklichen Zustande des Körpers abhängende Function, welche die Eigenschaft hat, in jedem Zeitraum um ebensoviel anzuwachsen, als die dem Körper während dieses Zeitraumes von Aussen zugeführte Arbeit und Wärme beträgt. Und in ähnlicher Weise lautet das Princip für ein System von Körpern.

Andererseits kann das zweite Princip, falls man eine möglichst kurze Ausdrucksweise haben will, durch den Satz ausgesprochen werden:

Die Wärme besitzt die Eigenschaft, niemals von selber aus einem kälteren in einen wärmeren Körper überzugehen.

Will man indessen mancherlei Einwände (wie z. B. auch den bekannten und scharfsinnigen *Hirn*'schen Einwand) vermeiden, so empfiehlt sich für dieses *Clausius'sche Princip* folgende etwas umständlichere Ausdrucksweise (vgl. pg. 69 u. 81):

Die Resultate der während eines gegebenen Zeitraumes erfolgten Processe sind niemals von der Art, dass sie durch blosse Berührung zweier Körper (und den dabei stattfindenden Wärmeaustausch) wieder rückgängig werden können. — Mit andern Worten: Sie sind niemals von der Art, dass durch blosse Berührung zweier Körper der Zustand zu Ende des Zeitraums in den anfänglichen wieder zurückkehren kann.

Die drei ersten Capitel des vorliegenden Werkes handeln ausschliesslich vom *Princip der Energie*; und zwar soll das erste Capitel einigermassen Auskunft geben über die Art und Weise, in welcher dieses Princip entstanden ist einerseits aus dem bekannten Princip der lebendigen Kraft*) welches in

^{*)} Bei dieser Gelegenheit sei eine Bemerkung gestattet, welche für die Zukunft der mechanischen Wärmetheorie vielleicht nicht ohne Bedeutung ist. Bezeichnet man bei irgend einem mechanischen Problem die das Princip der lebendigen Kraft repräsentirende Formel durch

der Mechanik und Physik schon von Daniel Bernoulli mit grossem Erfolg gehandhabt wurde, und andererseits aus dem Princip der Aequivalenz zwischen Arbeit und Wärme, welches in bestimmter Weise wohl zuerst durch Mayer ausgesprochen, und später von Joule durch sorgfältige Experimente bestätigt wurde. — Das zweite und dritte Capitel handeln von der Anwendung des Princips auf gasförmige Substanzen.

Sodann folgt im vierten Capitel das Clausius'sche Princip und der hieraus entspringende Carnot'sche Satz. Daneben wird im Vorübergehen bemerkt, dass man diesen Satz auch ableiten kann aus einem etwas andern Princip, welches (mit dem Clausius'schen ungefähr gleichzeitig) von Thomson aufgestellt worden ist. Der Carnot'sche Satz bietet die Mittel zur Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie für beliebige Substanzen, so z. B. auch zur Deduction der von Kirchhoff aufgestellten Formeln.

Ueberhaupt ist mit diesem vierten Capitel die Entwickelung der eigentlichen Theorie im Wesentlichen vollendet. Die

(2.)
$$f = \varphi + \psi + \chi + \cdots$$
, von denen jedes eine gewisse Anzahl der q nebst den zugehörigen q' enthält, hingegen frei ist von den in den übrigen Gliedern enthaltenen q und q' . Alsdann zerfällt das Princip der lebendigen Kraft (1.) in ebenso viele Formeln, als Glieder der genannten Art vorhanden sind,

$$\varphi = \text{Const.},$$

$$\psi = \text{Const.},$$

$$\chi = \text{Const.},$$

nämlich in die Formeln:

Ein Beispiel für diese Bemerkung (deren allgemeine Richtigkeit mit Hülfe der bekannten Lagrange'schen Differentialgleichungen leicht zu erweisen ist) bietet sich dar in der Bewegung eines starren vonder Schwerkraft sollicitirten Körpers. Denn das Princip der lebendigen Kraft zerfällt in diesem Falle in vier Formeln; von diesen liefern zwei die Bewegung des Schwerpunctes nach zwei horizontalen Richtungen, die dritte seine Bewegung in vertikaler Richtung, und endlich die vierte die Rotationsbewegung des Körpers um den Schwerpunct,

^(1.) $f(q_1, q_2, q_3, \ldots, q_1', q_2', q_3', \ldots) = \text{Const.}$, wo die q die independenten Variablen und die q' ihre Ableitungen nach der Zeit vorstellen; so kann der Fall eintreten, dass die Function f in mehrere Glieder zerfällt:

weiter folgenden Capitel enthalten nur noch Anwendungen, theils auf die Vorgänge des Verdampfens und Schmelzens, theils auf die Processe der Mischung, Auflösung, Absorption und chemischen Verbindung.

Endlich findet sich als Anhang eine kurze Auseinandersetzung der Krönig-Clausius'schen Theorie der molecularen Stösse.

Da das vorliegende Werk hauptsächlich für Anfänger bestimmt, hauptsächlich ein Lehrbuch sein soll, so habe ich neben der wissenschaftlichen Strenge namentlich auch die leichte Verständlichkeit im Auge gehabt. Von letzterm Gesichtspuncte aus werden kurze Recapitulationen, die sich hin und wieder vorfinden, ihre Rechtfertigung, namentlich aber auch gewisse von mir angewandte Methoden ihre Erklärung finden. In Betreff dieser letztern schicke ich folgende Bemerkungen voraus.

Erste Bemerkung. — Clausius sagt in der Vorrede zu seinen gesammelten Abhandlungen (Braunschweig. 1864, pg. VIII): "Die mechanische Wärmetheorie hat neue Ideen "in die Wissenschaft eingeführt, welche von den früher ver-"breiteten Ansichten abweichen, und sie erforderte daher auch "eigenthümliche mathemathische Betrachtungen. "ist eine gewisse Art von Differentialgleichungen zu erwähnen, "welche ich in meinen Untersuchungen angewendet habe, "und welche von den sonst gewöhnlich vorkommenden in "einem wesentlichen Puncte verschieden sind, wodurch, wenn "man den Unterschied nicht genau beachtet, Missverständnisse "entstehen können. Die Bedeutung und die Behandlungsart "dieser Differentialgleichungen sind zwar schon längst von "Monge festgestellt, scheinen aber nicht allgemein genug be-"kannt zu sein; denn in der That hat eine unrichtige Auf-"fassung dieser Gleichungen einen heftigen Angriff gegen "meine Theorie veranlasst. — — Um bei der vorliegenden "Sammlung diese Schwierigkeiten — zu beseitigen, habe sich eine mathematische Einleitung vorausgeschickt, welche "- - die betreffenden Differentialgleichungen be-"spricht. — — — "

Ich habe nun im vorliegenden Werk einen Weg einzuschlagen versucht, bei welchem jene von Clausius angedeuteten

Vorwort. IX

Schwierigkeiten fast gänzlich vermieden sind. Ausserdem aber habe ich, um Missverständnissen vorzubeugen, zweierlei Charakteristiken angewendet: d und \overline{d} . Ich bezeichne nämlich durch ein hakenförmiges \overline{d} jedwede unendlich kleine Grösse, einerlei ob sie mathematisch oder empirisch gegeben, einerlei ob ihre Entstehungsweise bekannt oder unbekannt ist. Das gewöhnliche d hingegen benutze ich nur dann, wenn die betreffende unendlich kleine Grösse ein Zuwachs ist, — der Zuwachs einer independenten Variablen oder der Zuwachs einer von beliebig vielen Variablen abhängenden Function. So z. B. wird der Ausdruck

$$xdy + ydx$$

mit d(xy) zu bezeichnen sein; denn er repräsentirt den Zuwachs des Productes xy. Andererseits aber wird beim Ausdruck

$$xdy - ydx$$

nicht das d, sondern das hakenförmige \overline{d} anzuwenden sein; denn er repräsentirt eine unendlich kleine Grösse, die *nicht* als Zuwachs irgend welcher Function darstellbar ist. Wir werden daher diesen letztern Ausdruck etwa mit $\overline{d}\sigma$ bezeichnen, wo σ selber keine Bedeutung hat, sondern mit dem vorgesetzten \overline{d} zusammen gewissermassen nur einen einzigen Buchstaben ausmachen soll.

Kurz, das Zeichen d soll die beiden Begriffe des Zuwachses und der unendlichen Kleinheit, das Zeichen \overline{d} hingegen nur den letztern andeuten*). Demgemäss könnte man (wie üblich) d ein Differential, hingegen \overline{d} ein Diminutiv nennen. Mehr gebräuchlich sind andere Namen: man nennt d ein vollständiges, und \overline{d} ein unvollständiges Differential.

Wie wesentliche Unterschiede zwischen den Begriffen d und \overline{d} stattfinden, erkennt man leicht aus den vorher genannten Beispielen:

^{*)} Von den beiden Begriffen d und \overline{d} ist also \overline{d} der allgemeinere, und d der speciellere; woraus folgt, dass man das d überall durch ein \overline{d} ersetzen darf, nicht aber umgekehrt. — Dem Mathematiker von Fach wird die Anwendung zweier verschiedener Zeichen d und \overline{d} überflüssig, vielleicht sogar störend erscheinen. Indessen wird derselbe die sehr geringe Formverschiedenheit der beiden Zeichen leicht zu ignoriren im Stande sein, und alsdann die Formeln in ihrer gewöhnlichen Gestalt vor sich haben.

$$d(xy) = xdy + ydx,$$
$$d\sigma = xdy - ydx.$$

Lassen wir nämlich den Punct x, y eine geschlossene Curve beschreiben, und integriren sodann beide Ausdrücke über alle Elemente dieser Curve, so erhalten wir:

$$\int d(xy) = \text{Null},$$

hingegen:

$$\int d\sigma = \pm 2A,$$

wo A den von der Curve begrenzten Flächeninhalt bezeichnet.

Analoges findet in allen Fällen statt. Repräsentirt nämlich f = f(x, y) eine beliebig gegebene eindeutige und stetige Function, so wird das über eine geschlossene Curve erstreckte Integral

$$\int df$$

stets gleich Null sein; während für die Integrale von der Form

$$\int d\sigma$$

eine ähnliche Regel nicht existirt, und nicht existiren kann.

Zweite Bemerkung. — Bewegt sich ein materieller Punct in der Richtung der x Achse unter der Einwirkung einer gegebenen Kraft X, so gilt bekanntlich die Differentialgleichung:

$$m\,\frac{d^2x}{d\,t^2}=X,$$

wo x die Abscisse des Punctes, und t die Zeit bezeichnet. Ist insbesondere die x Achse vertikal nach unten gerichtet, und die einwirkende Kraft die *Schwere*, so geht die Gleichung über in:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = mg.$$

Man kann nun nach Belieben entweder m oder mg als Masse des Punctes bezeichnen. Ich nenne zur bequemeren Unterscheidung die Grösse m: Masse oder Trägheitszahl, andererseits die Grösse mg: Gewicht oder Quantität oder Quantum. Dritte Bemerkung. — Zur Erleichterung des Verständnisses habe ich soviel wie möglich der geometrischen Anschauung mich bedient. In dieser Absicht habe ich nicht nur die bekannte graphische Methode (wie sie zuerst durch Clapeyron eingeführt wurde) weiter als bisher ausgebildet, sondern hin und wieder auch schematische Figuren angewendet, um das schleppende Nacheinander der wörtlichen Ausdrucksweise durch ein bildliches Nebeneinander zu ersetzen, — kurz, um die betreffenden Vorstellungen durch einen einzigen Blick zur Anschauung zu bringen. Von solchen schematischen Figuren ist namentlich im dritten und vierten Capitel ein ziemlich ausgedehnter Gebrauch gemacht zur Erläuterung derjenigen Betrachtungen. durch welche Clausius und Thomson (von verschiedenen Principien aus) zum Carnot'schen Satz gelangen.

Ungleich wichtiger ist die Clapeuron'sche Methode der graphischen Darstellung. Durch dieselbe erscheinen bekanntlich die physikalischen Eigenschaften der betrachteten Substanz als abhängig von der Beschaffenheit gewisser Curvensysteme und ihres gegenseitigen Zusammenhanges. Denken wir uns z. B. eine theils flüssige theils dampfförmige Substanz umschlossen von einer adiathermanen Hülle, so erscheint die Frage, ob die Menge des Dampfes bei eintretender Compression ab- oder zunehmen werde, identisch mit der Frage nach der relativen Lage zweier der Substanz zugehöriger Curvensysteme. Ueberhaupt dürfte der Nutzen der graphischen Methode vielleicht nirgends deutlicher hervortreten, als gerade bei den Processen des Verdampfens und Schmelzens, im fünften und sechsten Capitel. Denn vermöge dieser Methode consolidiren sich die dortigen Betrachtungen allmählig zu einem einheitlichen Bilde, dessen Anschaulichkeit und Schärfe noch vermehrt wird durch gewisse Bemerkungen von Cagniard Latour und Kirchhoff.

Dass bei den graphischen Darstellungen die gewählten Verhältnisse zuweilen der Wirklichkeit wenig entsprechen, darf nicht befremden. Denn zur Vermeidung dieses Uebelstandes würde bei einzelnen Theilen der betreffenden Figuren (z. B. der Figur pg. 157) eine mikroskopische Kleinheit erforderlich gewesen sein.

Vierte Bemerkung. — Bei Angabe der experimentellen Untersuchungen sowie der zugehörigen Zahlentabellen habe ich mich absichtlich auf das Nothwendigste beschränkt, und nur soviel darüber mitgetheilt, als zur allgemeinen Orientirung erforderlich schien. In Betreff genauerer Angaben habe ich entweder auf die einschlagenden Originaluntersuchungen oder auf die sorgfältigen Werke von Zeuner und Verdet zu verweisen.

Leipzig, Juli 1875.

C. Neumann.

Inhaltsverzeichniss.

Erstes Capitel.

	Ūe	ber das allgemeine Princip oder Axiom der Energie.	
•	•	Se	ite
ş	1.	Ueber den Begriff der Arbeit	1
ş	2.	Beziehung zwischen Arbeit und Potential	6
§	3.	Das Princip der lebendigen Kraft für einen einzelnen Massen-	
		punet	8
ş	4.	Das Princip der Energie für ein Newton'sches System	9
§	5.	Die Aequivalenz zwischen Arbeit und Wärme	16
§	6.	Das Princip der Energie für ein empirisch gegebenes System	17
§	7.	Versuch, das Princip der Energie zu deduciren aus zwei ein-	
		facheren Grundsätzen	22
		Zweites Capitel.	
	E	ntwickelung der mechanischen Wärmetheorie speciell	
		für Gase.	
ş	8.	Einige Präliminarien	25
§	9.	Das Mariotte GayLussac'sche Gesetz	27
ş	10.	Die Methode der graphischen Darstellung	28
§	11.	Die Curven constanten Druckes, constanter Spannung, con-	
		stanter Temperatur und die calorischen Curven	30
§	12.	Ueber die dem Gase von Aussen zuzuführende Arbeit	34
§	13.	Die dem Gase von Aussen zuzuführende Wärme	38
§	14.	Die zugehörigen Elementarformeln	42
ş	15.	Nothwendige Beschränkungen	43
ş	16.	Die Energie des Gases. Das Regnault-Joule'sche Experiment	44
§	17.	Die Wärmecapacität. Ein experimenteller Satz von Regnault	48
ş	18.	Der Parameter der calorischen Curven	-51
		Drittes Capitel.	
	A	nwendung der entwickelten Theorie auf sogenannte	
		Kreisprocesse.	
§	19.		
S	20.	Specielle Bemerkungen über die calorischen Curven	56

			Seite					
8	21.	Specielle Bemerkungen über die Temperaturcurven	58					
	22.	Der Carnot'sche Kreisprocess	60					
_	23.	Der ökonomische Coefficient des Carnot'schen Kreisprocesses	63					
•	24.	Der zum Carnot'schen inverse Kreisprocess	68					
•								
8	25.	Ueber beliebige Kreisprocesse	70					
		Viertes Capitel.						
Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie für beliebige Substanzen.								
Ş	26.	Präliminarien	77					
-	27.	Die Temperatur- und calorischen Curven	77					
•	28.	Die von Aussen zuzuführende Arbeit und Wärme	78					
_	29.	Das Princip der Energie	80					
_		Die von R. Clausius und W. Thomson eingeführten Axiome	00					
3	30.	adan Dringinian	. 00					
	0.4	oder Principien	•80					
_	31.	Ableitung des Carnot'schen Satzes	84					
.,	32.	Andere Ableitung des Carnot'schen Satzes	90					
§	33.	Anwendung des Carnot'schen Satzes zur näheren Bestim-						
		mung der allgemeinen Formeln	92					
ş	34.	Weitere Consequenzen des Carnot'schen Satzes	94					
ş	35	Ueber Definition und Messung der Temperatur	96					
§	36.	Weitere Entwickelung der allgemeinen Formeln. Ableitung						
		der Kirchhoff'schen Formeln	100					
Ş	37.	Ueber zwei allgemeine Voraussetzungen der entwickelten						
Ŭ		Theorie	108					
§	38.	Einige Bemerkungen über tumultuarische Processe	110					
		Fünftes Capitel.						
1	lnw	endung der allgemeinen Theorie auf den Verdampfu	ngs-					
		process.	_					
8	39.	Das Verdampfungsgebiet. Die Curven constanter Spannung	116					
-	40.	Notizen über die betreffenden experimentellen Ergebnisse	123					
•	41.	Die Curven constanter Temperatur	126					
	42.	Die Dampfeurven oder Curven constanter Dampfmenge	127					
•	43.	Die calorischen Curven	128					
•	44.	Vergleichung der calorischen Curven mit den Dampfeurven	131					
•		-						
	45.	Die Wärmecapacität	136					
	46.	Die Vorstellung von Cagniard Latour	139					
	47.	Ueber gewisse approximative Gesetze	144					
-	§ 48.	Das Gebiet des überhitzten Dampfes, speciell für Wasser.	147					
Sechstes Capitel.								
Anwendung der allgemeinen Theorie auf den Schmelzprocess.								
1	§ 49.							
		des Druckes	153					

	Inhaltsverzeichniss.	xv
§ 50.	Die Curven constanten Druckes für die Substanz HO (Eis,	Seite
§ 51.	Wasser, Wasserdampf)	156 160
	Siebentes Capitel.	
1	Anwendung der allgemeinen Theorie auf ein System verschiedener Substanzen. Erster Theil.	
§ 52.	Ueber die Spannung eines Gasgemenges	164
§ 53. § 54.	Ueber die Energie und Wärmecapacität eines Gasgemenges Die bei der mechanischen oder chemischen Vereinigung	166
§ 55.	zweier Substanzen frei werdende Wärme Erster Fall: Die Vereinigung erfolgt unter constantem	170
§ 56.	äussern Druck	171
	Volumen	175
§ 57.	Ueber den Verdampfungsprocess der Schwefelsäure	179
	Das aus Schwefelsäure und Wasserdampf bestehende System Die bei der Mischung von Schwefelsäure und Wasser sich	184
8.00.	entwickelnde Wärme. Die erste Kirchhoff'sche Formel	189
§ 60.	Fortsetzung. Die zweite Kirchhoff'sche Formel	197
	Achtes Capitel.	
	Anwendung der allgemeinen Theorie auf ein System	
	verschiedener Substanzen. Zweiter Theil.	
§ 61.	Ein aus Wasser, Wasserdampf und Gas bestehendes System	203
§ 62.	Die Energie des betrachteten Systems	208
§ 63.	Ueber die bei der Absorption frei werdende Wärme. Erster Fall: Die Absorption erfolgt bei fortwährendem	
v c4	Gleichgewicht durch Variation von Druck und Volumen	211
§ 64.	Zweiter Fall: Die Absorption erfolgt unter plötzlicher Störung des Gleichgewichts bei constantem äusseren Druck	213
§ 65.	Dritter Fall: Derselbe unterscheidet sich von dem vor-	210
	hergehenden nur durch grössere Allgemeinheit	221
§ 66.	Vierter Fall: Die Absorption erfolgt unter plötzlicher	
	Störung des Gleichgewichtes bei constantem Volumen	223
	· Neuntes Capitel.	
Anw	endung der allgemeinen Theorie auf feste und tropi flüssige Substanzen.	bar-
§ 67.	Das Volumen als Function von Temperatur und Druck	225

Anhang.

Ueber die Krönig-Clausius'sche Theorie der molecularen Stösse.

		Seite
§ 1.	Ableitung der Krönig-Clausius'schen Theorie	231
§ 2.	Weitere Entwickelung dieser Theorie	232
§ 3.	Ueber die gegen diese Theorie erhobenen Einwände	238

Abbreviaturen in den Citaten.

Carnot Refl. bedeutet: Reflexions sur la puissance motrice du feu etc., par S. Carnot. Paris 1824.

Clausius I und II bedeutet: Clausius' Abhandlungen über die mechanische Wärmetheorie. Braunschweig. Erster Theil 1864, und zweiter Theil 1867.

Jochmann's Programm bedeutet: Jochmann: Beiträge zur Theorie der Gase. Programm des Cölnischen Gymnasiums. Berlin. April. 1859.

Verdet bedeutet: Théorie mécanique de la chaleur par E. Verdet. Paris 1868.

Zeuner bedeutet: Zeuner's Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie. Leipzig. 1866.

Verbesserungen und Zusätze.

- pg. 45. Das dort erwähnte Joule-Regnault'sche Experiment ist allerdings von Joule und Regnault wiederholt, zuerst aber angestellt worden von Gay Lussac.
- pg. 70. Die dortige Betrachtung über beliebige Kreisprocesse ist entlehnt dem bekannten Werke von Briot: Théorie mécanique de la chaleur, Paris 1869.
- pg. 184. Auf Zeile 6 von unten muss es heissen: Schwefelsäurehydrat statt: Schwefelhydrat.
- pg. 189. In der Formel (57.) muss $\mathfrak{A} \, \overline{L} \, F$ statt $\mathfrak{A} \, \overline{L} \, F$ gesetzt werden. pag. 191. In der dortigen Formel (61) muss E_{γ} E_{β} statt E E_{β} gesetzt werden.

Erstes Capitel.

Ueber das allgemeine Princip oder Axiom der Energie.

§ 1.

Ueber den Begriff der Arbeit.

Definition der Arbeit. — Unter der Arbeit einer Kraft P versteht man bekanntlich die Verschiebung $\overline{d}s$ ihres Angriffspunctes, multiplicirt mit derjenigen Componente $P\cos{(P,\overline{d}s)}$, welche die Kraft besitzt in der Richtung von $\overline{d}s$. Durchläuft also ein materieller Punct m unter Mitwirkung (oder auch alleiniger Wirkung) der Kraft P das Wegelement $\overline{d}s$, so hat die dabei von der Kraft P verrichtete Arbeit den Werth:

(1. a)
$$\overline{d}S = P \cos (P, \overline{d}s). \overline{d}s,$$

ein Werth, welcher auch so geschrieben werden kann:

$$(1. b) dS = Xdx + Ydy + Zdz,$$

falls man nämlich unter X, Y, Z die rechtwinklingen Componenten von P, ferner unter dx, dy, dz die rechtwinkligen Projectionen von \overline{ds} versteht.

Absichtlich sind in diesen Formeln zweierlei Charakteristiken d, \overline{d} angewendet, nämlich d zur Bezeichnung eines unendlich kleinen Zuwachses, hingegen \overline{d} zur Bezeichnung einer unendlich kleinen Grösse, die nicht als Zuwachs einer andern auftritt, sondern direct gegeben ist. So sind z. B. dx, dy, dz die Zuwüchse der Coordinaten x, y, z; desgleichen würde $d(x^2)$ den Zuwachs der Function x^2 , ausdrücken, also = 2xdx sein, u. s. w. Hingegen bezeichnen $\overline{d}s$ und $\overline{d}S$ nicht etwa die Zuwüchse irgend welcher Functionen s und S (denn s und S haben vorläufig noch gar keine Bedeutung), sondern

unendlich kleine Grössen, die direct gegeben sind*). Es ist nämlich $\overline{d}s$ eine irgendwo im Raum gelegene unendlich kleine Linie, andrerseits $\overline{d}S$ das Product dieser kleinen Linie mit der Kraftcomponente $P\cos(P,\overline{d}s)$.

Die von der Schwerkraft verrichtete Arbeit. — Durchläuft ein materieller Punkt m unter Mitwirkung (oder auch all-einiger Wirkung) der Schwerkraft mg ein Wegelement ds mit den rechtwinkligen Projectionen dx, dy, dz, und denkt man sich die x-Axe des zu Grunde gelegten Coordinatensystems vertikal nach unten gerichtet, so wird die bei jener Bewegung von der Schwerkraft verrichtete Arbeit [nach (1. b)] den Werth haben:

$$(2.) dS = mgdx.$$

Hieraus folgt durch Summation über alle Elemente ds eines endlichen Weges:

$$(3.) S = mg(x^{(1)} - x^{(0)}),$$

wo $x^{(0)}$ und $x^{(1)}$ die Werthe von x zu Anfang und zu Ende jenes Weges bezeichnen, während andererseits die Summe all' derjenigen unendlich kleinen Grössen $\overline{d}S$, welche den einzelnen Wegelementen $\overline{d}s$ entsprechen, kurzweg mit S bezeichnet ist.

(4.) Bewegt sich also ein materieller Punct unter Mitwirkung (oder auch alleiniger Wirkung) der Schwerkraft auf irgend einer Bahn fort, so wird die dabei von der Schwerkraft verrichtete Arbeit S gleich sein dem Gewicht mg des Punctes, multiplicirt mit seiner vertikalen Senkung. Es besitzt somit diese Arbeit S bald einen positiven, bald einen negativen Werth, jenachdem in Wirklichkeit eine Senkung, oder das Gegentheil stattgefunden hat.

Sind beliebig viele Puncte $m_1, m_2, \ldots m_n$ gegeben, alle in Bewegung unter dem Einfluss der Schwerkraft, so erhält man für die während eines Zeitelementes dt von der Schwerkraft auf die einzelnen Puncte ausgeübten Arbeiten $dS_1, dS_2, \ldots dS_n$ die mit (2.) analogen Formeln:

^{•)} Zur bequemern Unterscheidung könnte man die gewöhnlichen d Zuwüchse oder Differentiale, hingegen die neuen d Kleinheitszeichen oder Diminutive nennen. Doch wird im Folgenden die Anwendung eines solchen Namens kaum erforderlich sein.

 $dS_1 = m_1 g dx_1$, $dS_2 = m_2 g dx_2$, ... $dS_n = m_n g dx_n$; so dass also die von der Schwerkraft auf das ganze System ausgeübte Arbeit dS den Werth hat:

$$dS = g d(m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_n x_n)$$

d. i.

$$dS = gd(mx),$$

wo $m = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$ die Gesammtmasse des Systems, und x die Coordinate seines Schwerpuncts bezeichnet. Aus der letzten Formel

(5.) dS = mgdx.

folgt nun durch Integration über irgend welchen endlichen Zeitraum $t^{(0)} \dots t^{(1)}$:

(6)
$$S = mg(x^{(1)} - x^{(0)})$$

wo $x^{(0)}$ und $x^{(1)}$ die Werthe von \dot{x} zu Anfang und zu Ende jenes Zeitraumes bezeichnen.

(7.) Bewegt sich also ein materielles System unter Mitwirkung (oder auch alleiniger Wirkung) der Schwerkraft, so wird die während irgend eines Zeitraumes von der Schwerkraft auf das System ausgeübte Arbeit S gleich sein dem Gewicht mg des Systems, multiplicirt mit derjenigen vertikalen Senkung, welche der Schwerpunkt des Systems während dieses Zeitraumes erlitten hat.

Bei Ableitung dieses Satzes ist über die zwischen den einzelnen Puncten m_1, m_2, \ldots, m_n vorhandenen Verbindungen nicht die mindeste Voraussetzung gemacht. Der Satz ist daher gültig, einerlei ob diese Puncte von einander unabhängig sich bewegen, oder ob sie mit irgend welchen Kräften aufeinander wirken, oder ob sie zu einem starren System verbunden sind. Löst sich also z. B. vom Gipfel eines Berges ein Felsstück los, und stürzt in die Tiefe, so wird die von der Schwerkraft auf dasselbe ausgeübte Arbeit gleich sein dem Gewicht des Felsstückes, multiplicirt mit derjenigen Höhendifferenz, welche stattfindet zwischen der ursprünglichen und neuen Lage seines Schwerpunctes.

Ueber das Maass der Arbeit. — Lässt man den Schwerpunct einer beliebigen Masse m aus irgend einem Niveau in ein um h tieferes Niveau sinken, so wird die während dieser Senkung von der Schwerkraft auf m ausgeübte Arbeit S nach

(7.) den Werth haben:

$$(8.) S = mgh;$$

folglich wird S=1 sein, sobald mg=1 und h=1 ist. Nimmt man also zur Gewichtseinheit das Kilogramm und zur Längeneinheit das Meter, so kann man sagen:

(9.) Unter einer Arbeitseinheit ist diejenige Arbeit zu verstehen, welche die Schwerkraft ausübt auf eine Masse von einem Kilogramm, sobald man den Schwerpunct dieser Masse um ein Meter sich senken lässt.

Gewöhnlich pflegt man die Definition der Arbeitseinheit in etwas anderer Form zu geben. Um zu dieser zu gelangen, stellen wir uns folgende Aufgabe: Eine gegebene Masse m soll aus ihrem ursprünglichen Niveau in ein um h höheres Niveau emporgehoben, und die hiezu erforderliche Arbeit berechnet werden.

Es mag uns eine Kraft P zur Disposition stehen, welche vertikal nach oben wirkt, und grösser ist, als das Gewicht mg der gegebenen Masse m. Lassen wir nun diese Kraft P auf die Masse m einwirken, und bedienen wir uns eines Coordinatensystems ξ , η , ζ , dessen ξ -Axe ebenfalls vertikal nach oben gerichtet ist, so erhalten wir für die Bewegung der Masse m folgende Differentialgleichung:

$$(10. \alpha) m\xi'' = P - mg,$$

wo ξ die vertikale Coordinate von m vorstellt, und die Accente Differentiationen nach t, d. i. nach der Zeit bezeichnen. Die Kraft P sollte grösser als mg sein; sie mag demgemäss den Werth besitzen P = mg + p, wo p eine positive Constante vorstellt. Durch Substitution dieses Werthes in $(10. \alpha)$ folgt:

$$(10. \beta) m\xi'' = p.$$

Integrirt man diese Gleichung, und setzt man dabei voraus, dass zur Zeit t = 0 auch $\xi = 0$ und $\xi' = 0$ seien, so folgt:

(10.
$$\gamma$$
)
$$m\xi' = pt, \\ m\xi = \frac{1}{2}pt^2;$$

endlich folgt aus diesen beiden Gleichungen durch Elimination von t:

$$(10. \delta) \qquad \qquad \tfrac{1}{2} m \xi^{\prime 2} = p \xi,$$

oder falls man die lebendige Kraft von m mit T bezeichnet: $(10. \epsilon)$ $T = p \xi$.

Die Differentialgleichungen (10., α , β , ... ϵ) gelten für jeden Augenblick der betrachteten Bewegung. Wendet man die letzte im Speciellen auf diejenigen beiden Augenblicke an, wo $\xi = 0$, und $\xi = h$ ist, so erhält man als zugehörige Werthe der lebendigen Kraft: $T^{(0)} = 0$, $T^{(1)} = ph$, mithin:

(11.)
$$T^{(1)} - T^{(0)} = ph.$$

Solches vorangeschickt, ist nun die zu der vorgeschriebenen Translocirung erforderliche Arbeit zu berechnen, also diejenige Arbeit, welche von der angewendeten Kraft P während jener Translocirung verrichtet wird. Diese Arbeit ist:

(12.)
$$d\Sigma = Pd\xi = (mg + p)d\xi,$$

sobald m um $d\xi$ emporateigt; folglich ist sie:

(13.)
$$\Sigma = Ph = (mg + p)h,$$

sobald m um h emporateigt, [vgl. (1. a, b)].

Nun ist aber p eine positive Constante von unbestimmtem Werth, und es hat daher die gefundene Arbeit Σ (13.) ebenfalls einen unbestimmten Werth. Doch ist zu beachten, dass diese Arbeit Σ mehr leistet, als eigentlich verlangt war, indem sie nicht nur die vorgeschriebene Translocirung der Masse m aus dem ursprünglichen Niveau in das um h höhere Niveau, sondern gleichzeitig auch die in (11.) bemerkte Steigerung der lebendigen Kraft T bewirkt. Eine solche Steigerung der lebendigen Kraft aber wurde nicht verlangt. Soll daher die gestellte Aufgabe in möglichst correcter Weise gelöst, nämlich nur die Translocirung bewirkt werden, ohne merkliche Aenderung der lebendigen Kraft, so muss die Differenz (11.):

$$T^{(1)} - T^{(0)} = ph$$

möglichst klein gemacht werden. Zu diesem Zweck müssen wir p unendlich klein machen, also eine Kraft P = mg + p anwenden, welche von mg nur unendlich wenig verschieden ist. Alsdann reducirt sich (13.) auf:

(14.)
$$\Sigma = mgh;$$

und diese Formel repräsentirt also die correcte Lösung der gestellten Aufgabe.

Offenbar wird nun $\Sigma = 1$, sobald mg = 1 und h = 1

ist; so dass man also über die Definition der Arbeitseinheit auch so sich aussprechen darf:

(15.) Unter der Arbeitseinheit ist diejenige Arbeit zu verstehen, welche erfordert wird, um eine Masse von einem Kilogramm um einen Meter emporzuheben.

Bei dieser letzten Betrachtung ist stillschweigend vorausgesetzt, die betrachtete Masse sei punctförmig. Ueberträgt man dieselbe auf eine Masse von beliebiger Ausdehnung, was keine Schwierigkeit macht, so wird der Schwerpunct in ähnlicher Weise hineintreten, wie in den Sätzen (7.) und (9.):

§ 2.

Beziehung zwischen Arbeit und Potential.

Die von zwei Puncten auf einander ausgeübte Arbeit. — Es seien $m_a(x_a, y_a, z_a)$ und $m_b(x_b, y_b, z_b)$ irgend zwei Massenpuncte mit der Entfernung

(16.)
$$r = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2 + (z_a - z_b)^2}$$
; und zwischen diesen Puncten sei eine gegenseitige Kraft vorhanden, welche repulsiv gerechnet den Werth hat:

(17.)
$$R = m_a m_b \varphi(r).$$

Die Componenten der von m_b auf m_a ausgeübten Wirkung sind alsdann:

$$X_a^b = R \frac{x_a - x_b}{r}, \quad Y_a^b = R \frac{y_a - y_b}{r}, \quad Z_a^b = R \frac{z_a - z_b}{r},$$

während umgekehrt die Componenten der von m_a auf m_b ausgeübten Wirkung die Werthe besitzen:

$$X_{b}^{a} = R \frac{x_{b} - x_{a}}{r}, \quad Y_{b}^{a} = R \frac{y_{b} - y_{a}}{r}, \quad Z_{b}^{a} = R \frac{z_{b} - z_{a}}{r}.$$

Erleiden nun die beiden Puncte während der Zeit dt unter der Mitwirkung (oder auch alleiniger Wirkung) der Kraft R irgend welche Verschiebungen ds_a und ds_b , deren rechtwinklige Projectionen dx_a , dy_a , dz_a und dx_b , dy_b , dz_b heissen mögen, so werden während dieser Zeit von der Kraft R zweierlei Arbeiten verrichtet, nämlich eine, welche m_b auf m_a ausübt, und welche nach (1. a, b) den Werth hat:

$$dS_a^b = X_a^b dx_a + Y_a^b dy_a + Z_a^b dz_a,$$

und eine zweite, welche umgekehrt m_a auf m_b ausübt, und deren Werth nach (1. a, b) sich so darstellt:

$$\bar{d}S_b^a = X_b^a dx_b + Y_b^a dy_b + Z_b^a dz_b$$

Hieraus ergiebt sich, weil X_a^b , Y_a^b , Z_a^b und X_b^a , Y_b^a , Z_b^a entgegengesetzte Werthe haben:

$$\overline{d}S_{\,a}^{\,b} + \overline{d}S_{\,b}^{\,a} = X_{\,a}^{\,b}\,d(x_{\,a} - x_{\,b}) + \,Y_{\,a}^{\,b}\,d(y_{\,a} - y_{\,b}) + \,Z_{\,a}^{\,b}\,d(z_{\,a} - z_{\,b})$$

oder, falls man die Werthe von X_a^b , Y_a^b , Z_a^b wirklich substituirt:

$$\overline{d}S^a_b + \overline{d}S^a_b = R\frac{(x_a - x_b)d(x_a - x_b) + (y_a - y_b)d(y_a - y_b) + (z_a - z_b)d(z_a - z_b)}{r},$$

d. i. nach (17.)

(18.)
$$\overline{d}S_a^b + \overline{d}S_b^a = R\frac{rdr}{r} = Rdr.$$

Hieraus folgt der Satz:

(19.) Befinden sich zwei Massenpuncte in irgend welcher Bewegung, so wird die von ihnen während der Zeit dt auf einander ausgeübte Arbeit = Rdr sein. Dabei bezeichnet R die zwischen den beiden Puncten vorhandene repulsive Kraft, und dr den der Zeit dt entsprechenden Zuwachs ihrer gegenseitigen Entfernung.

Einführung des Potentials. Nach (17.) ist:

$$R dr = m_a m_b \varphi(r) dr$$
.

Setzt man nun $\int \varphi(r) dr = -f(r)$, mithin $\varphi(r) dr = -df(r)$, so wird:

$$R dr = -d(m_a m_b f(r)),$$

wodurch die Formel (18.) folgende Gestalt gewinnt:

(20.)
$$dS_a^b + dS_b^a = -d(m_a m_b f(r)) .$$

Nennt man also, wie es üblich ist, die hier auftretende Function $m_a m_b f(r)$ das *Potential* der beiden Puncte auf einander, so erhält man den Satz:

(21.) Befinden sich zwei Puncte in irgend welcher Bewegung, so ist die während der Zeit dt von ihnen auf einander ausgeübte Arbeit gleich dem der Zeit dt entsprechenden Zuwachs ihres Potentiales, dieser Zuwachs noch multiplicirt mit (-1).

Das Princip der lebendigen Kraft für einen einzelnen Massenpunct.

Es seien $u = \frac{dx}{dt}$, $v = \frac{dy}{dt}$, $w = \frac{dz}{dt}$ die Geschwindigkeitscomponenten eines Massenpunctes m(x, y, z), mithin

(22.)
$$T = \frac{1}{2}m(u^2 + v^2 + w^2)$$

seine lebendige Kraft. Bewegt sich dieser Punct unter der Einwirkung beliebig vieler Kräfte $(X_1, Y_1, Z_1), \ldots (X_2, Y_2, Z_2), \ldots (X_n, Y_n, Z_n)$, so gelten bekanntlich die Differentialgleichungen:

(23.)
$$m \frac{du}{dt} = X_{1} + X_{2} + \dots + X_{n},$$

$$m \frac{dv}{dt} = Y_{1} + Y_{2} + \dots + Y_{n},$$

$$m \frac{dw}{dt} = Z_{1} + Z_{2} + \dots + Z_{n}.$$

Multiplicirt man diese Gleichungen mit udt = dx, vdt = dy, wdt = dz, und addirt, so erhält man:

(24.) $m(udu + vdv + wdw) = dS_1 + dS_2 + \cdots + dS_n$, wo jedes dS_k einen Ausdruck von der Form $X_k dx + Y_k dy + Z_k dz$, d. i. die von der betreffenden Kraft (X_k, Y_k, Z_k) auf den Punct ausgeübte Arbeit repräsentirt. Diese Formel (24.) kann mit Rücksicht auf (22.) auch so geschrieben werden:

(25.)
$$dT = \overline{d}S_1 + \overline{d}S_2 + \cdots + \overline{d}S_n,$$

und liefert also folgenden Satz:

(26.) Für jedes Zeitelement ist die Zunahme der lebendigen Kraft eines Punctes ebenso gross wie die Summe sämmtlicher Arbeiten, welche während dieses Zeitelementes auf den Punct ausgeübt sind.

Beispiel. — Ein materieller Punct m bewege sich auf einer gegebenen (ebenen oder krummen) Fläche unter dem Einfluss der Schwere. Alsdann sind zweierlei Kräfte zu berücksichtigen, erstens die Schwerkraft mg und zweitens diejenige Kraft Ξ , H, Z, welche die gegebene Fläche auf den Punct ausübt. Letztere (der sogenannte Widerstand der Fläche) steht normal gegen die gegebene Fläche, falls man nämlich abstrahirt von einer etwaigen Reibung. Die von der Schwer-

kraft mg und von jener Kraft Ξ , H, Z auf den Punct m während eines Zeitelementes dt ausgeübten Arbeiten dS und $d\Sigma$ haben die Werthe

(a.)
$$\begin{aligned} dS &= mgdx, \\ d\Sigma &= \Xi dx + Hdy + Zdz, \end{aligned}$$

falls man nämlich unter x, y, z und x + dx, y + dy, z + dz die Coordinaten des Punctes m zu Anfang und zu Ende jenes Zeitelements dt versteht, ausserdem aber annimmt, dass die x-Axe des Coordinatensystems vertikal nach unten gerichtet sei. Das vom Puncte m während der Zeit dt durchlaufene Wegelement ds, dessen rechtwinklige Projectionen dx, dy, dz sind, liegt auf der gegebenen Fläche, und steht also senkrecht zur Normale derselben, d. i. senkrecht gegen die Kraft Ξ , H, Z. Somit folgt $\Xi dx + H dy + Z dz = 0$, mithin:

$$\begin{array}{c} dS = mg \, dx, \\ d\Sigma = 0. \end{array}$$

Demgemäss führt der Satz (25.), (26.) im gegenwärtigen Falle zu folgender Formel: .

$$(\gamma.) dT = mgdx + 0;$$

und hieraus folgt durch Integration über einen beliebig gegebenen Zeitraum $t^{(0)} \dots t^{(1)}$:

$$(\delta.) T^{(1)} - T^{(0)} = mg(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Bewegt sich also ein Punct m auf einer gegebenen Fläche (ohne Reibung) unter dem Einfluss der Schwere, so wird für jeden gegebenen Zeitraum die Zunahme seiner lebendigen Kraft gleich sein dem Gewicht, multiplicirt mit der vertikalen Senkung.

Zu genau demselben Satze wird man offenbar auch dann gelangen, wenn keine Fläche gegeben ist, vielmehr die Beweglichkeit des Punctes eine völlig freie ist.

§ 4.

Das Princip der Energie für ein Newton'sches System.

Es sei gegeben irgend ein materielles System, welches seiner innern Constitution nach denjenigen Vorstellungen entspricht, die man seit *Newton* über das Planetensystem adoptirt hat; es mag also angenommen werden, dass jenes gegebene System aus discreten Massenpuncten m_1, m_2, \ldots m_n bestehe, und dass zwischen je zwei solchen Puncten m_a , m_b eine gegenseitige Kraft R_{ab} stattfinde, deren Richtung der Verbindungslinie r_{ab} entspricht und deren Stärke irgend welche Function von r_{ab} ist.

Dieses Punctsystem m_1, m_2, \ldots, m_n sei in Bewegung theils unter dem Einfluss jener innern Kräfte R_{ab} , theils unter dem Einfluss irgend welcher äusserer Kräfte $P_1, P_2, \ldots P_n$; so dass also z. B. auf m, im Ganzen n Kräfte einwirken, nämlich die von m_2 , $m_3 \ldots m_n$ herrührenden innern Kräfte, und überdiess die äussere Kraft P_1 . Durch Anwendung des Satzes (25.), (26.) auf den Punct m_1 erhält man alsdann:

$$dT_1 = dS_1 + (dS_1^2 + dS_1^3 + \cdots + dS_1^n),$$

wo T_1 die lebendige Kraft von m_1 bezeichnet, während $\overline{d}S_1$ und dS_1^2 , dS_1^3 , ... dS_1^n diejenigen Arbeiten vorstellen, welche auf m_1 ausgeübt werden respective von P_1 und von m_2 , m_3 , ... m_n . Wendet man jenen Satz (25.), (26.) successive auf sämmtliche Puncte an, so ergeben sich im Ganzen folgende n Formeln:

$$dT_{1} = \overline{d}S_{1} + (0 + \overline{d}S_{1}^{2} + \overline{d}S_{1}^{3} + \cdots + \overline{d}S_{1}^{n}),$$

$$dT_{2} = \overline{d}S_{2} + (\overline{d}S_{2}^{1} + 0 + \overline{d}S_{2}^{3} + \cdots + \overline{d}S_{2}^{n}),$$

$$(27.) dT_{3} = \overline{d}S_{3} + (\overline{d}S_{3}^{1} + \overline{d}S_{3}^{2} + 0 + \cdots + \overline{d}S_{3}^{n}),$$

$$(27.) \ dT_3 = \overline{d}S_3 + (\overline{d}S_3^1 + \overline{d}S_3^2 + 0 + \cdots + \overline{d}S_3^n)$$

$$dT_n = dS_n + (dS_n^1 + dS_n^2 + dS_n^3 + \cdots + 0)$$
.
Bezeichnet man die lebendige Kraft des ganzen Systems mit

 $T = T_1 + T_2 + \cdots + T_n,$ (28.)so ergiebt sich aus (27.) durch Addition:

(29.)
$$dT = \mathfrak{S}(dS_{b}) + \mathfrak{S}(dS_{a}^{b} + dS_{b}^{a}),$$

wo S als Summenzeichen steht. Von den beiden Gliedern rechts repräsentirt das eine die Arbeit der äussern, das andere die Arbeit der inneren Kräfte. Also der Satz:

(30.)Für jedes Zeitelement dt ist die Zunahme der lebendigen Kraft des Systems ebenso gross wit die Summe sämmtlicher Arbeiten, welche während dieses Zeitelementes theils von den äusseren theils von den innern Kräften auf das System ausgeübt sind.

Da die zwischen je zwei Puncten m_a , m_b stattfindende Kraft R_{ab} eine Function ihrer Entfernung r_{ab} sein sollte, so wird die Arbeit $dS_a^b + dS_b^a$, welche die beiden Puncte während der Zeit dt auf einander ausüben, zufolge (20.), (21.), darstellbar sein durch:

(31.)
$$\overline{d}S_a^b + \overline{d}S_b^a = -d(m_a m_b f(r_{ab})),$$

wo $m_a m_b f(r_{ab})$ das *Potential* der beiden Puncte vorstellt. Hieraus folgt durch Summation über sämmtliche im System vorhandene Punctpaare:

$$(32. \alpha) \qquad \mathfrak{S}(\overline{d}S_a^b + \overline{d}S_b^a) = -d\mathfrak{S}(m_a m_b f(r_{ab}))$$

oder einfacher geschrieben:

$$(32. \beta) \qquad \qquad \mathfrak{S}(\overline{d}S_a^b + \overline{d}S_b^a) = -dF,$$

wo alsdann der Ausdruck

$$(33.) F = \mathfrak{S}(m_a m_b f(r_{ab}))$$

das sogenannte Potential des Systems auf sich selber vorstellt. Substituirt man den Werth (32. α , β) in die Formel (29), so folgt:

$$(34.) d(T+F) = \mathfrak{S}(\overline{d}S_k),$$

oder einfacher geschrieben:

$$(35.) dE = dS.$$

Hier repräsentirt E = T + F eine Function, deren erster Theil T (die lebendige Kraft) nur von den Geschwindigkeiten der einzelnen Puncte, und deren zweiter Theil F (das Potential) nur von den gegenseitigen Entfernungen dieser Puncte abhängt [vgl. (33.)]. Der Werth von E wird also in jedem Augenblick bekannt sein, sobald gegeben sind die augenblicklichen Geschwindigkeiten der Puncte und ausserdem ihre augenblickliche Configuration; oder kürzer ausgedrückt: der Werth von E hängt lediglich ab von dem augenblicklichen Zustande des Systems; er ist unabhängig von denjenigen Zuständen, welche das System früher besessen hat. repräsentirt dE denjenigen Zuwachs, welchen E erfährt während eines gegebenen Zeitelementes dt. — Andrerseits repräsentirt $dS = \mathfrak{S}(dS_k)$ die während dieses Zeitelementes dt von sämmtlichen äussern Kräften auf das System ausgeübte Arbeit, oder (kürzer ausgedrückt) die während jener Zeit dt dem System von Aussen zugeführte Arbeit.

Für .ein Newton'sches System*) findet also stets die Formel statt:

 $(36. \alpha) dE = \overline{d}S;$

d. h. für ein Newton'sches System existirt stets eine gewisse nur vom augenblicklichen Zustande des Systems abhängende Function E, welche die Eigenschaft hat, in jedem Zeitelement dt um ebensoviel anzuwachsen, als die dem System während dieses Zeitelementes von Aussen zugeführte Arbeit beträgt. Diese Function E heisst die Energie oder (genauer ausgedrückt) die innere Energie des Systemes.

Integrirt man die Formel (36. α) über alle Zeitelemente eines gegebenen endlichen Zeitraumes $t^{(0)} \dots t^{(1)}$, so erhält man

 $E^{(1)}-E^{(0)}=S,$

wo $E^{(0)}$ und $E^{(1)}$ die Werthe der Energie E zu Anfang und zu Ende des Zeitraums bezeichnen, während S die dem System während dieses Zeitraumes von Aussen zugeführte Arbeit repräsentirt.

Für ein Newton'sches System findet also die Formel att:

 $(36. \beta) E^{(1)} - E^{(0)} = S;$

d. h. für jeden Zeitraum ist der Zuwachs der Energie des Systems gleich gross mit der dem Systeme während dieses Zeitraumes von Aussen zugeführten Arbeit.

Finden keine äussere Einwirkungen statt, so ist S = 0, mithin:

(36. γ) $E^{(1)} = E^{(0)};$

ist also ein Newton'sches System sich selber überlassen, so bleibt seine Energie fortwährend constant.

Anwendung auf einen starren Körper. — Wir können uns die Molecüle eines starren Körpers durch Kräfte verbunden denken, welche nur von den Entfernungen abhängen, aber von solcher Beschaffenheit sind, dass sie sich jeder An-

^{*)} Der Kürze willen mag es gestattet sein, ein materielles System, welches die zu Anfang dieses §. genannten Eigenschaften besitzt, ein Newton'sches System zu nennen.

näherung oder Entfernung zweier Molecüle mit grosser Gewalt widersetzen; so dass also die Molecüle eines solchen Körpers ein *Newton*'sches System bilden, auf welches die vorhergehenden Sätze unmittelbar anwendbar sind.

Bewegt sich nun der starre Körper unter dem Einfluss der Schwerkraft, so folgt aus (36. α): dE = dS, d. i.:

$$d(T+F)=\overline{d}S,$$

wo dS die von der Schwerkraft während der Zeit dt auf den Körper ausgeübte Arbeit bezeichnet. Im gegenwärtigen Falle sind die Entfernungen r_{ab} zwischen je zwei Molecülen m_a , m_b des Körpers unveränderlich, folglich [vgl. (33.)] auch F unveränderlich, mithin dF = 0; so dass man also erhält:

$$(\beta.) dT = dS.$$

Die von der Schwerkraft während der Zeit dt auf den Körper ausgeübte Arbeit $\overline{d}S$ ist aber nach (7.) gleich mgdx, falls man nämlich unter mg das Gewicht des ganzen Körpers, ferner unter dx die vertikale Senkung seines Schwerpunctes versteht. Somit folgt:

$$(\gamma.) dT = mqdx,$$


oder durch Integration über einen beliebig gegebenen Zeitraum $t^{(0)} \cdot \cdot \cdot \cdot t^{(1)}$:

(8.)
$$T^{(1)} - T^{(0)} = mg(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Bewegt sich also ein starrer Körper unter dem Einfluss der Schwere, so ist für jeden Zeitraum die Zunahme seiner lebendigen Kraft gleich dem Gewicht des Körpers, multiplicirt mit der vertikalen Senkung seines Schwerpunctes. Dieser Satz wird z. B. gültig sein für einen Stein, der unter dem Einfluss der Schwerkraft und in Folge irgend welcher ihm zuertheilten Anfangsgeschwindigkeit eine parabolische Bahn beschreibt, oder (genauer ausgedrückt) eine Bewegung vollführt, bei welcher sein Schwerpunct eine parabolische Bahn beschreibt.

Anwendung auf das Pendel. — Denken wir uns den bisher betrachteten starren Körper *m* drehbar um einen horizontal aufgestellten Cylinder, so haben wir ein sogenanntes körper-

liches Pendel*). Bringen wir nun den Satz (36. α) in Anwendung, so ist zu beachten, dass zweierlei äussere Kräfte auf das Pendel



einwirken, nämlich erstens die Schwerkraft, und andrerseits die Widerstandskräfte des unbeweglichen Cylinders. Somit erhält man aus (36. α): $dE = dS + d\Sigma$, d. i.

(
$$\epsilon$$
.) $d(T+F)=dS+d\Sigma$,

wo $\overline{d}S$ die von der Schwerkraft und $\overline{d}\Sigma$ die von jenen Widerstandskräften

auf das Pendel ausgeübte Arbeit vorstellen.

Ist nun μ ein unendlich kleines Massenelement des Pendels, welches unmittelbar an der Oberfläche des Cylinders liegt, bezeichnet ferner Π die vom Cylinder auf μ ausgeübte Widerstandskraft, und $\overline{d}\sigma$ das von μ während der Zeit $\overline{d}t$ beschriebene Wegelement, so ist nach $(1.\ a,\ b)$:

$$(\zeta.) d\Sigma = \mathfrak{S}(\Pi d\sigma \cos (\Pi, d\sigma)),$$

die Summation $\mathfrak S$ ausgedehnt über sämmtliche μ , d. i. über alle diejenigen Massenelemente des Pendels, welche dem Cylinder unmittelbar anliegen. Nun ist aber μ gezwungen, beständig mit dem Cylinder in Berührung zu bleiben; folglich liegt das Wegelement $d\sigma$ auf der Oberfläche des Cylinders, während die Widerstandskraft Π zu dieser Oberfläche normal steht. Hieraus ergiebt sich $(\Pi, \overline{d}\sigma) = 90^{\circ}$, und also:

$$(\eta.) \overline{d} \Sigma = 0$$

Durch Substitution dieses Werthes $(\eta.)$ in $(\varepsilon.)$ folgt sofort:

$$d(T+F)=dS,$$

also genau dieselbe Formel $(\alpha.)$, welche vorhin für einen *frei* beweglichen Körper gefunden war. Somit ergiebt sich genau ebenso wie damals:

^{*)} In der beistehenden Figur ist der senkrechte Querschnitt des Cylinders durch einen kleinen Kreis angedeutet. Der das Pendel repräsentirende starre Körper ist von dem *unbeweglich* aufgestellten Cylinder durchbohrt zu denken, und um denselben ohne Reibung drehbar.

$$dT = dS,$$

$$(x.) dT = mgdx,$$

oder falls man über einen beliebig gegebenen Zeitraum $t^{(0)} \cdot \cdot \cdot t^{(1)}$ integrirt:

$$(\lambda.) T^{(1)} - T^{(0)} = m \, q(x^{(1)} - x^{(0)}) .$$

Wiederum wird also für jeden Zeitraum die Zunahme der lebendigen Kraft gleich gross sein dem Gewicht mg des Körpers, multiplicirt mit der vertikalen Senkung $x^{(1)} - x^{(0)}$ seines Schwerpunctes.

Die Differentialgleichung für die Bewegung des Pendels. — Diese kann aus der Formel (x) leicht abgeleitet werden. Es sei (vgl.) die Figur 1) S der Schwerpunct des Pendels, SO = a ein von S auf die geometrische Axe des Cylinders herabgelassenes Perpendikel, endlich Ox die vertikal nach unten laufende x-Axe des Coordinatensystems, und O selber ihr Anfangspunct. Ausserdem sei der Winkel SOx (der sogenannte Drehungswinkel) mit φ bezeichnet.

Die lebendige Kraft eines in Drehung befindlichen Körpers ist bekanntlich gleich dem Trägheitsmoment multiplicirt mit dem halben Quadrat der Winkelgeschwindigkeit. Somit ergiebt sich im gegenwärtigen Falle:

$$T = \frac{1}{2} \mathfrak{m} \varphi'^2,$$

falls nämlich in das Trägheitsmoment des Pendels vorstellt. Ferner ergiebt sich für die Coordinate x seines Schwerpunctes S der Werth:

$$x = a \cos \varphi$$
.

Substituirt man diese Werthe in (x.), so folgt:

$$(\mu.) d(\frac{1}{2} \operatorname{m} \varphi'^{2}) = mgd(a \cos \varphi),$$

d. i.

$$\mathfrak{m}\varphi'\varphi''dt = -\mathfrak{m}ga\sin\varphi \cdot \varphi'dt;$$

und hieraus folgt sofort:

$$\varphi'' = -\frac{mga}{m}\sin\varphi.$$

Dies ist aber die bekannte Differentialgleichung für die Bewegung des Pendels.

§ 5.

Die Aequivalenz zwischen Arbeit und Wärme.

Maasseinheiten. — Als Lüngen- und Gewichts-Einheit haben wir Meter und Kilogramm*) festgesetzt; und demgemäss hatte sich (vgl. pg. 6) als Arbeitseinheit das sogenannte Meter-Kilogramm, d. i. diejenige Arbeit ergeben, welche erforderlich ist, um ein Kilogramm um ein Meter emporzuheben.

Andrerseits wollen wir als Würmeeinheit diejenige Wärmemenge festsetzen, welche erforderlich ist, um ein Kilogramm Wasser von 0° auf 1° Celsius zu erwärmen.

Resultate der Erfahrung. — Bekanntlich kann Wärme durch Arbeit erzeugt werden, wie z. B. Eisen durch anhaltendes Hämmern zum Glühen gebracht werden kann; und ebenso kann umgekehrt Arbeit durch Wärme erzeugt werden, wie wir solches z. B. bei einer Dampfmaschine sehen, vermittelst deren die im Bergwerke gewonnenen Erze aus der Tiefe des Schachtes emporgehoben werden.

Sorgfältige Untersuchungen von Rumford, Joule u. A. (auf welche hier nicht näher eingegangen werden soll) haben nun gezeigt, dass die erzeugte Menge des einen Agens stets proportional ist mit der aufgewandten Menge des andern; sie haben nämlich gezeigt, dass durch Aufwendung von 424 Arbeitseinheiten stets 1 Wärmeeinheit hervorgebracht wird, und dass umgekehrt durch Aufwendung von 1 Wärmeeinheit stets 424 Arbeitseinheiten erzeugt werden; oder (um beides zusammenzufassen) sie haben gezeigt, dass 1 Wärmeeinheit üquivalent ist mit 424 Arbeitseinheiten.

Selbstverständlich ist die hier genannte Zahl 424 keine völlig exacte, vielmehr ihre genauere Feststellung die Aufgabe fernerer Forschungen. Bezeichnen wir den (noch unbekannten) wahren Werth jener Zahl mit N, so werden wir also zu sagen haben,

^{*)} Bekanntlich wird ein Kilogramm definirt als das Gewicht von einem Cubik decimeter Wasser im Maximum der Dichte, d. i. bei 4° Celsius. Oder anders ausgedrückt: 1000 Kilogramm repräsentiren das Gewicht von einem Cubik meter Wasser bei 4° Celsius.

(37.) dass eine Wärmeeinheit äquivalent ist mit Arbeitseinheiten.

Man pflegt diese Zahl A das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit, oder kürzer das mechanische Aequivalent der Wärme zu nennen*).

Ein Quantum von S Arbeitseinheiten wird kurzweg mit S zu bezeichnen sein. Andrerseits aber wird ein Quantum von Q Wärmeeinheiten, jenachdem man calorisches oder mechanisches Maass anwenden will, bald mit Q, bald mit Q zu bezeichnen sein.

§ 6.

Das Princip der Energie für ein empirisch gegebenes materielles System.

Wir haben wohl zu unterscheiden zwischen einem Newton'schen System und zwischen einem empirisch gegebenem System.

Unter einem Newton'schen System verstanden wir ein materielles System, welches aus lauter discreten Massenpuncten besteht, zwischen denen Kräfte vorhanden sind, die nur von den Entfernungen abhängen. Bei einem solchen System ergab sich, wie wir gesehen haben (pag. 12) das Princip der Energie als eine nothwendige Consequenz der vorausgesetzten Eigenschaften. Ob aber ein solches System in der Natur wirklich existirt, oder nur unserer Einbildung angehört, wird strenge genommen niemals zu entscheiden sein; so dass also jenes Newton'sche System strenge genommen nur als ein gedachtes oder (anders ausgedrückt) als ein mathematisch gegebenes System zu bezeichnen ist.

Unter einem empirisch gegebenen materiellen System hingegen wird jede in der Natur anzutreffende Substanz zu verstehen sein, einerlei ob sie fest, flüssig oder gasförmig ist,

$$A=\frac{1}{\mathfrak{N}}$$
.

Diese Zahl A wird (wie leicht zu übersehen) das Wärmeäquivalent der Arbeitseinheit zu nennen sein.

^{**)} Clausius bedient sich in seinen Abhandlungen nicht der Zahl 31, sondern der Zahl

oder auch ein Complex verschiedener Substanzen. So z. B. wird ein solches System gebildet von den Molecülen einer gegebenen Wassermasse oder auch von den Molecülen eines gegebenen aus Wasser und Wasserdampf bestehenden Gemenges. Ueber ein solches empirisches System irgend einen Satz aufstellen zu wollen, der nicht hypothetisch wäre, ist offenbar ein Ding der Unmöglichkeit; — es sei denn, dass man bestimmte Annahmen machen wollte über die innere Constitution des Systems; alsdann aber würden diese Annahmen hypothetisch sein.

Seit langer Zeit hat sich indessen die Vorstellung oder Vermuthung Bahn gebrochen (und hierin besteht der eigentliche Angelpunkt der mechanischen Wärmetheorie), dass das für ein Newton'sches System als richtig erkannte Princip der Energie, oder wenigstens ein analoges Princip, auch gelten werde für jedes empirische System.

Jenes für ein *Newton*'sches System gefundene Princip sagt aus, dass die Zunahme der Energie stets ebenso gross sei, wie die von Aussen zugeführte Arbeit, und stellt sich dar durch die Formel $(36. \beta)$:

$$(u.) E^{(1)} - E^{(0)} = S.$$

Nehmen wir nun statt des Newton'schen Systems irgend ein empirisch gegebenes System, so ist zu beachten, dass einem solchen Systeme von Aussen her nicht nur Arbeit, sondern auch Wärme zugeführt werden kann, und ferner zu beachten, dass, nach dem eben besprochenen Satze der Aequivalenz (§ 5.), Arbeit und Wärme in gleicher Weise in Anschlag zu bringen sind. Demgemäss dürfte die analoge Formel für ein empirisch gegebenes System etwa so lauten:

(v.)
$$E^{(1)} - E^{(0)} = S + \mathfrak{A}Q,$$

wo S (nach wie vor) die von Aussen zugeführte Arbeit, andrerseits aber $\mathfrak{U}Q$ die von Aussen zugeführte Wärme vorstellt, ausgedrückt in mechanischem Maass*). Und in der That repräsentirt diese Formel (v.) dasjenige Princip, welches wir unsern ferneren Betrachtungen zu Grunde legen wollen. —

^{*)} Ist nämlich Q die zugeführte Wärme nach calorischem Maas, so ist dieselbe, nach mechanischem Maas gerechnet, gleich MQ; vgl. pag 17.

Die Formel (v.) bezieht sich auf einen beliebigen Zeitraum $t^{(0)} \cdot \cdot \cdot t^{(1)}$, und wird, bezogen auf einen unendlich kleinen Zeitraum dt, darzustellen sein durch

$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

wo alsdann $\overline{d}S$ und $\mathfrak{A}\overline{d}Q$ diejenigen Quantitäten von Arbeit und Wärme vorstellen, welche dem Systeme während dieses unendlich kleinen Zeitraums von Aussen zugeführt sind. Alles zusammengefasst, können wir also das in Rede stehende Princip folgendermassen aussprechen:

Für ein empirisch gegebenes System finden stets die die Formeln statt:

$$(38. \alpha) dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

$$(38. \beta) E^{(1)} - E^{(0)} = S + \mathfrak{A}Q.$$

D. h. für ein empirisch gegebenes System existirt stets eine gewisse nur vom augenblicklichen Zustande des Systems abhängende Function E, welche die Eigenschaft besitzt, in jedem Zeitraum um ebensoviel anzuwachsen, als die dem System während dieses Zeitraumes von Aussen zugeführte Arbeit und Wärme beträgt*).

Die Function E, deren Beschaffenheit im Allgemeinen ebenso unbekannt ist, wie die Beschaffenheit des betrachteten Systems, mag die Energie oder (genauer ausgedrückt) die innere Energie**) des Systems genannt werden; und demgemäss mag das durch (38. α, β) ausgesprochene Princip das Princip der Energie heissen.

Zeuner hat die Energie ebenfalls mit U bezeichnet, nennt sie aber

^{*)} Wenn wir die Summe $S+\mathfrak{A}Q$ kurzweg den Betrag der zugeführten Arbeit und Wärme nennen, so mag dabei ein nahe liegender Vergleich gestattet sein.

Der Betrag von S Silber- und Q Goldmünzen ist offenbar nicht S+Q, sondern $S+\mathfrak{A}Q$, falls nämlich \mathfrak{A} den Silberwerth der einzelnen Goldmünze vorstellt. Desgleichen ist auch der Betrag von S Arbeitsund Q Wärmeeinheiten nicht =S+Q, sondern $=S+\mathfrak{A}Q$ zu setzen, falls man nämlich unter \mathfrak{A} den Arbeitswerth oder das Arbeitsäquivalent von je einer Wärmeeinheit versteht.

^{**)} Denselben Namen haben Thomson, Rankine und Clausius gebraucht. Uebrigens hat Clausius diese Energie in seinen Abhandlungen nicht mit E, sondern wit U bezeichnet.

Ist das System sowohl im mechanischen als auch im calorischen Sinne sich selber überlassen [sind also weder Kräfte vorhanden, die von Aussen auf das System einwirken, noch auch Communicationen, vermöge deren Wärme von Aussen her in das System übergeht oder umgekehrt aus dem System nach Aussen abfliesst] so sind S und Q gleich Null; so dass die Formel (38. β) die Gestalt annimmt: $E^{(1)} = E^{(0)}$. Also:

Ist das System sich selber überlassen, so findet für jeden Zeitraum die Formel statt:

(38.
$$\gamma$$
) $E^{(1)} = E^{(0)}$.

D. h. die Energie des Systems bleibt alsdann fortwährend constant.

Die zugeführte (resp. abgegebene) Wärme. — Die Wärmemenge Q, welche einem materiellen System während eines gegebenen Zeitraums $t^{(c)}\cdots t^{(1)}$ von Aussen zugeführt wird, kann je nach Umständen positiv oder negativ sein. Werden z. B. dem Systeme während dieses Zeitraumes 5 Wärmeeinheiten von Aussen zugeführt, so ist Q=5. Findet hingegen der umgekehrte Fall statt, indem das System während jener Zeit 5 Wärmeeinheiten nach Aussen abgiebt, so ist Q=-5. Eine Wärmeabgabe kann also angesehen werden als Zuführung einer negativen Wärmemenge.

Die zugeführte (resp. abgegebene) Arbeit. — Die von der Schwerkraft auf ein materielles System ausgeübte Arbeit ist, wie wir früher (pag. 3) gesehen haben, gleich dem Gewicht des Systems, multiplicirt mit der vertikalen Senkung seines Schwerpunctes, also bald positiv, bald negativ, jenachdem während des betrachteten Zeitraums wirklich eine Senkung des Schwerpunctes, oder aber das Gegentheil, nämlich eine Hebung jenes Punctes erfolgt. Aehnliches wird zu bemerken sein, wenn an Stelle der Schwerkraft irgend welche andere

die innere Wärme. — Die Energie E ist dieselbe Grösse, welche vom Vater des Verf. (in seinen Vorlesungen an der Königsberger Universität) der Arbeitsvorrath des Systems genannt, und mit W bezeichnet wird. Wiederum ein anderer Name findet sich in den Abhandlungen von Kirchhoff; dieser nämlich bezeichnet die Energie E mit — W, und nennt alsdann W die Wirkungsfunction.

äussere Kraft auf das System einwirkt; und es wird also die während eines gegebenen Zeitraumes $t^{(0)} \cdot \cdot \cdot t^{(1)}$ von den äusseren Kräften auf das System ausgeübte Arbeit S je nach Umständen zuweilen positiv, zuweilen negativ sein. Ist S positiv, etwa = 5, so soll 5 die dem System von Aussen zugeführte Arbeit heissen; und ist andrerseits S negativ, etwa = -5, so mag 5 die von dem System nach Aussen abgegebene Arbeit genannt werden. — Diese Bezeichnungen für S, deren wir uns zum Theil auch schon früher bedient haben (zum ersten Mal auf pag. 11), enthalten keine tiefer liegende Wahrheiten, sondern sind als äusserliche Conventionen zu betrachten, welche dazu dienen, um in Betreff der Arbeit S und der Wärme O eine übereinstimmende Ausdrucksweise zu ermöglichen.

Schlussbemerkung. — Dass das durch (38. α , β , γ) für jedes empirisch gegebene System ausgesprochene Princip der Energie nicht als ein Satz von mathematischer Evidenz, sondern strenge genommen nur als eine Hypothese zu betrachten sei, ist bereits hinlänglich betont worden*). Hinzuzufügen ist aber, dass jenes Princip nicht einmal mit gehöriger Strenge formulirt werden kann. Es hindert uns daran zweierlei. Erstens nämlich wissen wir bei einem empirisch gegebenen (also seiner eigentlichen Constitution nach unbekannntem) System nicht in allgemein gültiger Weise zu definiren, was unter seinem augenblicklichen Zustande zu verstehen ist. Zweitens aber könnte vielleicht unter Umständen neben Arbeit und Wärme noch irgend ein drittes mit jenen parallel stehendes Agens ins Spiel treten, welches alsdann mit jenen in gleicher Weise zu berücksichtigen sein würde.

^{*)} Allerdings hat man hin und wieder behauptet, dass jedes empirische System in letzter Instanz (d. i. in seine letzten Elemente aufgelöst) zugleich auch ein Newton'sches System sein müsse, und dass daher das Princip der Energie, weil es für ein Newton'sches System mit mathematischer Strenge bewiesen sei, auch gültig sein müsse für jedes empirische System. Eine solche Behauptung entbehrt indessen des zureichenden Grundes.

§ 7.

Versuch, das Princip der Energie zu deduciren aus zwei einfacheren Grundsätzen*).

Es soll versucht werden, das in Rede stehende Princip (38. α , β , γ) aus zwei allgemeinen Grundsätzen zu deduciren, welche, obwohl ebenfalls hypothetisch, doch wenigstens durch grössere *Einfachheit* sich auszeichnen. Die Grundsätze lauten:

- (39. A). Erster Grundsatz. Dasjenige Quantum von Arbeit und Wärme, welches einem gegebenen materiellen System von Aussen zuzuführen ist, damit dasselbe, von einem gegebenen Anfangszustande aus, eine gegebene Reihe von Zuständen durchlaufe, hängt lediglich ab von der Beschaffenheit dieser Zustände.
- (39. B) Zweiter Grundsatz. Dasjenige Quantum von Arbeit und Wärme, welches dem System von Aussen her zuzuführen ist, damit dasselbe, von einem gegebenen Anfangszustande aus, irgend eine Reihe von Zuständen durchlaufe, schliesslich aber in jenen anfänglichen Zustand wieder zurückkehre, ist immer gleich Null.

· Der erste Grundsatz hat bereits an und für sich eine hohe Wahrscheinlichkeit. Andrerseits kann die Wahrscheinlichkeit des zweiten vermehrt werden durch folgende apagogische Betrachtung:

Wäre bei irgend einem Kreisprocess (d. i. bei irgend einer in sich zurückkehrenden Reihe von Zuständen) das dem System von Aussen zugeführte Quantum von Arbeit und Wärme nicht = 0, sondern etwa = g, so würde dieses Quantum bei n maliger Wiederholung des Kreisprocesses = ng sein; und es würde also das System, wenn man n in infinitum wachsen lässt, mehr und mehr Arbeit und Wärme einschlucken, ohne schliesslich in seinem Zustande irgend welche Aenderung zu erleiden. Das aber scheint ungereimt.

Deduction des Principes der Energie aus den angegebenen Grundsätzen. — Es seien α , β , \cdots ϱ die *charakteristischen* Variablen des gegebenen Systems, d. i. diejenigen Variablen,

^{*)} Will man den eigentlichen Faden des vorliegenden Werkes verfolgen, so ist dieser § zu überschlagen; denn derselbe enthält nur beiläufige Betrachtungen.

durch deren Werthangabe der jedesmalige Zustand des Systems sich bestimmt. — Durch Zuführung von Arbeit und Wärme lassen wir das System aus dem Zustande

$$(40.) \qquad (\alpha, \beta, \cdots \varrho)$$

in einen benachbarten Zustand

$$(41.) \qquad (\alpha + d\alpha, \beta + d\beta, \cdots, \varrho + d\varrho)$$

übergehen, und zwar der Art, dass der Uebergang auf dem kürzesten Wege erfolgt, nämlich auf dem Wege $(\alpha + \lambda d\alpha, \beta + \lambda d\beta, \dots, \varrho + \lambda d\varrho)$, wo λ eine von 0 auf 1 anwachsende Zahl vorstellt. Das hiezu erforderliche Quantum von Arbeit und Wärme $dS + \mathfrak{A} dQ$ kann, zufolge des ersten Grundsatzes (39. A), nur abhängen von der Beschaffenheit der durchlaufenen Zustände, also nur abhängen von $\alpha, \beta, \dots, \varrho$ und $d\alpha, d\beta, \dots d\varrho$; was angedeutet sein mag durch die Formel:

(42.)
$$dS + \mathfrak{A} dQ = f(\alpha, \beta, \dots, \varrho, d\alpha, d\beta, \dots, d\varrho)$$
.

Hieraus folgt durch Entwickelung nach den Argumenten $d\alpha$, $d\beta$, \cdots $d\varrho$ und mit Vernachlässigung der zweiten und höheren Dimensionen dieser Argumente:

(43.)
$$dS + \mathfrak{A} dQ = f(\alpha, \beta, \dots, \varrho, 0, 0, \dots, 0)$$

$$+ \mathsf{A} d\alpha + \mathsf{B} d\beta + \dots + \mathsf{P} d\varrho,$$

wo A, B, \cdots P nur von α , β , \cdots ϱ abhängen.

Der Formel (43.) zufolge repräsentirt der dort auf der rechten Seite vorhandene erste Term:

(44.)
$$f(\alpha, \beta, \cdots, \varrho, 0, 0, \cdots, 0)$$

denjenigen Specialwerth, welchen $dS+\mathfrak{A}Q$ annehmen würde für $d\alpha=d\beta=\cdots=d\varrho=Null$, also dasjenige Quantum Arbeit und Wärme, welches dem System von Aussen her mitgetheilt werden müsste, um dasselbe aus dem Zustande $(\alpha,\beta,\cdots\varrho)$ überzuführen in eben denselben Zustand $(\alpha,\beta,\cdots\varrho)$. Ist mithin t der Zeitaugenblick dieses Zustandes, so kann jener Term (44.) als dasjenige Quantum Arbeit und Wärme bezeichnet werden, welches dem Systeme zuzuführen ist vom Augenblick (t-0) bis zum Augenblick (t+0). Hieraus folgt, dass jener Term =0 ist, dass also die Formel (43.) die einfachere Gestalt annimmt:

(45.)
$$dS + \mathfrak{A} dQ = A d\alpha + B d\beta + \cdots + P d\varrho$$
.

Nunmehr folgt aus dem zweiten Grundsatz (39. B), dass das Integral des Ausdruckes (45.):

(46.)
$$\int (Ad\alpha + Bd\beta + \cdots + Pd\varrho),$$

ausgedehnt über irgend einen in sich zurücklaufenden Weg (d. i. über irgend eine in sich zurückkehrende Reihe von Zuständen) verschwinden muss. Hieraus folgt weiter, dass das von einem Zustande $(\alpha_0, \beta_0, \dots, \rho_0)$ auf beliebigem Wege bis zu einem andern Zustande $(\alpha, \beta, \dots, \rho)$ erstreckte Integral

(47.)
$$\int_{(\alpha,\beta)}^{(\alpha,\beta,\dots,\varrho)} (Ad\alpha + Bd\beta + \dots + Pd\varrho)$$

von jenem Wege unabhängig ist, also lediglich abhängt vom Anfangs- und Endzustande. Denkt man sich also den Anfangszustand $(\alpha_0, \beta_0, \ldots, \varrho_0)$ in bestimmter Weise fixirt, so wird der Werth des Integrals nur vom Endzustande $(\alpha, \beta, \ldots, \varrho)$ abhängen; was angedeutet sein mag durch die Formel:

$$(48.) \int_{\alpha}^{(\alpha,\beta,\dots,\varrho)} (\mathsf{A} d\alpha + \mathsf{B} d\beta + \dots + \mathsf{P} d\varrho) = E(\alpha,\beta,\dots,\varrho),$$

wo E als Functionszeichen dient. — Lässt man in dieser Formel die Variablen α , β , . . . ϱ um $d\alpha$, $d\beta$, . . . $d\varrho$ wachsen, so folgt sofort:

(49.) $Ad\alpha + Bd\beta + \cdots + Pd\varrho = dE(\alpha, \beta, \cdots \varrho),$ oder mit Rücksicht auf (45.):

(50.)
$$dS + \mathfrak{A} dQ = dE(\alpha, \beta, \cdots, \varrho);$$

in Worten ausgedrückt: Dasjenige Quantum Arbeit und Wärme, welches dem System von Aussen her zuzuführen ist, damit dasselbe aus einem Zustande $(\alpha, \beta, \dots, \varrho)$ in einen benachbarten Zustand $(\alpha + d\alpha, \beta + d\beta, \dots, \varrho + d\varrho)$ übergeht, ist darstellbar durch das entsprechende Differential einer gewissen Function $E(\alpha, \beta, \dots, \varrho)$. Dies aber ist das zu deducirende Princip der Energie $(38. \alpha, \beta, \gamma)$.

Bemerkung. — Die hier angewendete Methode zur Ableitung des Princips der Energie scheint insofern bedenklich, als man a priori offenbar nicht wissen kann, ob durch Zuführung von Arbeit und Wärme jede beliebige Zustandsänderung $(d\alpha, d\beta, \cdots d\varrho)$ hervorgebracht werden kann. Ist solches aber nicht der Fall, so würden wir auch nicht berechtigt sein, die Grössen $d\alpha, d\beta, \cdots d\varrho$ als willkührliche Grössen anzusehen, wie doch geschehen ist.

Zweites Capitel.

Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie speciell für Gase.

§ 8.

Einige Präliminarien.

Die anzuwendenden Hülfsmittel. — Bei der Entwickelung dieser Theorie werden wir ausser dem Princip der Energie drei experimentelle Gesetze benutzen, nämlich

(I.) das Mariotte-GayLussac'sche Gesetz (§ 9.),

(II.) das Regnault-Joule'sche Ergebniss, dass ein Gas, wenn es sich ausdehnt, ohne Arbeit zu leisten, seine Temperatur nicht ändert (§ 16.),

(III.) das Regnault'sche Gesetz, dass die specifische Wärme für constantes Volumen bei den Gasen constant ist (§ 17.).

Diese Gesetze (I.), (II.), (III.) sind, wie sogleich bemerkt sein mag, nur approximativ gültig, oder (was auf dasselbe hinauskommt) nur gültig innerhalb gewisser Grenzen; und dieser Umstand überträgt sich auf die zu entwickelnde Theorie.

Uebrigens pflegt man neben den wirklichen Gasen ideale Gase sich vorzustellen, die jenen Gesetzen (I.), (II.), (III.) in voller Strenge entsprechen. Für solche ideale*) Gase wird alsdann die zu entwickelnde Theorie ebenfalls in voller Strenge gelten.

Die Temperatur. — Diese mag mit t bezeichnet, und stets nach der Celsius'schen Scala gemessen werden.

^{*)} Man nennt diese idealen Gase auch ideal-permanente oder voll-kommene Gase. (Vgl. z. B. Clausius I, pag. 25.)

Spannung oder Druck. — Beide Worte mögen genau in derselben Bedeutung gebraucht werden; je nach Bequemlichkeit bald das eine, bald das andere. Da wir Meter und Kilogramm als Längen- und Gewichts-Einheit festgesetzt haben, so wird unter einem Druck von der Stärke p ein solcher zu verstehen sein, der p Kilogramm pro Quadratmeter beträgt. In der That werden wir an dieser Definition beständig festhalten, ohne dabei aber auf die Annehmlichkeiten zu verzichten, welche durch Benutzung anderer Messungsmethoden, nach Millimetern Quecksilber oder nach Atmosphären hin und wieder entstehen. Ist z. B. von Drucken oder Spannungen p, p', p" die Rede, welche die Werthe hätten

$$p = 5 \text{ Mill.}, \quad p' = 9 \text{ Atm.}, \quad p'' = 3,$$

so sollen darunter Spannungen verstanden sein, deren eigentliche (auf Kilogramm und Quadratmeter bezogene) Werthe so lauten:

$$p = 5 \cdot 13{,}596$$
, $p' = 9 \cdot 10333$, $p'' = 3$.

Mit andern Worten:

(1.) Die in unsern Formeln hin und wieder auftretenden Symbole Mill. und Atm. sind als numerische Factoren aufzufässen, deren Werthe lauten:

Mill. =
$$13,596$$
,
Atm. = $13,596 \cdot 760 = 10333$.

Diese Werthe resultiren in bekannter Weise. Das Gewicht von 1 Cubik decimeter Quecksilber oder (was dasselbe) von 1000 Cubik meter Quecksilber ist nämlich, nach den angestellten Messungen = 13,596 Kilogramm. Mit andern Worten: 13,596 Kilogramm ist das Gewicht einer Quecksilbersäule von 1 Quadratmeter Basis und 1 Millimeter Höhe. Mithin repräsentiren 760 · 13,596 Kilogramm das Gewicht einer Quecksilbersäule von 1 Quadratmeter Basis und 760 Millimeter Höhe.

Specifisches Gewicht und specifisches Volumen. — Ist m die Masse einer gegebenen homogenen Substanz, mithin M = mg ihr Gewicht, und ist ferner v ihr Volumen, so heisst bekanntlich

$$\delta = \frac{M}{v}$$

das specifische Gewicht, und

$$\omega = \frac{v}{M}$$

das specifische Volumen der Substanz. Mit andern Worten:

(4.) Unter dem specifischen Gewicht ist das Gewicht der Volumeinheit, und umgekehrt unter dem specifischen Volumen das Volumen der Gewichtseinheit zu verstehen.

Selbstverständlich sind dabei Gewicht und Volumen stets bezogen zu denken auf die festgesetzten Maasseinheiten, also auf Kilogramm und Cubikmeter.

Quantität und Dichtigkeit. — Diese Worte mögen hin und wieder zur Abkürzung dienen, nämlich Quantität oder Quantum zur Bezeichnung der Gewichtsmenge, und Dichtigkeit zur Bezeichnung des specifischen Gewichtes. Ist also z. B. von einem Quecksilberquantum 5 die Rede, so soll darunter eine Quecksilbermasse verstanden werden, deren Gewicht 5 Kilogramm beträgt.

§ 9.

Das Mariotte-GayLussac'sche Gesetz.

Wir können den Zustand eines gegebenen Gasquantums M in mancherlei Weise ändern, z. B. durch Vergrösserung oder Verkleinerung des Volumens, oder durch Zuführung oder Entziehung von Wärme. Wie wir aber den Züstand auch ändern mögen, stets wird nach dem Mariotte-GayLussac'schen Gesetz die Relation stattfinden:

$$(5.) vp = MR(a+t),$$

wo v, p, t Volumen, Spannung und Temperatur vorstellen, während a und R Constante sind. Führen wir statt des Volumens v die sogenannte Dichtigkeit

$$\delta = \frac{M}{v}$$

ein, [vgl. (2.)], so können wir jene Relation auch so schreiben:

(5. a)
$$\frac{p}{\delta} = R(a+t) .$$

Die Constante a hat für alle Gase denselben Werth. Dieser lautet bei Anwendung der festgesetzten Maasseinheiten: (6.) a = 273.

Hingegen hat die Constante R sehr verschiedene Werthe, je nach der Natur des betrachteten Gases. Sie ist z. B. = 29 für Sauerstoff, und = 422 für Wasserstoff*).

Die sogenannte absolute Temperatur. — Oft ist es bequemer statt t die Summe

$$T = a + t$$

einzuführen. Man nennt diese Summe T die absolute Temperatur, während t selber etwa als die Celsius'sche Temperatur zu bezeichnen ist.

§ 10.

Die Methode der graphischen Darstellung.

Man spricht von dem Zustande eines Gases. — Sind zwei Quantitäten Sauerstoff gegeben, jede von M Kilogramm Gewicht und jede eingeschlossen in eine besondere Hülle, so wird offenbar der Zustand der einen identisch sein mit dem der andern, sobald beide dasselbe Volumen, dieselbe Spannung und dieselbe Temperatur besitzen. Doch ist von diesen drei Bedingungen die letzte überflüssig. Denn aus $v = v_1$ und

^{*)} Die Werthe von R sind (bei den festgesetzten Maasseinheiten) für die einzelnen Gase folgende (Zeuner, pag. 105):

Name des Gases	R
Atmosphärische Luft	29,272
Sauerstoff	26,475
Stickstoff	30,134
Wasserstoff	422,612
Kohlensäure	19,143

Uebrigens sei von Neuem bemerkt, dass das Mariotte-Gay Lussac'sche Gesetz für ein wirkliches Gas kein vollkommen strenges Gesetz ist. Hiermit hängt zusammen, dass Regnault und Magnus für die Constante a bei ein und demselben Gas verschiedene Werthe fanden, je nachdem sie bei constant erhaltenem Volumen die Einwirkung der Temperaturerhöhung auf den Druck, oder aber bei constant erhaltenem Druck die Einwirkung der Temperaturerhöhung auf das Volumen beobachteten (Clausius, I, pag. 25).

 $p=p_1$ folgt bereits: $t=t_1$, sobald man Rücksicht nimmt auf das Mariotte-GayLussae'sche Gesetz (5.). Sollen also die Zustände jener beiden [Quantitäten identisch sein, so ist nur erforderlich, dass beide dasselbe Volumen und dieselbe Spannung haben. Mit andern Worten:

(7.) Der Zustand einer gegebenen Gasquantität M ist nur abhängig von Volumen und Spannung, also nur abhängig von v und p.

Demgemäss wird jeder Zustand der gegebenen Gasquantität darstellbar sein durch einen Punct in der Ebene mit den Coordinaten v, p, und jede Reihe auf einander folgender Zustände durch eine Reihe solcher Puncte d. i. durch eine Curve. Nehmen wir an (was in Zukunft stets geschehen soll),

(8.) die v-Axe des Coordinatensystems liege horizontal, mithin die p-Axe vertikal*),

so sind die Curven constanten Druckes

$$(9.) p = Const.$$

lauter horizontale gerade Linien, und die Curven constanten Volumens

$$(10.) v = Const.$$

lauter vertikale gerade Linien. Die Curven constanter Temperatur sind ausgedrückt durch

$$(11. a) t = Const.,$$

und können daher, wenn man für t den aus (5.) entspringenden Werth substituirt, auch ausgedrückt werden durch:

(11. b)
$$\frac{vp}{MR} - a = \text{Const.},$$

oder (was dasselbe ist) durch:

$$(11. c) vp = Const.$$

Hieraus folgt, dass die Curven constanter Temperatur lauter gleichseitige Hyperbeln sind, welche die Coordinatenaxen zu Asymtotenaxen haben.

Von Wichtigkeit ist es, diejenigen Operationen zu betrachten, vermittelst deren man die Curven oder Zustandsreihen (9.), (10.), (11. a, b, c) wirklich hervorzubringen im Stande ist. Dies soll im folgenden § geschehen.

^{*)} Man vgl. z. B. die Figur 11, pag. 46.

§ 11.

Die Curven constanten Druckes, constanter Spannung, constanter Temperatur und die calorischen Curven.

Ein gegebenes Gasquantum M sei enthalten in einem vertikal stehenden cylindrischen Gefäss; dieses Gefäss sei oben geschlossen durch einen beweglichen Stempel, dessen Gewicht durch aufgelegte Metallstücke beliebig vermehrt werden kann. Bezeichnen wir in irgend einem Augenblick das Gewicht des Stempels (inclusive der aufgelegten Metallstücke) mit P, und abstrahiren wir vom Druck der Atmosphäre (indem wir etwa an-

wo q den Querschnitt des Gefässes bezeichnet.

Wollen wir nun den Zustand des Gases *M ündern*, so werden wir entweder *mechanisch* einwirken, indem wir die dem Gase aufgebürdete Belastung *P* vergrössern resp. vermindern, oder *calorisch* einwirken, indem wir dem Gase Wärme zuführen resp. entziehen*). Durch geeignete Anwendung dieser Methoden sind wir im Stande, die vorhin besprochenen Zustandsreihen oder Curven wirklich hervorzubringen. Um solches zu zeigen, betrachten wir jene Curven der Reihe nach, und daneben noch eine vierte Gattung von Curven, die sogenannten *calorischen* Curven.

Die Curven constanten Druckes (9.) sind dargestellt durch lauter horizontale Linien. Soll der Zustand des Gases längs einer solchen Linie z. B. längs der Linie

$$p = 20$$

fortschreiten, so werden wir [nach (12.)] eine Belastung anwenden, deren Gewicht $P=20\,q$ ist, und sodann durch Zuführung oder Entziehung von Wärme eine allmählig fort-

^{*)} Man führt dem Gase Wärme zu, wenn man den Apparat (Fig. 2) mit irgend welchen wärmeren Substanzen (z. B. mit einer Spiritusflamme) in Berührung bringt; und man wird andrerseits dem Gase Wärme entziehen, sobald man jenen Apparat mit kälteren Substanzen in Contact setzt.

schreitende Expansion oder Contraction des Gases bewirken. Denn alsdann ändert sich das Volumen v des Gases, während seine Spannung p beständig = 20 bleibt.

Die Curven constanten Volumens (10.) sind dargestellt durch lauter vertikale Linien. Soll der Zustand des Gases längs einer solchen Linie z. B. längs der Linie

$$v = 12$$

fortschreiten, so werden wir den Stempel in diejenige Lage bringen, bei welcher das Volumen des Gefässes gerade =12 ist, und in dieser Lage fixiren (etwa durch Anlöthung an die Wandung des Gefässes); sodann aber durch Zuführung oder Entziehung von Wärme die Spannung p des Gases allmählig steigern oder erniedrigen. Denn hiebei ändert sich p, während v beständig =12 bleibt.

Die Curven constanter Temperatur oder Temperaturcurven (11.) sind dargestellt durch lauter gleichseitige Hyperbeln. Von diesen Curven mag etwa diejenige in Betracht gezogen werden, für welche

$$t = 25$$

ist, also diejenige, deren Gleichung [nach (5.)] dargestellt ist durch:

$$vp = MR(a+25).$$

Ist die Temperatur t des Gases in irgend einem Augenblick = 25, und soll nun der Zustand des Gases in solcher Weise sich ändern, dass seine Temperatur beständig = 25 bleibt, so bedarf es entweder einer Compression, verbunden mit Würmeentziehung, oder einer Expansion, verbunden mit Würmezuführung. Denn bei einer Compression ohne gleichzeitige Wärmeentziehung würde (wie die Erfahrung zeigt) eine innere Erhitzung, also ein Steigen der Temperatur eintreten; und andrerseits würde bei einer Expansion des Gases ohne gleichzeitige Zuführung von Wärme eine Abkühlung, also ein Sinken der Temperatur erfolgen.

Die erforderliche Wärmezuführung oder Wärmeentziehung wird am einfachsten dadurch erreicht, dass man den das Gas enthaltenden Apparat (Fig. 2.) in eine sehr grosse Wärmequelle von der vorgeschriebenen constanten Temperatur t=25 einsenkt; denn diese wird alsdann das Gas, indem sie ihm

bald Wärme entzieht, bald mittheilt, beständig in derjenigen Temperatur erhalten, welche sie selber besitzt.

Ist mithin der Apparat in diese constante Wärmequelle eingesenkt, so wird man bei successiver Aenderung der dem Gase aufgebürdeten Belastung P eine Reihe von Zuständen erhalten, bei denen p und v variiren, während t beständig = 25 bleibt Mit andern Worten: Man erhält eine Zustandsreihe oder Curve constanter Temperatur.

Wir fügen schliesslich noch folgende Bemerkung hinzu: Jede Temperaturcurve ist eine Hyperbel, und analytisch dargestellt durch eine Gleichung von der Form

(13.)
$$rp = MR(a+t),$$

wo alsdann t den sogenannten Parameter der Curve bezeichnet. Lässt man diesen Parameter wachsen, so erhält man höher

Fig. 3.

und höher gelegene Hyperbeln, etwa zu Anfang AB, später A'B' (Fig. 3). Durch jede solche Hyperbel oder Temperaturcurve AB zerfällt also die vp Ebene in zwei Gebiete, von denen das oberhalb AB befindliche die Zustände hüherer Temperatur, das unterhalb AB gelegene die Zustände tieferer Temperatur umfasst.

Die calorischen oder adiabatischen Curven*). — Denkt man sich das Gas durch eine den Apparat (Fig. 2) umgebende adiathermane Hülle gegen Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe geschützt, so wird im Falle der Compression eine innere Er-



hitzung, also eine Steigerung der Temperatur stattfinden. Ist mithin a der gegebene Anfangszustand (Fig. 4), und $A \alpha B$ die durch a gehende Temperaturcurve, so wird der Zustand des Gases im Falle einer Compression B nicht längs der Curve $B\alpha A$ fortschreiten, sondern längs irgend welcher unbekannten Curve aa, in das oberhalb AaB befindliche Gebiet hinein-

^{*)} Der Name: calorische Curven ist eingeführt vom Vater des Verf. (in seinen Vorlesungen an der Königsberger Universität). Andrerseits ist der Name: adiabatische Curren von englischen und später auch von französischen Autoren gebraucht worden.

wandern. Diese unbekannte Curve heisst eine calorische oder adiabatische Curve.

(14.) Eine calorische Curve ist mithin zu definiren als diejenige Curve, längs welcher der Zustand eines gegen Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe geschützten Gases fortschreitet im Falle einer Compression oder Expansion.

Offenbar existiren unendlich viele calorische Curven $\alpha_0 \alpha \alpha_1$, $\beta_0 \beta \beta_1$, etc. etc. (Fig. 4). Soll der Zustand des gegebenen Gases längs einer solchen Curve, z. B. längs $\beta_0 \beta \beta_1$ fortwandern, so wird man zuvörderst das Gas in den Zustand β_0 versetzen, sodann den das Gas enthaltenden Apparat (Fig. 2) mit einer adiathermanen Hülle umkleiden, und nunmehr die Belastung P allmählig vergrössern. Ist in solcher Weise der Zustand längs der calorischen Curve von β_0 über β nach β_1 gelangt, so kann man ihn nun längs derselben Curve wieder zurückschreiten lassen, indem man die Belastung allmählig verringert.

Die noch unbekannten calorischen Curven können dargestellt gedacht werden durch eine Formel von der Gestalt

$$\psi(v, p) = u,$$

wo ψ eine unbekannte Function der beigefügten Argumente, andererseits u den *Parameter* dieser Curven bezeichnet. Uebrigens kann man die Formel (14.) auch so schreiben:

$$[\psi(v, p)]^2 = u^2,$$

oder auch so:

$$(16. \beta) \qquad \log [\psi(v, p)] = \log u,$$

oder allgemeiner auch so:

(16.
$$\gamma$$
)
$$\Pi[\psi(v, p)] = \Pi(u),$$

wo Π eine beliebige Function bedeutet. Hieraus folgt, dass man als *Parameter* der calorischen Curven, statt u, auch u^2 oder $\log u$ oder $\Pi(u)$ benutzen darf. Von dieser Erlaubniss wird später Gebrauch gemacht werden.

§ 12.

Ueber die dem Gase von Aussen zuzuführende Arbeit.

Soll das gegebene Gas eine gegebene Reihe von Zuständen, d. i. eine in der vp Ebene gegebene Curve durchlaufen, so haben wir mechanisch und calorisch auf dasselbe einzuwirken. Wir wollen diese Einwirkungen näher bestimmen. Mit andern Worten: Wir wollen diejenigen Quantitäten von Arbeit und Wärme bestimmen, welche dem Gase von Aussen zuzuführen sind, damit sein Zustand längs der gegebenen Curve fortschreite. Dabei wollen wir successive, in diesem § nur die Arbeit, im folgenden § nur die Wärme ins Auge fassen.

Bei Berechnung der Arbeit sind drei Fälle zu unterscheiden, jenachdem die vorgeschriebene Curve eine Curve constanter Spannung (d. i. eine horizontale gerade Linie), oder eine Curve constanten Volumens (d. i. eine vertikale gerade Linie), oder endlich eine beliebig gegebene Curve ist*).

Fortgang längs einer Curve constanter Spannung. — Wollen wir das Gas M, welches ebenso wie früher in den cylindrischen Apparat (Fig. 5) eingeschlossen sein mag, fort-

Spannung, so werden wir eine constante Belastung

P anwenden, und sodann die Temperatur durch
Zuführung oder Entziehung von Wärme allmählig
erhöhen oder erniedrigen. Denn alsdann wird der
Stempel allmählig steigen oder sinken, während
die Spannung den constanten Werth behält:

$$(17.) p = \frac{P}{q},$$

wo q den Querschnitt des cylindrischen Gefässes bezeichnet. Die hiebei auf das Gas einwirkenden äussern Kräfte

^{*)} Man mag die *Umständlichkeit* der in diesem §. benutzten Methode entschuldigen. Es ist diese etwas umständliche Methode, welche man leicht durch eine einfachere Methode ersetzen kann, vom Verf. gewählt worden, um zwischen den Expositionen des gegenwärtigen §. und denen des folgenden §. eine gewisse *Symmetrie* herzustellen.

sind repräsentirt durch den vom Stempel ausgeübten Druck P und daneben durch die von der Gefässwandung ausgeübten Druckkräfte Π . Die Arbeit einer Kraft ist aber wesentlich abhängig von der Verrückung ihres Angriffspunctes, und = 0, sobald eine solche Verrückung nicht sattfindet (pag. 1). Hieraus folgt, dass die Arbeit der Kräfte Π stets = 0 ist, und dass mithin nur noch die Arbeit der vertikal nach unten gerichteten Kraft P übrig bleibt. Die Arbeit dieser Kraft P ist = -Pdh, sobald der Stempel nm dh steigt, und = +Pds, sobald derselbe um ds sinkt*). Die von sämmtlichen äusseren Kräften auf das Gas ausgeübte Arbeit oder (kürzer ausgedrückt) die von Aussen her dem Gase zugeführte Arbeit besitzt also den Werth:

(18.)
$$dS = -Pdh$$
, resp. $dS = +Pds$.

Die Höhe des augenblicklich vom Gase erfüllten cylindrischen Raumes sei = h (Fig. 5). Alsdann ist

$$(19.) v = qh.$$

Folglich wird, wenn der Stempel um dh steigt oder um ds sinkt, das Volumen v einen Zuwachs dv erhalten, der sich ausdrückt durch:

(20.)
$$dv = +qdh, \text{ resp. } dv = -qds.$$

Durch Division von (18.) und (20.) erhalten wir für beide Fälle (des Steigens und Sinkens) ein und dieselbe Formel:

$$\frac{dS}{dv} = -\frac{P}{q},$$

oder mit Rücksicht auf (17.):

$$(22.) \qquad \frac{ds}{dv} = -p \cdot 1$$

$$Pdh\cos(P,dh)$$
, resp. $Pds\cos(P,ds)$.

Diese Werthe aber verwandeln sich in

$$-Pdh$$
 resp. $+Pds$,

sobald man beachtet, dass die Richtungen P und ds vertikal nach unten laufen, während die Richtung dh vertikal nach oben geht.

^{*)} Es ist nämlich P eine vertikal nach unten gerichtete auf das Gas M einwirkende Kraft, deren Angriffspunct in der unteren Fläche des Stempels liegt. Die Verschiebung dieses Angriffspunctes ist aber dargestellt durch dh, resp. ds. Folglich hat (pag. 1) die von der Kraft P auf das Gas M ausgeübte Arbeit den Werth:

Somit ergiebt sich der Satz:

Lässt man bei constantem p das Volumen des Gases von v auf v + dv anwacksen, so wird die dabei dem Gase von Aussen zugeführte Arbeit dS den Werth besitzen:

$$(23.) dS = -pdr \cdot$$

Dabei ist es einerlei, ob de positie oder negatie ist.

Fortgang längs einer Curve constanten Volumens. — Soll τ constant bleiben, so wird man den Stempel in einer bestimmten Lage fixiren (etwa anlöthen an die Gefässwandung), und sodann dem Gase Wärme zuführen resp. entziehen. Die hiebei von den öusseren Kräften P und Π verrichteten Arbeiten sind aber, weil ihre Angriffspuncte unverändert bleiben, sämmtlich = 0.

(24.) Lässt man also bei constantem r den Druck von p auf p + dp wachsen, so wird die dabei dem Gase von Aussen zugeführte Arbeit stets = 0 sein.

Fortgang längs einer beliebigen Curve. — Eine beliebig gegebene Curve AB (Fig. 6) kann ersetzt werden durch eine in unendlich kleinen Stufen von A



$$A\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\xi\cdots B$$
,

nach B laufende Zickzacklinie

deren einzelne Elemente alternirend horizontal und vertikal sind. Bezeichnen nun S_{Ax} , S_{xx} , S_{xy} , \cdots diejenigen Arbeiten, welche dem Gase zugeführt

werden müssen, um dasselbe successive von A nach α , von α nach β , von β nach γ , u. s. w. zu bringen, so erhält man durch alternirende Anwendung der Sätze (23.), (24.) sofort:

(25.)
$$S_{A\alpha} = -p_0(v_1 - v_0), \quad S_{\alpha\beta} = 0, \\ S_{\beta\gamma} = -p_1(v_2 - v_1), \quad S_{\gamma\delta} = 0, \\ \text{etc.} \quad \text{etc.}$$

Hieraus aber folgt durch Addition, dass die der gegebenen Curve AB entsprechende Arbeit S_{AB} den Werth habe:

(26.)
$$S_{AB} = -p_0(v_1 - v_0) - p_1(v_2 - v_1) - \cdots,$$
 oder kürzer geschrieben den Werth:

$$(27.) S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv,$$

die Integration hinerstreckt über die gegebene Curve.

Das Integral $\int_A^E p \, dv$ repräsentirt offenbar den Quadratinhalt Ω eines Flächenstückes, welches von der v-Axe, von der gegebenen Curve AB, und von den Ordinaten der beiden Puncte A, B begrenzt ist. Somit folgt aus (27.):

$$(28.) S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv = -\Omega.$$

Wir haben bisher (Fig. 6) vorausgesetzt, dass A links von B liegt. Nehmen wir gegenwärtig eine Curve AB, bei welcher umgekehrt A rechts von B liegt, und bezeichnen wir wiederunm mit Ω den positiven Quadratinhalt des von dieser Curve, von ihren beiden extremen Ordinaten und der v-Axe begrenzten Flächenstückes, so erhalten wir, wie leicht zu übersehen, statt der Formel (28.) folgende:

$$(28'.) S_{AB} = -\int_{p}^{B} dv = + \Omega,$$

welche von jener nur dadurch sich unterscheidet, dass $+ \Omega$ statt — Ω steht.

Diese Formeln (28.) und (28'.) führen unmittelbar zu folgenden Sätzen:

Lässt man den Zustand des Gases fortschreiten längs einer beliebig gegebenen Curve AB, so hat die dabei dem Gase zuzuführende Arbeit jederzeit den Werth:

$$(29. \alpha) S_{AB} = -\int_{A}^{B} \dot{p} \, dv,$$

die Integration hinerstreckt über die gegebene Curve.

Bezeichnet Ω den Quadratinhalt eines über der v-Axe errichteten bis zur Curve AB emporreichenden Flächenstücks, so kann jene Arbeit auch so dargestellt werden:

$$(29. \beta) S_{AB} = \overline{+} \Omega,$$

wo das oberere oder untere Vorzeichen zu nehmen

38

ist, jenachdem die Zustandsänderung von A nach B verbunden ist mit einer Zunahme oder Abnahme des Volumens.

Statt der Curve AB können wir, falls es uns beliebt, auch eine geschlossene Curve nehmen. Bringen wir nun den letzten Satz (29. β) auf eine solche geschlossene Curve ABCDA in Anwendung (Fig. 7), so erhalten wir für die den Wegen ABC und CDA entsprechenden Arbeiten folgende Werthe:



$$S_{ABC} = -(\Omega + \Phi),$$

 $S_{CDA} = +\Omega;$

hieraus aber folgt durch Addition:

$$S_{ABC} + S_{CDA} = -\Phi,$$

oder kürzer ausgedrückt:

$$S_{ABCDA} = -\Phi \cdot$$

Doch wird, wie man leicht bemerkt, das Endresultat das entgegensetzte, nämlich nicht — Φ , sondern + Φ sein, sobald der Zustand des Gases längs der gegebenen Curve in der entgegengesetzten Richtung, nämlich in der Richtung ADCBAfortschreiten soll.

Lässt man also den Zustand des Gases längs einer geschlossenen Curve ABCDA, deren Quadratinhalt Φ heissen mag, einmal herumlaufen, so wird die dabei dem Gase von Aussen zuzuführende Arbeit den Werth besitzen:

$$(29. \gamma) S_{ABCDA} = \mp \Phi,$$

wo das obere oder untere Vorzeichen gilt, jenachdem die gegebene Umlaufsrichtung ABCDA mit der Bewegung eines Uhrzeigers in Einklang oder Gegensatz steht.

§ 13.

Die dem Gase von Aussen zuzuführende Wärme.

Es soll diejenige Wärmemenge berechnet werden, welche dem Gase von Aussen zuzuführen ist, während sein Zustand fortschreitet längs einer gegebenen Curve. Auch bei dieser Aufgabe sind verschiedene Fälle zu betrachten. Fortgang längs einer Temperaturcurve. — Eine Temperaturcurve, deren Parameter t, und eine calorische Curve, deren Parameter u ist, mögen, um solches anzudeuten, kurzweg mit (t) und (u) bezeichnet werden. Will man den Zustand des Gases längs einer Temperaturcurve (t) fortschreiten lassen, so bedarf es, wie wir bereits erkannt haben (pag. 31) einer gewissen Zuführung resp. Entziehung von Wärme.

Es sei $\alpha\beta$ (Fig. 8) ein unendlich kleines Element der gegebenen Temperaturcurve (t); und zwar seien α und β diejenigen Punkte, in denen die Curve geschnitten wird von zwei aufeinander folgenden calorischen Curven (u) und (u + du); ferner sei $Q_{\alpha\beta}$ die unendlich kleine (positive oder negative) Wärmemenge,



welche dem Gase von Aussen zuzuführen ist, wenn sein Zustand längs der gegebenen Temperaturcurve (t) von α nach β fortschreiten soll.

Durch Angabe der Grössen t, u, u + du oder (was dasselbe) durch Angabe der Grössen t, u, du ist das Curvenelement $\alpha\beta$ und folglich auch die ihm entsprechende Wärmemenge $Q_{\alpha\beta}$ vollkommen bestimmt; und es muss also $Q_{\alpha\beta}$ eine Function von t, u, du sein:

$$(30.) Q_{\alpha\beta} = F(t, u, du) \cdot$$

Hieraus folgt durch Entwicklung nach Potenzen des dritten Argumentes:

(31.)
$$Q_{\alpha\beta} = e(t, u) + (du) \cdot f(t, u) + (du)^2 \cdot g(t, u) + \cdots$$
, wo $e(t, u), f(t, u), g(t, u), \cdots$ unbekannnte Functionen der beigefügten Argumente bezeichnen. Für den speciellen Fall, dass β mit α zusammenfällt, wird $du = 0$, die Gestalt der Formel (31.) also folgende:

$$(32.) Q_{\alpha\alpha} = e(t, u) \cdot$$

Durch Subtraction von (31.), (32.) folgt:

(33.)
$$Q_{\alpha\beta} - Q_{\alpha\alpha} = (du) \cdot f(t,u) + (du)^2 \cdot g(t,u) + \cdots$$
, oder bei Fortlassung der höheren Potenzen von du :

$$(34.) Q_{\alpha\beta} - Q_{\alpha\alpha} = (du)f(t, u).$$

Nun repräsentirt offenbar $Q_{\alpha\alpha}$ diejenige Wärme, welche dem Gase zuzuführen ist, damit sein Zustand von α nach α

40

geht, oder (einfacher ausgedrückt) diejenige Wärme, welche dem Gase zuzuführen ist, wenn sein Zustand α ungeändert derselbe bleiben soll. Hieraus folgt: $Q_{\alpha\alpha} = 0$. Somit geht die Formel (34.) über in:

$$(35.) Q_{\alpha\beta} = (du)f(t, u).$$

Setzt man also zur Abkürzung $\overline{d}Q$ statt $Q_{\alpha\beta}$, so ergiebt sich folgender Satz:

Lässt man bei constantem t den Parameter u um du anwachsen, so wird die bei einer solchen Zustandsänderung dem Gase zuzuführende Wärme dQ den Werth besitzen:

 $(36.) \overline{d} Q = f(t, u) du,$


wo f(t, u) eine noch unbekannte Function der beigefügten Argumente vorstellt.

Fortgang längs einer calorischen Curve. — Eine solche Curve ist als diejenige definirt worden (pag. 33), auf welcher der Zustand des Gases fortschreitet, sobald dasselbe (durch eine adiathermane Hülle) gegen Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe geschützt ist. Beim Fortgang längs einer calorischen Curve wird also dem Gase weder Wärme zugeführt noch auch Wärme entzogen. Mit andern Worten:

(37.) Lässt man bei constantem u die Temperatur t um dt wachsen, so wird die bei einer solchen Zustandsänderung dem Gase zuzuführende Wärme stets = 0 sein.


Fortgang längs einer beliebigen Curve. — Eine beliebig gegebene Curve AB (Fig. 9) kann

ersetzt werden durch eine in unendlich kleinen Stufen von A nach B laufende Zickzacklinie:



und zwar mag diese Zickzacklinie so construirt sein, dass die Elemente $A\alpha$, $\beta\gamma$, $\delta\varepsilon$, ... aufeinanderfolgenden Temperaturcurven (t_0) , (t_1) , (t_2) , ..., andrerseits die Elemente $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, $\varepsilon\xi$, ... aufeinander-

folgenden calorischen Curven (u_1) , (u_2) , (u_3) , ... angehören. Sind $Q_{A\alpha}$, $Q_{\alpha\beta}$, $Q_{\beta\gamma}$, ... diejenigen Wärmemengen, welche dem



Gase zuzuführen sind, wenn sein Zustand successive von A nach α , von α nach β , von β nach γ , u. s. w. fortschreiten soll, so ergiebt sich durch alternirende Anwendung der Sätze (36.), (37.) sofort:

(38.)
$$Q_{A\alpha} = f(t_0, u_0) du_0, \qquad Q_{\alpha\beta} = 0,$$

$$Q_{\beta\gamma} = f(t_1, u_1) du_1, \qquad Q_{\gamma\delta} = 0,$$

$$Q_{\delta\bullet} = f(t_2, u_2) du_2, \qquad Q_{\bullet\xi} = 0,$$
etc. etc.;

wo du_0 , du_1 , du_2 , \cdots zur Abkürzung stehen für $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, \cdots

Hieraus folgt durch Addition, dass die im Ganzen erforderliche Wärmemenge Q_{AB} den Werth besitzt:

(39.) $Q_{AB} = f(t_0, u_0) du_0 + f(t_1, u_1) du_1 + f(t_2, u_2) du_2 + \cdots,$ d. i. den Werth:

$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} f(t, u) du;$$

somit folgt der Satz:

Lässt man den Zustand des Gases längs einer beliebig gegebenen Curve AB fortschreiten, so wird die dabei dem Gase zuzuführende Wärme den Werth besitzen:

$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} f(t, u) du,$$

die Integration hinerstreckt längs der gegebenen Curve. Hier bezeichnet f(t, u) eine noch unbekannte Function der beigefügten Argumente.

Bemerkung. Die Wärme, welche dem Gase zuzuführen ist, wenn dasselbe aus einem gegebenen Zustand A in einen andern gegebenen Zustand B übergehen soll, ist wesentlich abhängig von dem Wege, auf welchem der Uebergang bewerkstelligt wird; denn das Integral (41.) ist längs dieses Weges hinzuerstrecken, und wird also, falls man den Weg ändert, jedesmal einen andern Werth annehmen. Wollte man also fragen:

Welche Wärmemenge einem Gase zuzuführen sei, um dasselbe aus einem gegebenen Zustand A in einen andern gegebenen Zustand B zu versetzen;

so würde diese Frage absurd sein, nämlich unbeantwortbar

sein, falls nicht gleichzeitig auch der Weg gegeben ist, auf welchem jene Zustandsänderung erfolgen soll*). Absurd würde es daher auch sein, von derjenigen Wärmemenge zu sprechen, welche in irgend einem Augenblick im Gase enthalten ist; und man darf also die Wärme nicht als eine Materie (etwa als eine Art Fluidum) auffassen.

§ 14.

Die zugehörigen Elementarformeln.

Bringt man die Formel (29. α):

$$(42. x) S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv,$$

und die Formel (41.):

$$(42. y) Q_{AB} = + \int_{1}^{B} f(t, u) du$$

auf den speciellen Fall in Anwendung, dass die gegebene Curve AB repräsentirt ist durch ein unendlich kleines Linienelement, so reduciren sich die Integrale auf die diesem Linienelement entsprechenden Glieder. Soll also das Gas aus dem Zustande (v, p) in irgend einen benachbarten Zustand (v + dv, p + dp) übergehen, so hat die ihm zuzuführende Arbeit dS den Werth:

$$dS = -pdv;$$

und soll andrerseits das Gas aus dem Zustande (t, u) in den benachbarten Zustand (t + dt, u + du) übergehen, so besitzt die ihm zuzuführende Wärme \overline{dQ} den Werth:

$$\overline{d} Q = + f(t, u) du \cdot$$

Wir können beide Sätze zusammenziehen, indem wir uns so ausdrücken:

Soll das Gas aus einem gegebenen Anfangsustande (v, p, t, u) in irgend einen benachbarten Zustand (v + dv, p + dp, t + dt, u + du) übergehen, so

^{*)} Aehnliches würde übrigens auch, mit Rücksicht auf die Formel (29. a), zu bemerken sein hinsichtlich der zuzuführenden Arbeit.

werden die ihm zuzuführenden Quantitäten von Arbeit und Wärme $\overline{a}S$ und $\overline{a}Q$ die Werthe haben:

$$(42. \xi) dS = -p dv,$$

$$(43. \eta) \overline{d} Q = + f(t, u) du,$$

wo f(t, u) eine vorläufig noch unbekannte Function ist.

§ 15.

Nothwendige Beschränkungen.

Wenn wir im Vorhergehenden (pag. 28, 29) behaupteten, der Zustand eines gegebenen Gasquantums M sei durch Angabe zweier Argumente z. B. durch Angabe von v und p (Volumen und Spannung) völlig bestimmt, — so gilt das offenbar nur vom Gleichgewichtszustande. Denn zur Bestimmung des Bewegungszustandes bedarf es einer viel grösseren Anzahl von Angaben.

Demgemäss sind auch nur die Gleichgewichtszustände durch Puncte in der vp-Ebene darstellbar, während die Bewegungszustände gewissermassen ausserhalb dieser Ebene liegen. Ist etwa n die Anzahl derjenigen Argumente, von denen der Bewegungszustand abhängt, und bezeichnet man unter jenen n Argumenten die beiden ersten mit v und p (wo v das Volumen, und p den Mittelwerth der im Gase vorhandenen Spannungen vorstellen mag), so würde zur geometrischen Darstellung eines solchen Zustandes ein Punct mit n Coordinaten, also ein Raum $\Re^{(n)}$ von n Dimensionsen erforderlich sein. Dieser Raum $\Re^{(n)}$ würde alsdann sämmtliche Zustände des Gases enthalten, während in dem durch die vp Ebene dargestellten Durchschnitt des Raumes $\Re^{(n)}$ nur die Gleichgewichtszustände anzutreffen sind.

Blicken wir nun zurück auf die Ableitung der Formeln (42. x, y) oder $(42. \text{ \xi}, \eta)$. — Bei Ableitung von (42. x) wurde vorausgesetzt, dass stets die Relation stattfinde: $p = \frac{P}{q}$, wo p die Spannung des Gases und P die ihm aufgebürdete Belastung bezeichnen (vgl. pag. 34). Offenbar ist diese Voraussetzung nur zulässig für den Fall des Gleichgewichtes. — Andrerseits war bei Ableitung von (42. y) die Annahme er-

forderlich, dass alle vom Gase durchlaufenen Zustände darstellbar seien in der vp Ebene (vgl. pag. 39), mithin Gleichgewichtszustände seien.

(43.) Die Formeln (42. x, y, ξ, η) sind also nur dann anwendbar, wenn wir die Zustandsänderungen des Gases unendlich langsam erfolgen lassen, und in dieser Weise dafür sorgen, dass jeder einzelne Zustand ein Gleichgewichts zustand oder wenigstens von einem solchen nur unendlich wenig verschieden ist.

> Mit andern Worten: Sie sind nur für solche Zustandsreihen gültig, die ihrem ganzen Verlaufe nach in der vp Ebene liegen.

Um derartige Zustandsreihen hervorzubringen, müssen die Intensitäten der äussern Druckkräfte und die Temperaturen der äusseren Wärmequellen in solcher Weise gewählt und regulirt werden, dass sie von dem innern Druck, respective von der innern Temperatur des Gases in jedem Augenblick nur unendlich wenig abweichen.

§ 16.

Die Energie des Gases. Das Regnault-Joule'sche Experiment.

Das Princip der Energie (pag. 19):

(44. a)
$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ$$
,
 $E^{(1)} - E^{(0)} = S + \mathfrak{A} Q$

gilt für jedes materielle System, also z. B. auch für dasjenige, welches durch ein gegebenes Gas dargestellt ist. Es wird daher eine gewisse nur vom augenblicklichen Zustande des Gases abhängende Function E existiren, welche die Eigenschaft hat, innerhalb eines jeden Zeitraumes $t^{(0)} \cdot \cdot \cdot \cdot t^{(1)}$ um ebensoviel anzuwachsen, als die dem Gase während dieses Zeitraumes von Aussen zugeführte Arbeit und Wärme beträgt; und diese (vorläufig noch unbekannte) Function E wird die Energie oder (genauer ausgedrückt) die innere Energie des Gases zu nennen sein.

Sind $A\alpha\beta\gamma\cdots B$ diejenigen Zustände, welche das Gas während des betrachteten Zeitraumes $t^{(0)}\cdots t^{(1)}$ durchläuft, so können wir jene Formel (44. a) auch so schreiben:

$$(44. b) E_B - E_A = S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB},$$

wo alsdann E_A und E_B die Werthe der Energie E in den Zuständen A und B vorstellen, während S_{AB} und Q_{AB} diejenigen Quantitäten von Arbeit und Wärme bezeichnen, welche dem Gase während der aufeinanderfolgenden Zustände $A \alpha \beta \gamma \cdots B$ von Aussen zugeführt sind. Auch ist zu bemerken,

(44. c) dass dieses Princip der Energie all gemein gültig ist, also in Kraft bleibt, einerlei ob die durchlaufenen Zustände Aαβγ··· B lauter Gleich gewicht szustände oder etwa irgend welche tumultuarischen Bewegungszustände sind*).

Um nun die noch unbekannte Function E für den Fall eines Gases näher zu bestimmen, bedienen wir uns eines von Joule und Regnault erhaltenen experimentellen Ergebnisses.

Das Joule-Regnault'sche Experiment. — Der zwischen zwei Gefässen \varkappa und λ vorhandene Canal (Fig. 10) sei durch einen Hahn ε geschlossen; ferner befinde sich in \varkappa ein Gasquantum M in stark comprimirtem Zustande**), während λ luftleer ist. Oeffnet man nun den Hahn ε , so stürzt das Gas mit grosser Vehemenz in den benachbarten Raum λ , bis nach kurzer Zeit eine

Man sollte erwarten, dass in Folge des gewaltsamen Ausströmens eine Erhitzung, ein Steigen der Temperatur eintreten müsse. Dem aber widerspricht die Erfahrung. Denkt man sich nämlich den ganzen Apparat in ein Calorimeter eingesenkt, so wird, wie Joule und Regnault beobachtet

gleichmässige Vertheilung des Gases durch den ganzen Raum

 $\varkappa + \lambda$ erfolgt ist.

^{*)} Von irgend welchen Beschränkungen, wie sie im vorhergehenden. §., bei den dort besprochenen Sätzen besonders zu betonen waren, kann beim Princip der Energie nicht die Rede sein. Denn dieses Princip (pag. 19) ist als ein universelles zu betrachten, gültig für jedes beliebige materielle System und für jede beliebige Zustandsänderung.

^{••)} Bei den Experimenten Joule's war das Gas in x bis zu einer Spannung von etwa 22 Atm. comprimirt (Verdet I, pag. 85).

haben, die Temperatur dieses Calorimeters im Endzustande genau dieselbe sein wie im Anfangszustande. Hieraus folgt zweierlei, nämlich


- (45. I) erstens, dass auch die Temperatur des Gases zu Anfang und zu Ende dieselbe ist; und
- (45. II) zweitens, dass die dem Gase während des betrachteten Processes von Aussen zugeführte Wärme = 0 ist. Denn hätte diese zugeführte Wärme irgend welchen positiven oder negativen Werth, so müsste im einen Fall eine Temperaturerniedrigung, im andern Fall eine Temperaturerhöhung des Calorimeters eingetreten sein.

Die Angriffspuncte der auf das gegebene Gasquantum M während des betrachteten Processes einwirkenden äusseren Kräfte befinden sich in den Wandungen der Gefässe \varkappa , λ und des sie verbindenden Canales, und erleiden also (weil alle diese Wandungen als starr vorausgesetzt werden) keinerlei Verschiebung. Hieraus folgt, dass die von jenen äusseren Kräften auf das Gass ausgeübte Arbeit = 0 ist, oder mit andern Worten,

(45. III) dass die während des Processes dem Gase von Aussen zugeführte Arbeit = 0 ist.

Anwendung des Princips der Energie. — Der Anfangszustand A (entsprechend dem Volumen \varkappa) und der Endzustand B (entsprechend dem Volumen $\varkappa + \lambda$) sind Gleichgewichtszustände, mithin darstellbar in der vp Ebene; die Zwischenzustände hingegen sind tumultuarische Bewegungszustände, folglich in der vp Ebene nicht darstellbar (vgl. den vorhergehenden §.). Trotzdem ist das Princip der Energie (44. a, b, c) ohne Weiteres anwendbar; und wir erhalten also: (46.) $E_B - E_A = S_{AB} + \Re Q_{AB}$,

oder weil nach (45. II, III) $Q_{AB} = 0$ und $S_{AB} = 0$ ist: Fig. 11. (47.) $E_B - E_A = 0$.



auf dieser Curve

Die Zustände A und B sind (wie schon bemerkt) Gleichgewichtszustände, mithin darstellbar in der vp-Ebene, und liegen, weil das Gas in beiden Zuständen gleiche Temperatur hat (45. I), auf derselben Temperaturcurve. Um ihre Lagen (t) näher zu bestimmen, bemerken wir.

dass das Gas im Zustande A das Volumen $v = \varkappa$, andrerseits im Zustande B das Volumen $v = \varkappa + \lambda$ besitzt*). Hieraus folgt, dass die Abscissen der Puncte A, B die Werthe \varkappa , $\varkappa + \lambda$ besitzen, die ebenso willkührlich sind, wie die Dimensionen des benutzten Apparates (Fig. 10). Die Puncte A und B sind mithin zwei auf derselben Temperaturcurve (t) gelegene Puncte von sonst willkührlicher Lage. Die Formel (47.) sagt aber aus, dass die Energie des Gases in zwei solchen Puncten dieselbe ist, und führt also zu folgendem Satz:

(48.) Die Energie E eines gegebenen Gasquantums M hat in sämmtlichen Puncten einer gegebenen Temperaturcurve den selben Werth.

Mit andern Worten: Die Energie E eines gegebenen Gasquantums M ist nur eine Function seiner augenblicklichen Temperatur.

Bei der letztern Ausdrucksweise ist indessen im Gedächtniss zu behalten, dass der Satz nur für solche Zustände erwiesen ist, welche (wie A, B) in der vp Ebene darstellbar sind, also nur für Gleichgewichtszustände.

Nachträgliche Bemerkung. — Der bei dem Joule-Regnault'schen Experiment stattfindende Process, gerechnet vom ursprünglichen Gleichgewichtszustande A bis zum Eintritt des neuen Gleichgewichtszustandes B, zerfällt in zwei Epochen. Während der ersten Epoche entsteht (in dem Augenblick, wo der Hahn ε geöffnet wird) im Gefässe \varkappa eine Temperaturerniedrigung, im Folge der Expansion des Gases, und gleichzeitig im Gefässe λ eine Temperaturerhöhung, durch den Anprall des hineinstürzenden Gases. Während der zweiten Epoche findet zwischen diesen entgegengesetzten Temperaturänderungen eine Ausgleichung statt vermittelst des den Apparat umgebenden Calorimeters. — Dass die Dinge sich wirklich so verhalten, hat Joule**) nachgewiesen, indem er zwei Calorimeter anwandte, eines für \varkappa , das andere für λ .

^{*)} n und λ repräsentiren nämlich die Volumina der beiden Gefässe (Fig. 10), wobei jedes Gefäss zu rechnen ist bis zum Hahne ϵ .

^{**)} Verdet I, pg. 86.

\$ 17.

Die Wärmecapacität. Ein experimenteller Satz von Regnault.

Definitionen. — Unter der Wärmecapacität C einer beliebigen (homogenen oder nichthomogenen) Substanz versteht man eine ihr zugeführte unendlich kleine Wärmemenge dQ, dividirt durch die hervorgebrachte Temperaturerhöhung dt. Also:

$$(49. a) C = \frac{dQ}{dt}.$$

Man kann daher mit Anwendung der in solchen Fällen üblichen Abkürzung auch sagen, dass unter der Wärmecapacität diejenige Wärmemenge zu verstehen sei, welche der Substanz zugeführt werden muss, falls ihre Temperatur um 1 erhöht werden soll*).

Ist insbesondere die Substanz homogen, so versteht man unter ihrer specifischen Wärme die Wärmecapacität bezogen auf die Gewichtseinheit. Ist also C die Wärmecapacität und M das Gewicht der Substanz, so ist ihre**)

(49. b) specifische Wärme $=\frac{C}{M}$.

Uebrigens repräsentiren die Ausdrücke Wärmecapacität und specifische Wärme an und für sich noch ziemlich unbestimmte Begriffe. Denn die Temperaturerhöhung dt, welche in einer Substanz durch Zuführung einer gegebenen Wärmemenge dQ erzeugt wird, ist verschieden, je nach den näheren Umständen, z. B. eine andere, wenn das Volumen, eine andere, wenn die Spannung der Substanz constant bleiben soll. Demgemäss spricht man von der Wärmecapacität bei constantem Volumen und von der Wärmecapacität bei constanter Spannung, indem man erstere mit C_v , letztere mit C_p bezeichnet. Und derartige Unterscheidungen übertragen sich dann von selber auch auf den Begriff der specifischen Wärme.

^{*)} Dieser Gebrauch des Wortes Wärmecapacität findet sich in genau derselben Weise bei Kirchhoff (Pogg. Ann. 103, pg. 198). In der That spricht Kirchhoff daselbst von der Wärmecapacität einer gegebenen nichthomogenen Substanz, welche theils aus festem Salz, theils aus einer gesättigten Lösung dieses Salzes besteht.

^{**)} Im Folgenden soll die specifische Wärme mit dem entsprechenden deutschen Buchstaben bezeichnet, also $\frac{C}{M} = \mathbb{G}$ gesetzt werden.

Analytischer Ausdruck der Wärmecapacitäten. — Lässt man (Fig. 12) den Zustand eines gegebenen Gasquantums M fortschreiten von einem Punct A(v, p) zu einem benachbarten Punct B(v + dv, p + dp), so ist nach dem Princip der Energie (pag. 19):

$$dE = dS + \Re dQ,$$

oder was dasselbe ist:

$$dQ = \frac{dE - dS}{\Re}$$
,

oder mit Rücksicht auf (42. ξ):

$$dQ = \frac{dE + pdv}{\Re}$$

Substituirt man diesen Werth in (49. a), so folgt:

(50.)
$$C = \frac{dQ}{dt} = \frac{dE + p dv}{\mathfrak{A} dt},$$

wo dt die hervorgebrachte Temperaturerhöhung bezeichnet; so dass also unter t und t+dt diejenigen Temperaturen zu verstehen sind, welche das gegebene Gas in den Zuständen A und B besitzt.

Nach (48.) ist E nur abhängig von t, also:

$$E = E(t)$$
, mithin: $dE = E'(t)dt$,

folglich:

(51.)
$$C = \frac{\overline{d}Q}{\overline{d}t} = \frac{E'(t)dt + p\,dv}{\mathfrak{A}\,dt}.$$


Endlich ist nach dem Mariotte'schen Gesetz (pag. 27):

$$vp = MR(a + t)$$
, mithin: $dt = \frac{p dv + v dp}{MR}$;

substituirt man diesen Werth von dt in (51.), so folgt:

(52.)
$$C = \frac{dQ}{dt} = \frac{[E'(t) + MR|pdv + E'(t) \cdot vdp}{\mathfrak{A}pdv + \mathfrak{A}vdp}.$$

Diese Formel repräsentirt die dem gegebenen Linienelement AB entsprechende Wärmecapacität; d. h. sie repräsentirt diejenige Wärme \overline{dQ} , welche dem Gase beim Uebergange von A nach B zuzuführen ist, dieselbe dividirt durch die hervorgebrachte Temperaturerhöhung dt.



Will man insbesondere die Wärmecapacität bei constanter Spannung haben, so hat man dp = 0 zu setzen, also für A Neumann, Vorles über d. mech. Theorie d. Wärme.

und \dot{B} zwei Puncte derselben Horizontalen zu nehmen. Alsdann ergiebt sich aus (52.):

(53.
$$\alpha$$
) $C_p = \frac{E'(t) + MR}{\Re}$.

Will man andrerseits die Wärmecapacität für constantes Volumen haben, so hat man dv = 0 zu setzen, mithin für A und B zwei Punkte derselben Vertikalen zu nehmen. Hierdurch folgt:

$$(53. \beta) C_* = \frac{E'(t)}{\Re}.$$

Endlich folgt aus (53. α , β) durch Subtraction:

$$(53. \gamma) C_p - C_o = \frac{MR}{2}.$$

Beiläufig sei bemerkt, dass man die allgemeine Formel (52.) auch so schreiben kann: $C = \frac{[E'(t) + MR] p + E'(t)v t g \varepsilon}{\Re p + \Re v t g \varepsilon}$, wo tg $\varepsilon = \frac{dp}{dv}$ ist, mithin ε den Neigungswinkel des Linienelements AB gegen die Horizontale bezeichnet (Fig. 12). Hieraus erkennt man deutlich, dass die Wärmecapacität C für einen gegebenen Zustand A unendlich viele Werthe hat, je nach der Richtung ε , in welcher der Zustand fortschreiten soll. Unter diesen unendlich vielen Werthen repräsentiren C_p und C_v diejenigen speciellen, welche den Richtungen $\varepsilon = 0^0$ und $\varepsilon = 90^0$ entsprechen.

Aus der hier entwickelten Theorie, nämlich aus den Formeln (53. α , β , γ) ersieht man, dass die Wärmecapacitäten C_p und C_r nur von der Temperatur abhängen können, und dass ihre Differenz $C_p - C_r$ eine Constante ist.

Die experimentellen Untersuchungen von Regnault haben nun aber gezeigt, dass die Wärmecapacität eines Gases bei constantem Volumen von der Temperatur unabhängig sei. Bringen wir dieses experimentelle Ergebniss auf die Gleichungen (53. α , β , γ) in Anwendung, so erkennen wir sofort, dass E'(t) eine Constante ist, und gelangen sodann zu folgenden Formeln:

(54. u)
$$C_p = \text{Const.},$$
 $C_v = \text{Const.},$ $E'(t) = \mathfrak{A} C_v,$ $E(t) = \mathfrak{A} C_v t + \text{Const.}$

Wir erhalten somit den Satz,

(54. v) dass die Energie eines Gases eine line are Function der Temperatur ist, und dass seine Wärmecapacitäten C_v und C_v Constanten sind.

Dabei sei bemerkt, dass der Quotient dieser beiden Constanten

$$k = \frac{C_p}{C_n}$$

für alle Gase gleich gross zu sein scheint*), nämlich = 1,41...

Die Formel (53. γ) kann, weil nach dem *Mariotte*'schen Gesetz (pag. 27) $MR = \frac{vp}{a+t}$ ist, auch so geschrieben werden:

$$C_p - C_v = \frac{vp}{\mathfrak{A}(a+t)},$$

oder auch so:

(55.)
$$\frac{C_p}{v} - \frac{C_v}{v} = \frac{p}{\Re(a+t)};$$

und hieraus folgt, dass die Differenz $\frac{C_p}{v} - \frac{C_v}{v}$ für sämmtliche Gase denselben Werth hat, vorausgesetzt, dass man alle Gase bei gleicher Spannung und gleicher Temperatur betrachtet**).

§ 18.

Der Parameter der calorischen Curven.

Das Princip der Energie (pag. 19)

$$(56.) dE = dS + \mathfrak{A}dQ$$

gewinnt durch die Formeln (pag. 50 und 43):

^{•)} Es mögen diejenigen Werthe angegeben werden, welche Regnault für die sogenannten specifischen Wärmen \mathbb{G}_p und \mathbb{G}_q bei einigen Gasarten gefunden hat (Clausius I, pag. 296 und Zeuner pag. 117); auch mag beigefügt werden der jedesmalige Werth von k:

Namen des Gases	$\mathbb{Q}_p = \frac{C_p}{M}$	$\mathfrak{C}_{v} = \frac{C_{v}}{M}$	$k = \frac{C_p}{C_r}$
Atmosphärische Luft	0,2375	0,1684	1,4098
Sauerstoff	0,2175	0,1551	1,4026
Stickstoff	0,2438	0,1727	1,4114
Wasserstoff	3,4090	2,411	1,4132

^{**)} Vgl. Clausius I, pag. 45.

(57.)
$$E = \mathfrak{A}C_{\tau}t + \text{Const.},$$

$$\overline{d}S = -pdv,$$

$$\overline{d}Q = f(t, u)du$$

folgendes Aussehen:

$$\mathfrak{A}C_{\mathbf{v}}dt = -p\,dv + \mathfrak{A}f(t,\,\mathbf{u})\,d\mathbf{u}.$$

Substituirt man hier für p den aus dem Mariotte'schen Gesetz vp = MR(a+t) entspringenden Werth: $p = \frac{\dot{M}R(a+t)}{v}$, so folgt:

(59.) $\mathfrak{A} C_{\bullet} dt = -MR(a+t) \cdot d \log v + \mathfrak{A} f(t, \mathbf{u}) d\mathbf{u}$, oder anders geordnet:

(60.)
$$d \log v = \frac{\Re f(t, u)}{MR(a+t)} du - \frac{\Re C_u}{MR(a+t)} dt$$

Diese Gleichung ist von der Form $d \log v = \varphi du + \psi dt$, wo φ , ψ Functionen von u, t sind. Folglich muss sein: $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial \psi}{\partial u}$, d. i.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{f(t, \mathbf{u})}{\mathbf{a} + t} \right) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \left(-\frac{C_{\bullet}}{\mathbf{a} + t} \right),$$

also, weil C, [nach (54. v)] eine Constante ist:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{f(t, u)}{a + t} \right) = 0;$$

hieraus folgt weiter:

$$\frac{f(t, u)}{a+t} = \Phi(u),$$

oder, falls man $\int \Phi(u) du = \Psi(u)$ setzt:

(61,)
$$\frac{f(t,u)}{a+t} = \frac{d\Psi(u)}{du},$$

wo $\Phi(u)$ und $\Psi(u)$ unbekannte Functionen von u sind.

Um Ψ(n) zu ermitteln, substituiren wir den Werth (61.) zurück in die Formel (60.). Die so entstehende Gleichung

$$d \log v = \frac{\Re}{MR} [d\Psi(u) - C_{\bullet}d \log (a+t)]$$

liefert durch Integration:

$$\frac{MR}{\Re}\log v = \Psi(u) - C_{\bullet}\log(a+t) - \Gamma,$$

wo Γ eine Integrationsconstante vorstellt. Hieraus folgt mit Rücksicht auf $(53. \gamma)$:

$$(C_p - C_s) \log v = \Psi(u) - C_s \log (a + t) - \Gamma,$$

oder was dasselbe ist:

 $\Psi(u) = (C_p - C_v) \log v + C_v \log (a+t) + \Gamma$, oder falls man, wie in (54. v), den Quotienten der beiden Wärmecapacitäten mit k benennt, also $C_p = k C_v$ setzt:

$$\Psi(u) = C_{v}(k-1) \log v + C_{v} \log (a+t) + \Gamma,$$

= $C_{v} \log [v^{k-1}(a+t)] + \Gamma,$

oder, wenn man dem *Mariotte*'schen Gesetz entsprechend, für a+t den Werth substituirt: $a+t=\frac{vp}{RM}$:

(62.)
$$\Psi(u) = C_v \log (v^k p) + K,$$

wo die Constante K verschieden ist von Γ.

Nun ist u der Parameter der calorischen Curven. An Stelle von u selber kann aber [wie schon bemerkt wurde (pag. 33)] eine beliebige Potenz oder überhaupt eine beliebige Function von u als Parameter eingeführt werden. Wählen wir hiezu die Function $\Psi(u)$, und bezeichnen wir den durch diese Function ausgedrückten neuen Parameter mit U:

$$(63.) \qquad \qquad \Psi(u) = U,$$

so nimmt die Formel (62.) die einfachere Gestalt an:

(64.)
$$U = C_r \log (r^k p) + \text{Const.}$$

Gleichzeitig folgt aus (57.), (61.), (63.):

(65.)
$$\overline{d} Q = f(t, u) du = (a+t) d\Psi(u) = (a+t) dU$$

Durch (64.) bestimmt sich der Parameter U der calorischen Curven, und durch (65.) diejenige Wärmemenge $\overline{d}Q$, welche dem Gase von Aussen her zuzuführen ist, falls sein Zustand irgend eine unendlich kleine Aenderung erfahren soll.

Drittes Capitel.

Anwendung der entwickelten Theorie auf sogenannte Kreisprocesse.

§ 19.

Zusammenstellung der für Gase erhaltenen Formeln.

Stellen wir die Resultate unserer Untersuchungen zusammen, so haben wir zunächst für das Princip der Energie die Formeln:

(1.) $dE = dS + \mathfrak{A} dQ$, $E_B - E_A = S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB}$, (vgl. pg. 45) und sodann für die hier auftretenden Grössen folgende Ausdrücke:

(2.)
$$E = \mathfrak{A} C_{\bullet} t + \text{Const.}, (vgl. pg. 50)$$

(3.)
$$dS = -p dv$$
, $S_{AB} = -\int_{A}^{B} p dv = \mp \Omega$, (pg. 37) $S_{ABCDA} = \mp \Phi$, (pg. 38)

(4.)
$$dQ = (a+t) dU$$
, $Q_{AB} = \int_{A}^{B} (a+t) dU$; (pg. 53)

dabei repräsentiren t und U die Parameter der Temperaturund calorischen Curven; und zwar ist:

(5.)
$$t = \frac{vp}{MR} - a, \quad (\textit{Mariotte'sches Gesetz, vgl. pg. 27})$$

(6.)
$$U = C_v \log (v^k p) + \text{Const}; \text{ (vgl. pg. 53)}$$
 hier ist unter k folgende Constante zu verstehen:

(7.)
$$k = \frac{C_p}{C_p} = 1,41 \cdots$$
, (vgl. pg. 51) wo C_p und C_p die constanten Wärmecapacitäten vorstellen.

Während die Formeln (1.) allgemein gelten, sind die übrigen Formeln (2.), (3.), etc. nur gültig für solche Zustände, welche entweder Gleichgewichtszustände, oder doch von Gleichgewichtszuständen nur unendlich wenig verschieden sind.

Setzt man in der Formel des *Mariotte*'schen Gesetzes (5.) den Parameter t = Const., so erhält man die Gleichung einer Temperaturcurve: vp = Const., und hieraus durch Differentation: vdp + pdv = 0, d. i. $\frac{dp}{dv} = -\frac{v}{p}$. — In ähnlicher Weise erhält man die Gleichung einer calorischen Curve, und die einer solchen Curve entsprechende Differentialgleichung, wenn man in (6.) den Parameter U = Const. setzt. —

Man gelangt daher zu folgenden Formeln:

(a.) Temperaturcurve:
$$vp = \text{Const.}, \quad \frac{dp}{dv} = -\frac{p}{v},$$

- (β .) Calorische Curve: $v^k p = \text{Const.}$, $\frac{dp}{dv} = -\frac{kp}{v}$. Hieraus folgt sofort,
- (y.) dass sowohl die Temperatur- als auch die calorischen Curven fallende Curven sind, nämlich Ordinaten haben, die mit wachsender Abscisse abnehmen, und ferner,
- (6.) dass von den beiden durch einen gegebenen Punct
 (v, p) gehenden Curven die Temperaturcurve die sanftere,
 die calorische Curve die steilere ist*); —
 Ergebnisse, welche völlig in Einklang sind mit unsern früheren
 Untersuchungen und Zeichnungen (vgl. z. B. Fig. 4, pg. 32).

$$\operatorname{tg} \tau = \frac{p}{v},$$

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{kp}{v};$$

aber k > 1, nach (7.). Also:

^{•)} Construirt man nämlich die durch einen gegebenen Punct (v, p) gehende Temperaturcurve (t), so wie auch die durch denselben Punct gehende calorische Curve (U), und bezeichnet man mit τ und ω die absoluten Werthe derjenigen Winkel, unter welchen diese Curven (t) und (U) im Punct (v, p) gegen die v Axe geneigt sind, so ist nach den Formeln $(\alpha,)$, $(\beta,)$:

Geht man vom Puncte (v, p) zu einem beliebigen Nachbarpunct (v + dv, p + dp) über, so ergeben sich für die Zuwüchse der Parameter t und U aus (5.), (6.) die Werthe:

$$dt = \frac{d(v p)}{MR},$$

$$dU = C_v \frac{d(v^k p)}{v^k p}.$$

Geht man insbesondere fort in *vertikaler* Richtung, also von (v, p) zu (v, p + dp), so erhält man die einfacheren Formeln:

$$dt = \frac{v dp}{MR},$$

$$dU = C_v \frac{dp}{p}.$$

Hieraus folgt, dass dt und dU positiv sind, sobald dv = 0 und dp = pos.; wir gelangen daher zu folgendem Satz:

(η.) Die Parameter t und U wachsen, wenn man von einer tiefer gelegenen Temperatur- resp. calorischen Curve zu einer höher gelegenen übergeht; — ein Satz, welcher theilweise schon früher ausgesprochen wurde (pg. 32).

Specielle Bemerkungen über die calorischen Curven.

Aenderung von Spannung, Temperatur und Dichtigkeit. Sind (v_0, p_0, t_0) und (v, p, t) zwei beliebige Zustände des gegebenen Gases, so ist nach dem *Mariotte*'schen Gesetz (5.):

(8.)
$$v_0 p_0 = MR(a + t_0), \quad vp = MR(a + t).$$

Liegen beide Zustände auf derselben calorischen Curve, so werden beide dasselbe U besitzen, und also, nach (6.), die Bedingung erfüllen:

$$(9. \alpha) v_0^k p_0 = v^k p,$$

eine Bedingung, welche mit Rücksicht auf (8.) auch so darstellbar ist:

$$(9. \beta) v_0^{k-1}(a+t_0) = v^{k-1}(a+t).$$

Diese Formeln $(9. \alpha, \beta)$ nehmen, falls man statt v_0 , v die Dichtigkeiten

$$\delta_0 = \frac{M}{v_0}, \quad \delta = \frac{M}{v}$$

einführt, folgende Gestalt an:

$$\frac{p_0}{\delta_0^k} = \frac{p}{\delta^k},$$

(10.
$$\beta$$
)
$$\frac{a+t_0}{\delta_0^{k-1}} = \frac{a+t}{\delta^{k-1}},$$

und führen also, weil $a + t_0$ und a + t die sogenannten absoluten Temperaturen sind, zu folgendem Satz:

(10. γ) Lässt man den Zustand eines Gases fortschreiten längs einer calorischen Curve, so variirt seine Spannung proportional mit der k^{ten}, seine absolute Temperatur proportional mit der (k-1)^{ten} Potenz seiner Dichtigkeit.

Die zuzuführende Arbeit und Wärme. — Beim Fortgang längs einer calorischen Curve ist die zuzuführende Wärme dQ = 0 (nach der Definition dieser Curven), und also nach den Formeln (1.), (2.):

$$(11.) dS = dE = \mathfrak{A} C_r dt.$$

Findet also der Fortgang längs der calorischen Curve statt von irgend einer Stelle $A(v_0, p_0, t_0)$ bis zu irgend einer andern Stelle B(v, p, t), so wird die hiebei zuzuführende Arbeit S_{AB} den Werth haben:

$$(12.) S_{AB} = \mathfrak{A} C_{\mathfrak{o}}(t-t_0);$$

wir erhalten somit folgenden Satz:

(13.) Lässt man den Zustand des Gases längs einer calorischen Curve fortschreiten, so ist die zuzuführende Arbeit, abgesehen vom constanten Factor \(\Omega \in \cdot, \) gleich der Temperaturdifferenz des End- und Anfangs-Zustandes. — Andrerseits ist die dabei zuzuführende Wärme = 0.


Uebrigens kann die zuzuführende Arbeit S_{AB} nach (3.) auch so ausgedrückt werden:

$$S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv = \mp \Omega,$$

wo Ω die unterhalb der Curvenstrecke AB gelegene Fläche vorstellt, und das obere oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem die Zustandsänderung AB von einem Wachsen oder Ab-

58

nehmen des Volumens begleitet ist. Bringt man also die Formel in Anwendung auf den Fall des ab-Fig. 13. nehmenden Volumens (Fig. 13), so wird



 $S_{AB} = + \Omega$. Substituirt man diesen Werth in (12.), so

folgt:

(14.) $\mathcal{Q} = \mathfrak{A} C_{\bullet}(t-t_0);$ und hieraus ergiebt sich der geometrische

Sind AB, A'B', A''B', etc. etc. die auf den einzelnen (15.)calorischen Curven von zwei gegebenen Temperaturcurven (t_0) und (t) interceptirten Segmente, und sind Ω , Ω' , Ω'' , etc. etc. die unter diesen Segmenten gelegenen Flächenstücke (vgl. Fig. 13), so ist stets:

$$\Omega = \Omega' = \Omega'' = \text{etc. etc.}$$

§ 21.

Specielle Bemerkungen über die Temperaturcurven.

Aenderung von Spannung und Dichtigkeit. — Sind (v_0, p_0) und (v, p) zwei auf derselben Temperaturcurve (t_0) gelegene Zustände, so ist nach dem Mariotte'schen Gesetz (5.):

 $v_0 p_0 = v p = MR(a + t_0),$ (16.)Fig. 14. oder, wenn man statt v_0 , v die Dichtigkeiten $\delta_0 = \frac{M}{v_0}, \quad \delta = \frac{M}{v}$ einführt: $\frac{p_0}{\delta_0} = \frac{p}{\delta}$ (17.)

Lässt man also den Zustand des Gases längs einer Temperaturcurve fortschreiten, so variirt seine Spannung proportional mit seiner Dichtigkeit.

Die zuzuführende Arbeit und Wärme. — Sind $A(v_0, p_0)$ und B(v, p) zwei Puncte derselben Temperaturcurve (t_0) , so ist nach (2.): $E_A = E_B$, und also nach (1.):

 $0 = S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB};$ (18.)in Worten ausgedrückt: Beim Fortgange längs einer Temperaturcurve ist die Summe der zuzuführenden Arbeit und Wärme stets = 0.

Aus (18.) folgt mit Rücksicht auf (3.):

(19.)
$$Q_{AB} = -\frac{1}{2} S_{AB} = \frac{1}{2} \int_{1}^{B} p \, dv,$$

oder weil nach (16.) $p = \frac{v_0 p_0}{r}$ ist:

$$Q_{AB} = \frac{v_0 p_0}{\mathfrak{A}} \int_{-\infty}^{B} \frac{dv}{v}$$

d. i.

(20.
$$\alpha$$
)
$$Q_{AB} = \frac{v_0 p_0}{\Re} \log \left(\frac{v}{v_0}\right)$$

Setzt man hier v successive $= \lambda v_0$, $\lambda^2 v_0$, $\lambda^3 v_0$, ..., wo λ eine beliebige Zahl bezeichnen soll, so wird Q_{AB} successive $= \mu$, 2μ , 3μ , ..., wo μ die Bedeutung hat: $\frac{v_0 p_0 \log \lambda}{\mathfrak{A}}$. Somit ergiebt sich der schon von *Carnot* entwickelte Satz (vgl. Clausius I, pg. 47):

(20. β) Geht der Zustand des Gases längs einer Temperaturcurve fort, so stehen die zuzuführenden Wärmemengen in arithmetischer Reihe, falls die Volumina eine geometrische Reihe bilden.

Ferner folgt aus (20. α) der schon von *Dulong* aufgestellte und von *Clausius* erweiterte Satz (vgl. Clausius I, pg. 48):


(20. γ) Nimmt man von zwei verschiedenen Gasen Quantitäten von verschiedenem Gewicht und verschiedener Temperatur, jedoch von gleichem Volumen v₀ und gleicher Spannung p₀, und lässt man sodann beide Gase, während ihre Temperatur constant erhalten bleibt, vom anfänglichen Volumen v₀ zu irgend welchem andern Volumen v sich expandiren, so sind die hiebei zuzuführenden Wärmemengen für beide Gase gleich gross.

Für irgend eine Temperaturcurve (t), (Fig. 15.) ist nach (19.):

(21.)
$$Q_{AB} = \frac{1}{\mathfrak{A}} \int_{a}^{B} p dv = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{A}},$$

wó Ω das unterhalb AB liegende Flächenstück bezeichnet. Andrerseits folgt aus (4.):





$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} (a+t) dU,$$

oder weil t längs der Curve constant ist:

(22.)
$$Q_{AB} = (a+t) \int_{a}^{B} dU = (a+t)(U_1 - U_0),$$

wo U_0 und U_1 die Parameter der respective durch A und B gelegten calorischen Curven bezeichnen. Durch Combination von (21.), (22.) folgt:

(23.)
$$\Omega = \mathfrak{A}(a+t)(U_1 - U_0),$$

und hieraus der geometrische Satz:


(24.) Sind AB, A'B', A"B", etc. etc. die auf den einzelnen Temperaturcurven (t), (t'), (t'), etc. etc. von zwei gegebenen calorischen Curven (U₀) und (U₁) interceptirten Segmente, und sind Ω, Ω', Ω'', etc. etc. die unterhalb dieser Segmente gelegenen Flächenstücke (vgl. Fig. 15), so ist stets:

$$\frac{\Omega}{a+t} = \frac{\Omega'}{a+t'} = \frac{\Omega''}{a+t''} = \text{etc. etc.}$$

§ 22.

Der Carnot'sche Kreisprocess.

Unter einem Kreisprocess versteht man eine Zustandsänderung, die von einem gegebenen Zustande A aus auf irgend welchem Wege fortgeht, schliesslich aber zu jenem aufänglichen Zustande A wieder zurückkehrt. Geometrisch wird daher ein Kreisprocess dargestellt sein durch irgend eine geschlossene Curve ABCDA (Fig. 16). Lässt man den Zu-



stand eines gegebenen Gasquantums M einen solchen Kreisprocess ABCDA durchlaufen, so ergiebt sich durch Anwendung des Princips der Energie (1)

$$E_A - E_A = S_{ABCDA} + \mathfrak{A} Q_{ABCDA},$$
d. i.
$$0 = S_{ABCDA} + \mathfrak{A} Q_{ABCDA}.$$

Nach (3.) ist der erste Term der rechten Seite = $-\Phi$, mithin der zweite = $+\Phi$; also:

(26.
$$\alpha$$
) $S_{ABCDA} = -\Phi$,
(26. β) $\mathfrak{A} Q_{ABCDA} = +\Phi$.

Dabei ist unter Φ die von der Curve ABCDA umschlossene Fläche zu verstehen, und ausserdem die Voraussetzung erforderlich, dass der Umgang ABCDA (wie in Fig. 16 durch den Pfeil angedeutet) der Bewegung eines Uhrzeigers entspricht.

Eine gegebene Wärmemenge kann nach Belieben calorisch oder mechanisch gemessen werden; ist Q ihr Betrag in calorischem Maass, so wird $\mathfrak{A}Q$ ihr Betrag in mechanischem Maass sein (vgl. pg. 17). Bedient man sich nun des letztern Maasses, so kann der Inhalt der Formeln (26. α , β) dahin ausgesprochen werden,

(27.) dass während des Processes ABCDA eine Wärmeaufnahme von der Grösse Φ, und eine Arbeitabgabe ebenfalls von der Grösse Φ stattfinde.

Das Quantum Φ , welches das Gas als Wärme von Aussen her aufnimmt, giebt es als Arbeit wieder ab; und es wird somit dieses Quantum Φ vermittelst des Gases aus Wärme in Arbeit verwandelt.

Besondere Wichtigkeit hat nun der schon von Carnot (Reflexions. pg. 17 etc.) betrachtete Fall, dass die Curve ABCDA dargestellt ist durch ein von zwei Temperaturcurven (t_0) , (t_1) und von zwei calorischen Curven (U_0) , (U_1) begrenztes Parallelogramm (Fig. 17). Dabei mag angenommen werden, dass

$$(28.) t_0 < t_1$$


sei, dass mithin die Hyperbel (t_0) tiefer liege als die Hyperbel (t_1) , [vgl. den Satz $(\eta.)$, pg. 56].

Bei einem solchen Carnotschen Kreisprocess zerfällt jede der beiden Quantitäten S_{ABCDA} und $\mathfrak{A} \ Q_{ABCDA}$ den vier Seiten des Parallelogramms entsprechend in vier Theile. Wir werden zeigen, dass alle diese Theile in geometrischer Weise darstellbar sind.

Es sei Φ der Flächeninhalt des Parallèlogramms ABCDA; ferner seien A und A_1 die unterhalb AD und BC befindlichen Flächenstücke; endlich seien Ω und Ω_1 die unterhalb DC

Ľ

und AB befindlichen Flächenstücke*). Alsdann ist nach früher gefundenen Sätzen (15.), (24.):



Ausserdem findet, wie unmittelbar aus der geometrischen Anschauung folgt (Fig. 17) die Relation statt: $\Lambda + \Omega + \Phi = \Lambda_1 + \Omega_1$, welche durch (29.) übergeht in:

$$(30.) \qquad \Omega + \Phi = \Omega_1.$$

Endlich folgt aus (29.) und (30.):

$$\frac{\mathfrak{L}}{a+t_0} = \frac{\mathfrak{L} + \Phi}{a+t_1}$$

Solches vorangeschickt erhält man aus dem Satze (3.) die vier Formeln:

$$S_{AB} = -\Omega_1$$
, $S_{BC} = -\Lambda_1$,
 $S_{CD} = +\Omega$, $S_{DA} = +\Lambda$,

oder mit Rücksicht auf (29.), (30):

(33.
$$\alpha$$
)
$$\begin{cases} S_{AB} = -(\Omega + \Phi), & S_{BC} = -\Lambda, \\ S_{CD} = +\Omega, & S_{DA} = +\Lambda. \end{cases}$$

Hieraus folgt durch Addition der Formeln gleicher Zeile:

(33.
$$\alpha$$
)
$$\begin{cases} S_{ABC} = -(A + \Omega + \Phi), \\ S_{CDA} = +(A + \Omega), \end{cases}$$

und hieraus durch nochmalige Addition:

$$(33. \, \alpha'') \qquad \qquad S_{ABCDA} = -\Phi \, .$$

Andererseits ergeben sich aus den Sätzen (18.) und (13.) die Formeln:

$$S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB} = 0$$
, $\mathfrak{A} Q_{BC} = 0$, $S_{CD} + \mathfrak{A} Q_{CD} = 0$, $\mathfrak{A} Q_{DA} = 0$;

diese nehmen mit Rücksicht auf (33. α) folgende Gestalt an:

(33.
$$\beta$$
)
$$\begin{cases} \mathfrak{A} Q_{AB} = + (\Omega + \Phi), & \mathfrak{A} Q_{BC} = 0, \\ \mathfrak{A} Q_{CD} = -\Omega, & \mathfrak{A} Q_{DA} = 0; \end{cases}$$

^{*)} In Fig. 17 sind nur Φ , Λ , Ω markirt. Man behält aber die Bedeutungen von Λ_1 , Ω_1 , leicht im Gedächtniss. Denn Λ und Λ_1 stehen in *gleicher* Beziehung zu zwei einander gegenüberliegenden Seiten des Parallelogramms; ebenso Ω und Ω_1 .

hieraus ergiebt sich durch Addition:

(33.
$$\beta'$$
)
$$\begin{cases} \mathfrak{A} Q_{ABC} = + (\Omega + \Phi), \\ \mathfrak{A} Q_{CDA} = -\Omega, \end{cases}$$

und hieraus durch abermalige Addition:

$$\mathfrak{A} Q_{ABCDA} = + \Phi.$$

Die Formeln (33. α'' , β'' ,) sind identisch mit den schon früher notirten Formeln (26. α , β), und zeigen also von Neuem, dass das Gas während des betrachteten Kreisprocesses eine Wärmemenge Φ von Aussen her aufnimmt, und ein Arbeitquantum, ebenfalls von der Grösse Φ , nach Aussen abgiebt. Gleichzeitig aber erkennen wir aus der gegenwärtigen ausführlicheren Analyse, in welcher Weise jene Wärmeaufnahme Φ und jene Arbeitabgabe Φ auf die einzelnen Epochen AB, BC, CD, DA des Kreisprocesses sich repartiren*). So z. B. kommt, wie aus (33. β) ersichtlich, die Würmeaufnahme Φ dadurch zu Stande, dass das Gas während der Epoche AB ein Wärmequantum $\Omega + \Phi$ aufnimmt, und während der Epoche CD ein Wärmequantum Ω wieder abgiebt.

§ 23.

Der ökonomische Coefficient des Carnot'schen Kreisprocesses.

Während des Carnot'schen Kreisprocesses ABCDA (Fig. 17) findet, wie wir soeben gesehen haben, eine Wärme-ausnahme von der Grösse Φ , und eine Arbeitabgabe ebenfalls von der Grösse Φ statt; es wird daher während dieses Processes ein gewisses Quantum Φ aus Wärme in Arbeit verwandelt.

Es würde jedoch irrig sein, wenn wir glauben wollten, dass man auf diesem Wege irgend ein zur Disposition stehendes Wärmequantum vollständig in Arbeit verwandeln könne. Denn von jedem Wärmequantum, welches wir dem Gase zuführen,

^{*)} Kaum bedarf es der Bemerkung, dass unter der Wärmeaufnahme Φ eine Wärmeaufnahme von der Grösse Φ , ebenso unter der Arbeitabgabe Φ eine Arbeitabgabe von der Grösse Φ zu verstehen ist.

wird, wie wir sogleich sehen werden, und wie übrigens auch aus den Formeln (33. β) bereits folgt, immer nur ein *Theil* in Arbeit verwandelt. Das Verhältniss dieses Theiles zur ganzen Menge der zugeführten Wärme heisst der ökonomische Coefficient des Kreisprocesses.

Das gegebene Gasquantum M sei eingeschlossen in den cylindrischen Apparat (Fig. 5 pg. 34). Soll der Kreisprocess ABCDA wirklich ausgeführt werden, so müssen wir mechanisch und calorisch auf das Gas einzuwirken im Stande sein.

In ersterer Beziehung wollen wir an Stelle der bisher zur Hervorbringung des äusseren Druckes benutzten Gewichte irgend eine Maschine oder (allgemeiner ausgedrückt) irgend ein mechanisches System Danwenden. Wir wollen nämlich annehmen, der Stempel des Apparates (Fig. 5 pg. 34) sei unbelastet, überhaupt gewichtlos, jedoch verbunden mit dem mechanischen System Σ, und wir seien im Stande die Einwirkung dieses Systems auf den Stempel beliebig zu reguliren. und in solcher Weise den auf das Gas ausgeübten äusseren Druck nach Belieben bald zu verstärken, bald zu vermindern. Welcher Art die in dem System \(\Sigma \) herrschenden Kr\(\text{afte} \) sind, ob dieselben durch metallische Federn oder durch ein von fliessendem Wasser getriebenes Rad oder vielleicht durch die Schwerkraft. oder etwa durch calorische oder elektrische oder magnetische Kräfte repräsentirt sind, - soll dahingestellt bleiben*). Jedoch nehmen wir an, dass die Einwirkung des Systems auf das gegebene Gas nur in der Hervorbringung eines gewissen äusseren Druckes bestehe, also eine rein mechanische sei; und aus diesem Grunde nennen wir das System ein mechanisches System. - Die vom Gase während seiner Compression erlittene Arbeit wird alsdann eine Arbeit sein, welche jenes System Σ and as Gas abgiebt, während andrerseits die vom Gase während seiner Expansion geleistete Arbeit als eine solche zu betrachten ist, die umgekehrt das Gas an Σ abgiebt.

Was ferner die calorischen Einwirkungen betrifft, so wollen wir annehmen, dass uns zwei constante Wärmequellen

^{*)} Wir können auch annehmen, dass wir selber auf den Stempel einen bald geringeren bald stärkeren Druck ausüben. Alsdann wird das mechanische System Σ durch unsern eigenen Körper repräsentirt sein.

 Θ_0 und Θ_1 von den Temperaturen t_0 und t_1 zu Gebote stehen; und zwar mögen diese Temperaturen der beiden Wärmequellen identisch sein mit den Parametern t_0 und t_1 der gegebenen Temperaturcurven DC und AB (Fig. 17.). Da nach früherer Voraussetzung (28.)

(34.) $t_0 < t_1$

ist, so wird Θ_0 die tiefere und Θ_1 die höhere Wärmequelle zu nennen sein. Wir können etwa Θ_0 und Θ_1 als zwei sehr grosse Wasserbecken, als zwei Meere uns vorstellen, von denen das eine die constante Temperatur t_0 , das andere die constante Temperatur t_1 besitzt. — Ebenso wie Σ nur zur mechanischen Einwirkung dienen soll, ebenso sollen umgekehrt Θ_0 und Θ_1 nur zu calorischen Einwirkungen benutzt werden.

Im Besitze dieser Hülfsmittel Σ , Θ_0 , Θ_1 können wir nun den vorgeschriebenen Carnotschen Kreisprocess ABCDA oder vielmehr seine einzelnen Epochen AB, BC, CD, DA (Fig. 17.) in folgender Weise zur Ausführung bringen:

Die Expansion AB. — Wir bringen das Gas (nachdem es zuvor in den Zustand A versetzt ist) mit der Quelle Θ_1 in Berührung, und bewirken sodann die Expansion AB vermittelst des mechanischen Systems Σ . Die hiebei aus der Quelle Θ_1 dem Gase zufliessende Wärmemenge ist [vgl. (33. β)]

 $(35.) = \Omega + \Phi.$

Die Expansion BC. — Im Zustande B umkleiden wir das Gas mit einer adiathermanen Hülle, und bewirken sodann die Expansion BC wiederum vermittelst des mechanischen Systems Σ . Die hiebei zugeführte Wärme ist offenbar

=0.

Die Compression CD. — Im Zustande C bringen wir das Gas in Berührung mit der Quelle Θ_0 , und bewirken sodann die Compression CD vermittelst des Systems Σ . Die hiebei vom Gase an die Quelle Θ_0 abgegebene Wärme ist [vgl. (33. β)]

 $(36.) = \Omega.$


Die Compression DA. — Im Zustande D umkleiden wir das Gas abermals mit einer adiathermanen Neumann, Vorles. über d. mech. Theorie d. Wärme. 5 Hülle, und bewirken sodann die Compression DA vermittelst des mechanischen Systems Σ . Die hiebei dem Gase zugeführte Wärme ist offenbar

=0.

Die Arbeitübertragungen, welche während dieser Processe AB,BC,CD,DA zwischen dem Gase und dem mechanischen Systeme Σ stattfinden, können, auf Grund der Formeln (33. α), leicht angegeben werden*). Das Endresultat dieser Uebertragungen besteht, nach (33. α' , α''), darin, dass das Gas während des ganzen Kreisprocesses ABCDA an das System Σ ein Arbeitquantum abgiebt, welches

 $(37.) = \Phi$

ist. Alles zusammengefasst, bestehen also die Resultate des



betrachteten Kreisprocesses ABCDA in den Wärmeübergängen (35.), (36.) und in der Arbeitübertragung (37.), und können also bildlich zusammengefasst werden durch beistehendes Schema (Fig. 18).

Dieses Schema veranschaulicht nämlich diejenigen Verluste und Gewinne, welche Θ_0 , Θ_1 , Σ während des Processes erfahren haben; denn es zeigt uns, dass Θ_1 die Wärmemenge $\Omega + \Phi$ verloren hat, und dass andererseits Θ_0 und Σ respective die Wärmemenge

 Ω und die Arbeitmenge Φ gewonnen haben. — Das gegebene Gas M befindet sich zu Anfang und zu Ende des Processes genau in demselben Zustand**), hat also weder Verlust noch Gewinn erfahren, und bedurfte daher keiner Erwähnung oder Andeutung in einem Schema, welches nur Auskunft ertheilen soll über die schliesslichen Resultate des Processes.

Diese Resultate des Kreisprocesses ABCDA werden, dem Schema entsprechend, in Worten etwa so auszudrücken sein:

^{*)} Zufolge jener Formeln (33. α) werden nämlich bei den Processen AB und BC die Arbeitquanta A + Φ und A vom Gase an das System Σ abgegeben, während umgekehrt bei den Processen CD und DA das Gas vom Systeme Σ die Arbeitquanta A und A zurückempfängt.
**) Nämlich im Zustande A.

(38.) Die Quelle Θ_1 giebt ein gewisses Wärmequantum $\Omega + \Phi$ an das Gas ab, und dieses Quantum wird durch Vermittelung des Gases in zwei Theile zerlegt, von denen der erste Ω (als Wärme) weitergeht nach Θ_0 , während der zweite Φ (umgewandelt in Arbeit) nach Σ gelangt*).

Unter dem ökonomischen Coefficienten ξ des Carnot'schen Kreisprocesses versteht man, wie schon bemerkt, das Verhältniss der in Arbeit umgewandelten Wärme zu derjenigen Wärme, welche dem Gase überhaupt zugeführt werden musste. Es hat also jener Coefficient den Werth:

$$\zeta = \frac{\Phi}{\Omega + \Phi}.$$

Nun ist nach (31.)

$$\hat{\Omega}: \Omega + \Phi = a + t_0: a + t_1,$$

mithin

$$\Phi: \Omega + \Phi = t_1 - t_0: a + t_1;$$

so dass also jener Werth (39.) auch so geschrieben werden kann:

(40.)
$$\zeta = \frac{\Phi}{\Omega + \Phi} = \frac{t_1 - t_0}{a + t_1},$$

wo a die Constante im Mariotte'schen Gesetz bezeichnet.


Denken wir uns durch passende Einrichtung dafür gesorgt, dass der betrachtete Kreisprocess mit Bequemlichkeit beliebig oft wiederholt werden kann, so haben wir eine sogenannte calorische Maschine vor uns, oder (genauer ausgedrückt) eine nach einem Carnot'schen Kreisprocess functionirende calorische Maschine. Die Grösse ξ (40.) wird alsdann der ökonomische Coefficient dieser Maschine zu nennen sein. Dabei zeigt sich, dass der Werth dieses Coefficienten lediglich abhängt von den Temperaturen t_0 und t_1 der benutzten Wärmequellen.

^{*)} Carnot war der Ansicht, dass die Wärme ein Stoff, ein Fluidum sei, welches bei seinem Uebergange von einer höheren zu einer tieferen Quelle (z. B. von Θ_1 zu Θ_0) Arbeit verrichten könne gewissermassen durch die Vehemenz des Ueberganges, ebenso wie etwa Wasser, welches aus einem höheren Becken in ein tieferes hinabstürzt.

Die hier von uns entwickelten (gegenwärtig üblichen) Vorstellungen sind wesentlich andere. Denn die von Θ_1 nach Θ_0 übergehende Wärme verrichtet Arbeit nicht vermöge der Vehemenz ihres Ueberganges, sondern vielmehr dadurch, dass ein Theil von ihr sich absweigt und in Arbeit sich verwandelt (vgl. Fig. 18).

§ 24.

Der zum Carnot'schen inverse Kreisprocess.



Nehmen wir statt des bisher untersuchten Processes ABCDA den inversen Process ADCBA (Fig. 17), so erhalten die in Betracht kommenden Quanta von Arbeit und Wärme durchweg die entgegengesetzten Werthe; so dass also das bisherige Schema (Fig. 18) durch ein anderes (Fig. 19) zu ersetzen ist, in welchem die Quantitäten dieselben, die Richtungen aber die entgegengesetzten sind. Die Resultate dieses inversen Processes werden daher in Worten so auszudrücken sein.

(41.) Das Gas empfängt ein Wärmequantum Ω aus Θ_0 , andererseits ein Arbeitquantum Φ aus Σ , um sodann beide Quanta Ω und Φ (letzteres umgewandelt in Wärme) an die Quelle Θ_1 wieder abzugeben.

Während also bei dem früheren Processe ABCDA Wärme in Arbeit verwandelt wurde, wird bei dem gegenwärtigen inversen Process ADCBA umgekehrt Arbeit in Wärme transformirt.

Bemerkung. — Die Wärme zeigt bekanntlich im Allgemeinen das Bestreben, vorhandene Temperaturdifferenzen auszugleichen, nämlich von den Orten höherer Temperatur zu denen tieferer Temperatur überzugehen. Oder (wie man kürzer sagen kann) sie zeigt im Allgemeinen das Bestreben zu einer Bewegung in absteigender Richtung*).

Unsere letzte Betrachtung zeigt indessen, dass unter Umständen auch ein Wärmeübergang in aufsteigender Richtung, nämlich von der tieferen Quelle Θ_0 zur höheren Quelle Θ_1 stattfinden kann (Fig. 19). Jedoch bedarf es hiezu eines

^{*)} Diese Ausdrucksweise rührt von Clausius her. Nach derselben heisst nämlich ein Wärmeübergang absteigend oder aufsteigend, jenachdem er von einem Körper höherer Temperatur zu einem Körper tieferer Temperatur, oder aber in umgekehrter Richtung erfolgt.

gewissen Arbeitsaufwandes Φ . Denn wollte man auf dieses vom mechanischen System Σ beigesteuerte Arbeitquantum Φ Verzicht leisten, die Dinge also der Art einzurichten versuchen, dass $\Phi = 0$ wird, so würde man, zufolge der aus (40.) entspringenden Relation

(41.)
$$(a + t_0)\Phi = (t_1 - t_0)\Omega,$$

gezwungen sein, entweder Ω oder t_1-t_0 auf 0 zu reduciren. In beiden Fällen aber würde dann von einem aufsteigenden Wärmestrom nicht länger die Rede sein, im erstern Fall, weil Ω verschwindet, im letztern, weil der Temperaturunterschied der beiden Wärmequellen verschwindet.

Vermittelst des inversen Carnot'schen Kreisprocesses kann also allerdings die Wärme zu einem Uebergang in aufsteigender Richtung veranlasst werden, — jedoch nur unter Aufwand einer gewissen Arbeit.

Das Clausius'sche Princip. — Diese und ähnliche Betrachtungen erwecken die Vermuthung, dass in der Natur ein allgemeines nicht nur für Gase, sondern für alle Substanzen gültiges Gesetz existiren dürfte, demzufolge

(a.) die Wärme niemals von selber aus einem kälteren Körper in einen wärmeren übergehen kann;

und hierin besteht dasjenige Princip, welches Clausius (nicht etwa als etwas Selbstverständliches, sondern als einen neuen seiner Natur nach hypothetischen Grundsatz) aufgestellt*) und zur weiteren Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie mit grossem Erfolg benutzt hat. Clausius hat dieses Princip etwas umständlicher auch so formulirt:

(β.) Die Wärme kann niemals aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen, wenn nicht gleichzeitig irgend welche andere damit zusammenhängende Aenderungen eintreten**).

Dabei sind unter Aenderungen nicht nur Zustandsänderungen der betheiligten Körper, sondern auch Arbeitübertragungen zu verstehen. Das Clausius'sche Princip räumt also die Möglichkeit eines Ueberganges der Wärme aus einem kälteren Körper in einen wärmeren oder (kürzer ausgedrückt) die

^{*)} Clausius I, pg. 50, 134 und 301.

^{***)} l. c. pg. 134.

Möglichkeit eines aufsteigenden Wärmeüberganges für den Fall ein, dass etwa gleichzeitig irgend eine Zustandsänderung oder irgend eine Arbeitübertragung oder auch irgend ein absteigender Wärmeübergang erfolgt; behauptet aber, dass ein aufsteigender Wärmeübergang niemals für sich allein vorkommen könne. Das Charakteristische eines für sich allein vorkommenden aufsteigenden Wärmeüberganges würde aber offenbar darin bestehen, dass er durch eine Berührung der betreffenden beiden Körper wieder rückgängig gemacht werden könnte (denn bei einer gegenseitigen Berührung würde die aus dem kälteren in den wärmeren Körper aufgestiegene Wärme vermöge ihrer natürlichen Tendenz nämlich durch sogenannte Leitung wieder zum kälteren zurückfliessen). Demgemäss kann man jenes Clausius'sche Princip auch so aussprechen:

(y.) Die Resultate der während irgend eines Zeitraumes stattfindenden Processe können niemals von solcher Art sein, dass sie durch blosse Berührung zweier Körper wieder rückgängig gemacht werden können*).

Immerhin aber bleibt es schwierig, das Princip mit voller Strenge auszusprechen. Denn auch bei der zuletzt gegebenen Ausdrucksweise würde noch erforderlich sein, genauer zu definiren, was unter Resultaten zu verstehen ist.

§. 25.

Ueber beliebige Kreisprocesse.

Der zu betrachtende Kreisprocess sei dargestellt durch eine beliebige geschlossene Curve ABCDA (Fig. 20); und zwar seien A, C die Puncte, in denen diese Curve von zwei calorischen Curven (U_0) , (U_1) , ferner D, B diejenigen, in denen sie von zwei Temperaturcurven (t_0) , (t_1) berührt wird. Auch mag angenommen werden, dass

(41.)
$$\begin{array}{c} t_0 < t_1, \\ U_0 < U_1 \end{array}$$

^{**)} Bei dieser Ausdrucksweise (γ.) bedarf es keiner weitläufigen Auseinandersetzung, um zu zeigen, dass der von *Hirn* gegen das Clausius'sche Princip erhobene Einwand (Clausius I, pg. 311) unhaltbar ist.

sei. Alsdann wird [nach Satz $(\eta.)$ pg. 56] die Curve (t_1) höher liegen als (t_0) , und ebenso auch die Curven (U_1) höher liegen als (U_0) , — in Uebereinstimmung mit der entworfenen Zeichnung (Fig. 20).


Ist Ø der Flächeninhalt der Curve ABCDA, und ist

die Umlaufsbewegung ABCDA in Uebereinstimmung mit der Bewegung eines Uhrzeigers, so erhalten wir die schon früher (pg. 61) notirten Formeln:

$$(42. \alpha) \qquad S_{ABCDA} = -\Phi,$$

$$(42.\beta) \quad \mathfrak{A} Q_{ABCDA} = + \Phi,$$

welche aussagen, dass während des Kreisprocesses eine Wärmeaufnahme von der Grösse Φ und eine Arbeitabgabe ebenfalls von der Grösse Φ stattfindet.



Behufs einer genaueren Analyse bringen wir die allgemeine Formel (pg. 54)

in Anwendung auf ein beliebiges Element $\alpha\beta$ der Curve ABCDA. Da der Parameter U, nach (41.), längs ABC wächst, hingegen längs CDA abnimmt, so wird dU, mithin nach (43.) auch dQ positiv sein für alle zu ABC gehörigen Elemente $\alpha\beta$, hingegen negativ für alle zu CDA gehörigen Elemente $\alpha\beta$ (Fig. 20); was angedeutet sein mag durch:

(44.)
$$\overline{d}Q = \text{pos. für } ABC$$
, $\overline{d}Q = \text{neg. für } CDA$.

Gleiches gilt von der Summe der betreffenden $\overline{d}Q$. Wir erhalten also:

(45.)
$$\mathfrak{A} Q_{ABC} = \text{pos.}, \quad \mathfrak{A} Q_{CDA} = \text{neg.};$$
 ausserdem aber aus (42. β):

$$\mathfrak{A} Q_{ABC} + \mathfrak{A} Q_{CDA} = + \Phi.$$

Nunmehr folgt aus (45.), (46.) sofort:

$$(47.) \mathfrak{A} Q_{ABC} = \Omega + \Phi, \mathfrak{A} Q_{CDA} = -\Omega,$$

wo Ω irgend welche *positive* Grösse vorstellt, deren Werth im Uebrigen unbekannt ist. Somit können die Formeln

 $(42. \alpha, \beta)$ ersetzt werden durch die etwas tiefer greifenden Formeln*):

(48.
$$\alpha$$
) $S_{ABCDA} = -\Phi,$
(48. β) $\Re Q_{ABC} = \Omega + \Phi,$
 $\Re Q_{CDA} = -\Omega.$

Diese Formeln $(48. \alpha, \beta)$ sagen aus, dass das Gas während des Processes ABCDA ein Wärmequantum $\Omega + \Phi$ von Aussen her aufnimmt, und sagen ferner aus, dass das Gas jenes ganze Quantum im Laufe des Processes ABCDA auch wieder abgiebt, und zwar Ω in Form von Wärme, Φ hingegen umgewandelt in Arbeit.

Soll der Process ABCDA wirklich effectuirt werden, so sind Wärmequellen von allen möglichen Temperaturen zwischen t_0 und t_1 erforderlich, und ausserdem ein mechanisches System, welches man auf das Gas einwirken zu lassen im Stande ist. Bezeichnet man den Complex derjenigen Wärmequellen, mit denen das Gas während der Epoche ABC successive in Contact zu bringen ist, mit Θ_1 , ferner den Complex derjenigen Wärmequellen, mit denen dasselbe während der Epoche CDA in Berührung zu bringen ist, mit Θ_0 , endlich jenes mechanische System mit Σ , so können die Resultate des Processes ABCDA genau durch dasselbe Schema dargestellt werden, welches früher (Fig. 18. pg. 66) für einen Carnot schen Kreisprocess entworfen wurde, also in Worten so ausgedrückt werden:

(49.) Der Quellencomplex Θ_1 giebt ein gewisses Wärmequantum $\Omega + \Phi$ an das Gas ab; und dieses Quantum wird durch Vermittellung des Gases in zwei Theile zerlegt, von denen der eine Ω (als Wärme) weitergeht nach dem Quellencomplex Θ_0 , während der andere Φ (umgewandelt in Arbeit) in das mechanische System Σ gelangt.

Der sogenannte ökonomische Coefficient ζ ist das Ver-

^{*)} Beim Carnot'schen Kreiprocess (pg. 62) hatte Ω eine einfache geometrische Bedeutung. Hier bei einem beliebigen Kreisprocess ist Ω eine unbekannte Grösse, von welcher nur erwiesen ist, dass sie positiv sein müsse.

hältniss der in Arbeit umgewandelten Wärme zu derjenigen Wärme, welche dem Gase überhaupt zugeführt ist, und hat also den Werth:

$$\xi = \frac{\Phi}{\Omega + \Phi}.$$

Um diesen Coefficienten näher zu untersuchen, integriren wir die aus (43.) entspringende Formel

$$\frac{\mathfrak{A}\,\overline{d}\,Q}{a+t}=\mathfrak{A}\,d\,U$$

über alle Elemente $\alpha\beta$ der gegebenen Curve ABCDA; wodurch sich ergiebt:

$$\int_{ABCDA} \frac{\mathfrak{A} dQ}{a+t} = 0,$$

oder was dasselbe ist:

$$\int_{ABC} \frac{\mathfrak{A} dQ}{a+t} + \int_{CDA} \frac{\mathfrak{A} dQ}{a+t} = 0,$$

oder ein wenig anders geschrieben:

$$\int_{ABC} \underbrace{\mathfrak{A} \, \overline{d} \, Q}_{a+t} = \int_{CDA} \underbrace{\mathfrak{A}(-\overline{d} \, Q)}_{a+t} \cdot$$

Die unter diesen Integralen vorhandenen Zähler $\mathfrak{A} dQ$ und $\mathfrak{A}(-dQ)$ sind nach (44.) durchweg positiv, ebenso die Nenner. Jedes der beiden Integrale wird daher durch Vergrösserung des Nenners verkleinert, und umgekehrt durch Verkleinerung des Nenners vergrössert werden. Beachtet man dies, und beachtet man ferner, dass nach (41.)

$$a+t_0 < a+t < a+t_1$$

ist, so folgt:

$$\int_{ABC} \frac{\mathfrak{A} dQ}{a+t_1} < \int_{CDA} \frac{\mathfrak{A}(-dQ)}{a+t_0}$$

oder etwas anders geschrieben:

$$\frac{1}{a+t_1}\int\limits_{ABC}\mathfrak{A}\,dQ<\frac{1}{a+t_0}\int\limits_{CDA}\mathfrak{A}(-dQ),$$

oder was dasselbe ist:

$$\tfrac{1}{a+t_1}\,\mathfrak{A}\,Q_{ABC}<\tfrac{1}{a+t_1}\,\mathfrak{A}\,(-\,Q_{CDA})\,.$$

Hieraus folgt mit Rücksicht auf (48. β) sofort:

$$\frac{Q + \Phi}{a + t_1} < \frac{Q}{a + t_0}$$

oder was dasselbe ist:

$$\frac{a+t_0}{a+t_1} < \frac{\Omega}{\Omega+\Phi}.$$

Subtrahirt man diese Relation von der Gleichung 1 = 1, so ergiebt sich:

$$\frac{t_1-t_0}{a+t_1}<\frac{\Phi}{\Omega+\Phi};$$

so dass man also für den ökonomischen Coefficienten ξ (50.) die Bestimmung erhält:

$$\zeta < \frac{t_1 - t_0}{a + t_1}.$$

Vergleicht man diese Formel mit der entsprechenden (40.) beim Carnot'schen Process, so ergiebt sich der Satz:

(52.) Unter allen Kreisprocessen, die zwischen zwei gegebenen Temperaturcurven (t_0) und (t_1) möglich sind, ist der Carnot'sche derjenige, dessen ökonomischer Coefficient den grössten Werth hat.

Soll also möglichst viel Wärme nutzbar gemacht, d. h. in mechanische Arbeit umgewandelt werden, so ist bei gegebenen Temperaturcurven (t_0) und (t_1) der Carnot'sche Process der vortheilhafteste.


Beiläufige Bemerkung. — Wir können jeden Kreisprocess des gegebenen Gases M, jenachdem die vorgeschriebene geschlossene Curve im Sinne der Bewegung eines Uhrzeigers oder im entgegengesetzten Sinne durchlaufen wird, einen directen oder inversen nennen. Dass das Gas bei Ausführung eines directen Kreisprocesses eine gewisse Arbeit an das einwirkende mechanische System Σ abgiebt, also eine gewisse Arbeit leistet, — davon können wir uns leicht in anschaulicher Weise an einem Beispiele überzeugen.

Wir stellen uns zu diesem Zwecke die Aufgabe, vermittelst des Gases ein gegebenes Bleistück vom Gewichte π auf eine gegebene Höhe α emporzuheben.

Das Gas M sei eingeschlossen in das cylindrische Gefäss (Fig. 5 pg. 34), und sei im Augenblick A im Gleichgewicht unter einem Stempel vom Gewichte P, dessen augenblickliche Höhe über der Basis des Gefässes =h ist. Unter Festhaltung des Stempels, legen wir auf denselben das Bleistück π , indem wir gleichzeitig dem Gase soviel Wärme zuführen, bis dieses in einem gewissen Augenblick B unter der vergrösserten Belastung $P + \pi$ im Gleichgewicht ist. Nach Loslassung des

Stempels führen wir sodann noch mehr Wärme zu, bis der Stempel in einem gewissen Augenblick C die Höhe $h + \alpha$ erreicht; hiedurch ist die verlangte Hebung des Bleistücks π von h auf $h + \alpha$ bewirkt*).

Wir wollen nunmehr das Bleistück in seiner augenblicklichen Lage fixiren, etwa durch



Befestigung an einem herabhängenden Seile; sodann aber dem Gase Wärme entziehen, bis dasselbe in einem gewissen Augenblick D zu seinem Gleichgewicht nicht mehr der Belastung $P + \pi$, sondern nur der Belastung P bedarf. Endlich wollen wir dem Gase noch mehr Wärme entziehen, bis der Stempel P aus der Höhe $h + \alpha$ wieder zu derjenigen Höhe h hinabsinkt, welche er zu Anfang, im Augenblicke A hatte**).

^{*)} Die Zustandsänderung AB erfolgt bei festgehaltenem Stempel, d. i. bei constantem Volumen, und ist also in der vp Ebene (Fig. 20 a) dargestellt durch eine vertikale Linie. Bezeichnet q den Querschnitt des cylindrischen Gefässes, so besitzt das Gas in den Augenblicken A und B die Spannungen $\frac{P}{q}$ und $\frac{P+\pi}{q}$; folglich ist jene vertikale Linie AB von der Länge $\frac{\pi}{q}$. — Andererseits erfolgt die Zustandsänderung BC bei constanter Belastung, d. i. bei constanter Spannung; sie wird daher in der vp Ebene dargestellt sein durch eine horizontale Linie. In den Augenblicken B und C besitzt aber das Gas die Volumina qh und $q(h+\alpha)$; folglich ist jene horizontale Linie BC von der Länge $q\alpha$. **) Man erkennt leicht, dass die Zustandsänderungen CD und DA in der vp Ebene (Fig. 20 a.) durch zwei Linien dargestellt sein werden, welche mit den (schon besprochenen) Linien AB und BC zusammengenommen ein Rechteck bilden.

In solcher Weise kehren Gas und Stempel in ihren ursprünglichen Zustand und ihre ursprüngliche Lage zurück, während das Bleistück π in der Höhe $h+\alpha$ schweben bleibt. Die dem Gase zugeführte Wärme ist also auf das Gas selber, ebenso auf den Stempel P ohne Einfluss geblieben, mithin vollständig verbraucht worden zur Leistung der vorgeschriebenen Arbeit, d. i. zur Hebung des Bleistücks π aus der Höhe h auf die Höhe $h+\alpha$.

Verfolgt man den hier betrachteten Kreisprocess ABCDA in der vp Ebene, so erhält man ein von zwei Horizontalen und zwei Vertikalen begrenztes Rechteck (Fig. 20°a.). Die geleistete Arbeit muss ausgedrückt sein durch den Flächeninhalt Φ des Rechtecks. Dieser aber hat, falls man die Parameter jener Horizontalen und Vertikalen mit p_0 , p_1 und v_0 , v_1 bezeichnet, den Werth:

$$\Phi = (p_1 - p_0)(v_1 - v_0)$$
.

Ist nun q der Querschnitt des cylindrischen Gefässes (Fig. 5, pg. 34), so ist offenbar: $p_0 = \frac{P}{q}$, $p_1 = \frac{P+\pi}{q}$, $v_0 = qh$, $v_1 = q(h+\alpha)$. Durch Substitution dieser Werthe folgt:

$$\Phi = \pi \alpha$$
;

wie zu erwarten stand.

Fragt man endlich nach dem mechanischen System Σ , welches während des betrachteten Kreisprocesses ABCDA auf das Gas eingewirkt habe, so ist folgendermassen zu antworten.

Das Gewicht π bildet mit der Erdkugel T zusammen genommen gewissermassen eine Feder, durch welche jeder dazwischen gelegte Gegenstand comprimirt wird, — eine Feder von constanter Stärke, deren Spannungsweite zunimmt bei einer Hebung von π , und abnimmt bei einer Senkung von π . Eine zweite solche Feder wird gebildet von P und T. Diese beiden Federn (T, π) und (T, P) repräsentiren dasjenige mechanische System Σ , welches während des Processes ABCDA auf das Gas eingewirkt hat; und jene vom Gase während des Processes ABCDA geleistete Arbeit $\Phi = \pi \alpha$ ist an dieses System Σ abgegeben, nämlich verbraucht worden, um die eine der beiden Federn weiter zu spannen.

Viertes Capitel.

Entwickelung der mechanischen Wärmetheorie für beliebige Substanzen.

§ 26.

Präliminarien.

Die hier zu entwickelnde Theorie bezieht sich auf beliebige Substanzen, einerlei ob dieselben fest, flüssig oder gasförmig sind. Jedoch setzt sie voraus, dass der Zustand einer jeden Substanz nur von zwei Argumenten abhänge, — eine Voraussetzung, welche bei homogenen, zuweilen aber auch bei nichthomogenen Substanzen erfüllt ist. So z. B. repräsentirt das Wasser während seines Verdampfungsprocesses eine nichthomogene, nämlich aus Flüssigkeit und Dampf bestehende Materie, deren Zustand aber dennoch durch Angabe von nur zwei Argumenten (z. B. v, p oder v, t) vollkommen bestimmt ist.

Wir werden zunächst untersuchen, in wie weit die speciell für Gase entwickelte Theorie bei beliebigen Substanzen noch anwendbar ist, und in solcher Weise zu Formeln gelangen, die denen jener speciellen Theorie analog, jedoch mit gewissen unbekannten Functionen behaftet sind. Zur Bestimmung dieser unbekannten Functionen werden wir sodann das schon erwähnte Clausius'sche Princip (pg. 69) in Anwendung bringen, oder statt dessen auch ein etwas später von Thomson proponirtes Princip.

§ 27.

Die Temperatur- und calorischen Curven.

Die Temperatureurven. — Es sei *M* das Gewicht der gegebenen, (festen, flüssigen oder gasförmigen) Substanz,

ferner v ihr Volumen, p ihre Spannung und t ihre Temperatur. Nach der gemachten Voraussetzung ist der augenblickliche Zustand der Substanz, mithin auch ihre augenblickliche Temperatur t völlig bestimmt durch Angabe von zwei Argumenten, z. B. durch Angabe von v und p; so dass also t eine bestimmte Function von v und p sein muss:

$$(1.) t = \varphi(v, p).$$

Diese Function φ ist für den speciellen Fall eines Gases gegeben durch das *Mariotte*'sche Gesetz. Setzt man in (1.) t = Const., so erhält man die sogenannten *Temperaturcurven:* $\varphi(v, p) = \text{Const.}$, welche für ein Gas Hyperbeln, im Allgemeinen aber unbekannt sind.

Die calorischen (oder adiabatischen) Curven. — Eine solche Curve mag (ebenso wie früher) als diejenige definirt sein, auf welcher der Zustand der Substanz *M* fortschreitet, sobald man dieselbe, nach vorheriger Umkleidung mit einer adiathermanen Hülle, einer allmähligen Compression oder Expansion unterwirft. Analytisch sei eine solche Curve ausgedrückt durch


$$(2.) u = \psi(v, p),$$

wo ψ eine unbekannte Function und u den Parameter der Curve vorstellt.

§ 28.

Die von Aussen zuzuführende Arbeit und Wärme.

Die zuzuführende Arbeit. — Das Volumen einer Substanz wird bei constant bleibendem äusserem Druck variiren mit der Temperatur. Wir wollen nun annehmen, die gegebene Substanz M (deren äussere Gestalt eine ganz beliebige sein kann)



gehe bei einem constanten äusseren Druck, welcher (auf die Flächeneinheit bezogen) = p sein mag, durch irgend welche Temperaturveränderung vom Volumen v über zum Volumen v' (Fig. 21). Die auf jedes Oberflächenelement ω einwirkende äussere Kraft $p\omega$ verrichtet hiebei eine Arbeit, welche

 $= p \omega \varepsilon$

ist, falls nämlich s die (in der Normale der Oberfläche

gerechnete, Verschiebung von ω bezeichnet. Die im Ganzen auf M ausgeübte Arbeit dS hat somit den Werth:

$$\overline{d}S = p \cdot \mathfrak{S}(\omega \varepsilon) = p(v - v').$$

Bezeichnet man also die Volumina v, v' respective mit v, v + dv, so wird:

$$(3. \alpha) dS = - p dv.$$

Diese Formel bezieht sich auf den Fortgang des Zustandes längs einer Curve constanter Spannung; denn es wurde p als constant vorausgesetzt.

Setzt man andererseits voraus, dass *v constant* bleibt, dass also die Zustandsänderung der Substanz bei *constant* erhaltenem Volumen durch Zuführung von Wärme erfolge, so wird die hiebei von den äusseren Kräften ausgeübte Arbeit

$$(3. \beta) dS = 0$$

sein, weil die Angriffspuncte jener Kräfte keinerlei Verschiebung erfahren.

Diese Formeln $(3. \alpha, \beta)$, von denen sich die eine auf den Fortgang längs einer horizontalen Linie p — Const., die andere auf den Fortgang längs einer vertikalen Linie v — Const. bezieht, sind genau dieselben, welche früher bei einem Gase gefunden wurden; und man wird daher, indem man Schritt für Schritt denselben Weg wie dort verfolgt, auch zu den damals gefundenen allgemeinern Formeln gelangen:

(4.)
$$S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv, \quad \text{(vgl. pg. 37, 38.)}$$

$$S_{ABCDA} = \mp \Phi,$$

gültig für jede Curve AB, respective für jede geschlossene Curve ABCDA.

Die zuzuführende Wärme. — Lässt man den Zustand der gegebenen Substanz M fortschreiten längs einer beliebig gegebenen Curve AB, so wird die ihr dabei von Aussen zuzuführende Wärme Q_{AB} den Werth besitzen:

(5.)
$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} f(t, u) du$$
, (vgl. pg. 41.)

wo f(t, u) eine unbekannte Function der beigefügten Argumente vorstellt. — Zu diesem Satz gelangt man genau in derselben Weise, wie früher bei Betrachtung eines Gases.

§ 29.

Das Princip der Energie.

Das Princip der Energie gilt für jedes materielle System also z. B. auch für dasjenige, welches durch die gegebene Substanz M dargestellt ist, und wird für irgend eine Zustandsänderung AB dieser Substanz sich ausdrücken durch die Formel:

(6.)
$$E_B - E_A = S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB}$$
, (vgl. pg. 44, 45.) wo alsdann E_A und E_B diejenigen Werthe bezeichnen, welche die Energie E der Substanz in den Zuständen A und B besitzt, während S_{AB} und Q_{AB} die in (4.), (5.) angegebenen Bedeutungen haben.

Nimmt man statt (4.), (5.), (6.) die zugehörigen Elementarformeln, so erhält man:

(7.)
$$dE = dS + \mathfrak{A}dQ,$$
$$dS = -pdv,$$
$$dQ = f(t, u)du.$$

Die $Energie\ E$ der Substanz ist eine unbekannte Function ihres augenblicklichen Zustandes, also eine unbekannte Function von v, p. Im Ganzen haben wir daher vier Functionen, nämlich

(8.)
$$E = E(v, p), \quad t = \varphi(v, p),$$

$$f = f(t, u), \quad u = \psi(v, p),$$

die einer näheren Bestimmung noch bedürfen. Solches soll im Folgenden versucht werden mit Hülfe des *Clausius*'schen Princips, und des daraus abzuleitenden *Carnot*'schen Satzes.

§ 30.

Die von R. Clausius und W. Thomson eingeführten Axiome oder Principien.

Diese beiden ihrem Inhalt nach verschiedenen Principien stehen insofern einander parallel, als beide gleiche Dienste leisten, indem zur weiteren Entwickelung der begonnenen Theorie nach Belieben das eine oder das andere benutzt werden kann.

Das Clausius'sche Princip, vom Jahre 1850*). Es mag gestattet sein, dasselbe in folgender Form auszusprechen:

(9.) Sind zwei constante Wärmequellen, eine tiefere und eine höhere gegeben, so ist es unmöglich, eine periodisch functionirende Maschine zu construiren, vermittelst deren ohne Aufwand von Arbeit unendlich viel Wärme aus der tieferen in die höhere Quelle geschafft werden kann.

Wir verstehen dabei unter einer periodisch functionirenden Maschine irgend ein System von Körpern, welches periodisch immer in denselben Zustand zurückkehrt, also ein System, welches während jeder Periode einen sogenannten Kreisprocess durchläuft. Wir können daher unser Princip (9.), falls wir den Zeitraum einer einzelnen Periode ins Auge fassen, auch so ausdrücken: Es ist unmöglich während eines gegebenen Zeitraumes Wärme aus einer tieferen Quelle in eine höhere zu transportiren ohne Aufwand von Arbeit und vermittelst eines Systems von Körpern, welches zu Ende des Zeitraumes wieder genau denselben Zustand besitzen soll, wie zu Anfang. Etwas kürzer werden wir daher das Princip auch so formuliren können: Es ist unmöglich Wärme aus einer tieferen Quelle in eine höhere zu transportiren ohne Aufwand von Arbeit und ohne Erzeugung irgend welcher Zustandsänderungen**). Dies aber ist diejenige Form, in welcher das Princip von Clausius

^{*)} Von Clausius vorgetragen in der Berl. Akad. Febr. 1850.

^{**)} Wenn wir sagen: "ohne Aufwand von Arbeit und ohne Erzeugung irgend welcher Aenderungen", so ist der eine Zusatz ebenso wesentlich als der andere. Um solches durch einige Beispiele deutlich zu machen, wollen wir die tiefere Wärmequelle mit Θ_0 , die höhere mit Θ_1 bezeichnen, und das zur Disposition stehende System von Körpern uns dargestellt denken durch ein gegebenes Gasquantum M.

Erstes Beispiel. — Wir können alsdann Wärme von Θ_0 nach Θ_1 transportiren, indem wir dieses Gas M, unter abwechselnder Berührung mit Θ_0 und Θ_1 , einen inversen Carnot'schen Kreisprocess durchlaufen lassen. Hiebei ist [wie wir früher (pg. 68) gesehen haben] die Aufwendung einer gewissen Arbeit erforderlich, welche dem Gase während jenes Processes von Aussen zuzuführen ist. Demnach können wir also

selber ausgeprochen wurde bei seiner ersten Publication über diesen Gegenstand (Clausius I, pg. 50). Etwas später wurde das Princip alsdann von Clausius noch kürzer formulirt, indem er sagte: Die Wärme kann nicht von selbst aus einer tieferen in eine höhere Quelle übergehen; (Clausius I, pg. 134).

Das Thomson'sche Princip, vom Jahre 1851*). — Sind zwei Wärmequellen Θ_0 und Θ_1 gegeben von verschiedenen Temperaturen:

 $t_0 < t_1$,

und lässt man nun irgend ein Gas, unter abwechselnder Berührung mit Θ_0 und Θ_1 , einen Carnot'schen Kreisprocess durchlaufen, so wird hiebei (vgl. pg. 66) ein Theil der in der höheren Quelle Θ_1 enthaltenen Wärme in Arbeit verwandelt, während gleichzeitig ein anderer Theil dieser Wärme nach Θ_0 abfliesst. Durch aufeinander folgende Wiederholungen dieses Kreisprocesses können wir daher aus Θ_1 beliebig viele Arbeit gewinnnen, während gleichzeitig mehr und mehr Wärme nach Θ_0 übergeht. Wir können also gewissermassen das natürliche Bestreben der Wärme, von der höheren zur tieferen Quelle überzugehen, benutzen, um aus der höheren Quelle Θ_1 beliebig viele Arbeit zu gewinnen. — Hingegen scheint kein Mittel vorhanden, um auch aus der tieferen Quelle Θ_0 beliebig

einen Wärmetransport von Θ_0 nach Θ_1 bewerkstelligen ohne Erzeugung einer Zustandsänderung, jedoch unter Aufwendung einer gewissen Arbeit.

Zweites Beispiel. — Bezeichnen wir den Zeitraum des eben ausgeführten inversen Carnot'schen Kreisprocesses mit $t^{(0)} \dots t^{(1)}$, und denken wir uns das Gas M im Augenblick $t^{(1)}$ mit einer adiathermanen Hülle umkleidet, so können wir nun dieses Gas während des Zeitraums $t^{(1)} \dots t^{(2)}$ unter Hebung einer allmählig verringerten Belastung soweit sich expandiren lassen, bis die demselben während des ersten Zeitraums zugeführte Arbeit, im Laufe des letzteren wieder abgegeben ist. Durch beide Processe zusammengenommen haben wir alsdann eine gewisse Wärmemenge von Θ_0 nach Θ_1 transportirt, ohne Aufwand von Arbeit, jedoch auf Kosten einer gewissen Zustandsänderung; denn das Gas M hat nach Ablauf der beiden Processe, d. i. im Augenblick $t^{(2)}$ offenbar eine geringere Spannung und auch eine geringere Temperatur als zu Anfang, im Augenblick $t^{(0)}$. Somit können wir also einen Wärmetransport von Θ_0 nach Θ_1 bewerkstelligen ohne Aufwand von Arbeit, jedoch unter Hervorrufung einer gewissen Zustandsänderung.

^{*)} Thomson: Transactions of the Royal Society of Edingburgh. 17. March 1851. Vol. XX, pg. 265.

viele Arbeit zu gewinnen, — es sei denn, dass eine dritte noch tiefere Quelle zur Verfügung steht. An diese Betrachtungen schliesst sich das von Thomson aufgestellte Axiom oder Princip, welches folgendermassen formulirt werden mag:

(10.) Sind beliebig viele constante Wärmequellen von verschiedenen Temperaturen gegeben, so ist es unmöglich, eine periodisch functionirende Maschine zu construiren, vermittelst deren man aus der tiefsten Quelle unendlich viele Arbeit gewinnen kann.

Dabei verstehen wir (ebenso wie früher) unter einer periodisch functionirenden Maschine irgend ein System von Körpern, welches periodisch immer wieder in denselben Zustand zurückkehrt. Demgemäss können wir unser Princip (10.), falls wir den Zeitraum einer einzelnen Periode ins Auge fassen, auch so ausdrücken: Es ist unmöglich, während eines gegebenen Zeitraums Arbeit zu gewinnen aus der tiefsten Quelle vermittelst eines Systems von Körpern, welches zu Ende des Zeitraums genau denselben Zustand wieder annehmen soll, den es zu Anfang hatte. Etwas kürzer endlich können wir auch so uns ausdrücken: Es ist unmöglich, Arbeit zu gewinnen aus der tiefsten Quelle ohne Erzeugung irgend welcher Zustandsänderungen*).

Bemerkung. Selbstverständlich ist in den Principien (9.) und (10.) unter constanter Wärmequelle eine Wärmequelle von constanter Temperatur zu verstehen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieses Constantbleiben der Temperatur eine Folge der unendlichen Grösse der Quelle, oder die Folge

^{*)} Dieser Zusatz: "ohne Erzeugung irgend welcher Zustandsänderung" ist durchaus nothwendig. Um solches an einem Beispiele zu zeigen, wollen wir die *tiefste* der gegebenen Wärmequellen mit Θ_0 bezeichnen, und ein System von Körpern benutzen, welches dargestellt ist durch die Theilchen eines gegebenen Gases M.

Beispiel. — Wir wollen uns das Gas M mit der Quelle Θ_0 in Berührung denken, und im Gleichgewicht unter einer gegebenen Belastung. Verringern wir nun diese Belastung mehr und mehr, so wird das Gas sich allmählig expandiren, mithin Arbeit leisten, dabei aber in Zustände gerathen, deren Spannung kleiner und kleiner wird. Wir können also in der That aus der tiefsten Quelle Θ_0 Arbeit gewinnen, jedoch unter Hervorrufung einer gewissen Zustandsänderung.

٠

eines mit der Quelle verbundenen Regulirapparates ist. Letztern Falls müsste dieser Regulirapparat von solcher Beschaffenheit gedacht werden, dass jede minimale Temperaturänderung der Quelle durch geeignete Zuführung, resp. Entziehung von Wärme augenblicklich wieder ausgeglichen wird.

Historisches. Thomson selber formulirte im Jahre 1851 sein Princip folgendermassen (l. c. pg. 265): It is impossible, by means of inanimate material agency, to derive mechanical effect from any portion of matter by cooling it below the temperature of the coldest of the surrounding objects; wobei aber zu bemerken ist, dass Thomson ausdrücklich voranschickt (l. c. pg. 263), er wolle unter mechanical effect stets nur diejenige Arbeit verstehen, welche durch einen Kreisprocess oder durch irgend welche Anzahl aufeinander folgender Kreisprocesse gewonnen wird. — Thomson fügt hinzu (l. c. pg. 265): Wenn man sein Princip leugnen wollte und zwar leugnen wollte für alle Temperaturen, so würde daraus folgen, that a self-acting machine might be set to work and produce mechanical effect by cooling the sea or earth, with no limit but the total loss of heat from the earth and sea, or, in reality, from the whole material world.

§ 31.

Ableitung des Carnot'schen Satzes.

Es seien gegeben zwei constante Wärmequellen Θ_0 , Θ_1 von den Temperaturen t_0 , t_1 ; und zwar sei:

$$(11.) t_0 < t_1;$$

ferner sei gegeben ein mechanisches System Σ . Unter Anwendung dieser calorischen und mechanischen Hülfsmittel wollen wir nun zwei beliebig gegebene Substanzen M, M' zuerst die eine, sodann die andere einen Carnot'schen Kreisprocess durchlaufen lassen, und die betreffenden ökonomischen Coefficienten ξ , ξ' einer näheren Untersuchung unterwerfen.

Diese Carnot'schen Processe mögen stattfinden zwischen den gegebenen Temperaturen (11.), im Uebrigen aber ad libitum gewählt sein, und etwa bezeichnet werden: der eine (M betreffend) mit ABCDA (Fig. 22), der andere (M betreffend) mit A'B'C'D'A'.

Sollte (durch irgend welche Methode) zwischen den ökonomischen Coefficienten ξ und ξ' dieser beiden Processe die Relation erweisbar sein:

$$(12. x) \frac{1}{\xi} \ge \frac{1}{\xi'}$$

ist, so würde offenbar, weil über M und M' keinerlei Voraussetzungen gemacht sind, (durch Anwendung derselben Methode) auch bewiesen werden können, dass umgekehrt

$$(12. y) \frac{1}{\xi'} \ge \frac{1}{\xi}$$

sei; woraus dann folgen würde:

$$(12. z) \zeta = \zeta'.$$

Diese Bemerkung vorangeschickt, wollen wir nun die Werthe von ξ und ξ' näher zu bestimmen suchen*). — Unterwerfen wir, mit Hülfe von Θ_0 , Θ_1 , Σ , die Fig. 22. Substanz M dem Carnot schen Kreisprocess ABCDA (Fig. 22), so ergiebt sich aus dem Princip der Energie (6.) sofort:

$$(13.) 0 = S_{ABCDA} + \mathfrak{A} Q_{ABCDA}.$$

Der erste Term rechter Hand ist aber nach $(4.) = -\Phi$, wo Φ den Flächeninhalt des

Parallelogramms ABCDA vorstellt; folglich ist der zweite Term = $+ \Phi$. Somit erhält man:

(14.)
$$S_{ABCDA} = -\Phi,$$

$$\mathfrak{A} Q_{ABCDA} = +\Phi.$$

Diese Relationen können, weil BC und DA calorische Curven, mithin Q_{BC} und Q_{DA} Null sind, auch so geschrieben werden:


(15.)
$$S_{ABCDA} = -\Phi,$$
$$\mathfrak{A} Q_{AB} + \mathfrak{A} Q_{CD} = +\Phi,$$

oder mit Einführung einer neuen unbekannten Grösse Ω auch so:

(16.)
$$S_{ABCDA} = -\Phi, \quad \mathfrak{A} Q_{AB} = \Omega + \Phi, \\ \mathfrak{A} Q_{CD} = -\Omega.$$

^{*)} Es wird dabei nöthig sein, neben der Fig. 22, welche den Kreisprocess ABCDA der Substanz M darstellt, noch eine zweite Figur sich vorzustellen, welche in ähnlicher Weise den Kreisprocess A'B'C'D'A' der Substanz M' veranschaulicht. Da beide Processe bewerkstelligt werden sollen mit Hülfe derselben Wärmequellen Θ_0 , Θ_1 , so sind in beiden riguren die Parameter t_0 , t_1 ein und dieselben.

Aus diesen Formeln ist ersichtlich, dass während der Zeit AB ein Wärmeübergang $\Omega + \Phi$ aus Θ_1 nach M, ferner während der Zeit CD ein Wärmeübergang Ω aus M



nach Θ_0 erfolgt, und dass endlich während der ganzen Zeit ABCDA eine Arbeitübertragung Φ von M nach Σ stattfindet; während M selber zu Anfang und zu Ende des Processes ABCDA genau in demselben Zustande sich befindet. Folglich wird das Resultat dieses Processes durch beistehendes Schema (Fig. 23) in erschöpfender Weise dargelegt sein, und der ökonomische Coefficient ξ den Werth haben:

(17.)
$$\zeta = \frac{\Phi}{\Omega + \Phi}$$
; woraus folgt: $\frac{\Omega}{\Phi} = \frac{1 - \zeta}{\xi}$.

All' diese Betrachtungen sind identisch mit denen, die früher beim Kreisprocess eines Gases ausführlicher dargelegt wurden (pg. 60-67), nur mit dem Unterschiede, dass die Grösse Ω damals eine gewisse geometrische Bedeutung hatte, hier aber nicht*).


Wenn wir nun andererseits, ebenfalls mit Hülfe von Θ_0 , Θ_1 , Σ , die Substanz M' dem Processe A'B'C'D'A' unterwerfen, so ergiebt sich ein mit Fig. 23 völlig analoges Schema, und zugleich die mit (17.) analoge Formel:

(18.)
$$\zeta = \frac{\Phi'}{\Omega' + \Phi'}; \quad \text{mithin:} \quad \frac{\Omega'}{\Phi'} = \frac{1 - \xi'}{\xi'}.$$

Um unser eigentliches Ziel zu erreichen, combiniren wir die beiden Processe, oder vielmehr den einen mit dem inversen des andern, indem wir die Substanz M nmal hintereinander dem Process ABCDA, und sodann die Substanz M' n'mal hintereinander dem Process A'D'C'B'A' unterwerfen. Die Resultate dieses combinirten Processes werden alsdann dargestellt sein durch das Schema (Fig. 24), wo die den ein-

^{*)} Φ ist (als Flächeninhalt des Parallelogramms ABCDA) stets positiv. Ob aber Ω hier, bei Betrachtung einer beliebigen Substanz M, ebenfalls stets positiv sei, muss dahingestellt bleiben.

zelnen Uebergängen beigefügten Quantitäten positiv, auch negativ sein können. Ist z. B. $n\Omega - n'\Omega' = \text{pos.}$, etwa = +q, so haben wir einen Wärmeübergang von der Grösse q in der Richtung des gezeichneten Pfeiles; ist hingegen $n\Omega - n'\Omega' = \text{neg.}$, etwa = -q, so haben wir einen Wärmeübergang von der Grösse q in der dem Pfeil entgegengesetzten Richtung.



Lassen wir nun die noch disponiblen ganzen Zahlen n, n' der Relation entsprechen:

$$(19.) n\Phi = n'\Phi',$$

so verschwindet in dem Schema (Fig. 24) die nach Σ gehende Abzweigung. Das Schema nimmt daher in diesem Falle eine bedeutend einfachere Gestalt an (Fig. 25), und repräsentirt also einen zwischen Θ_0 und Θ_1 stattfindenden Wärmeübergang, welcher absteigend, Null, oder aufsteigend sein wird, je nachdem $n\Omega - n'\Omega'$ positiv, Null oder negativ ist.

Denkt man sich also n, n' so gewählt, dass der Relation (19.) entsprochen wird, so kann man mit Hülfe des combinirten Processes den Wärmetransport $n\Omega - n'\Omega'$ aus der einen in die andere Quelle bewerkstelligen, ohne dabei aus dem Systeme Σ Arbeit zu entnehmen. Denkt man sich ferner durch passende Einrichtungen dafür gesorgt, dass dieser combinirte Process mit Bequemlichkeit beliebig oft wiederholt werden kann, so ist man im Besitz einer (aus den Substanzen M, M' bestehenden) periodisch functionirenden Maschine, vermittelst deren ohne Aufwand von Arbeit beliebig viel Wärme aus der einen in die andere Quelle transportirt werden kann.

Dieser Transport aber würde, dem *Clausius*'schen Princip (9.) widersprechend, von der *tieferen* zur *höheren* Quelle stattfinden, falls $n\Omega - n'\Omega'$ einen negativen Werth hätte. Somit schliessen wir aus jenem Princip, dass $n\Omega - n'\Omega'$ niemals einen negativen Werth besitzen kann, dass mithin

$$(20.) n\Omega \geq n'\Omega'$$

ist. Hieraus folgt mit Rücksicht auf die für n, n' festgesetzte Relation (19.) sofort*):

$$(21.) \frac{\Omega}{\Phi} \ge \frac{\Omega'}{\Phi'};$$

und diese Relation kann mit Hinblick auf (17.), (18.) offenbar auch so geschrieben werden:

$$(22.) \frac{1-\zeta}{\zeta} \ge \frac{1-\zeta'}{\zeta'}$$

oder auch so:

$$(23.) \qquad \qquad \frac{1}{\xi} \ge \frac{1}{\xi'};$$

und hieraus endlich folgt mit Rücksicht auf die vorangeschickten Bemerkungen (12. x, y, z) sofort, dass

(24. a)
$$\zeta = \zeta'$$

ist. — Dies ist der Carnot'sche Satz.

Uebrigens kann man die Formel (24. a) mit Rücksicht auf (17.), (18.) auch so schreiben:

(24. b)
$$\frac{\Phi}{\Omega + \Phi} = \frac{\Phi'}{\Omega' + \Phi'},$$

oder falls man 1 auf beiden Seiten subtrahirt, auch so:

(24. c)
$$\frac{\Omega}{\Omega + \Phi} = \frac{\Omega'}{\Omega' + \Phi'},$$

oder endlich mit Rücksicht auf (16.) auch so:

(24. d)
$$\frac{Q_{DC}}{Q_{AB}} = \frac{Q_{D'C'}}{Q_{A'B'}}.$$


Diese Formeln (24. a, b, c, d) gelten, wie aus ihrer Ableitung hervorgeht, für zwei beliebige Substanzen M und M', die irgend welchen Carnot'schen Kreisprocessen ABCDA und

^{*)} Obwohl nämlich die Vorzeichen von Q, Q' zweifelhaft sind, so ergiebt sich dennoch die Relation (21.) aus (19.), (20.) in aller Strenge, weil die Grössen Φ , Φ' stets positiv sind (vgl. die Note pg. 86).

A'B'C'D'A' unterworfen werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass beide Processe zwischen den selben Temperaturen liegen.

Denn bei unsern Betrachtungen war stets vorausgesetzt, dass beide Processe ABCDA und A'B'C'D'A' bewerkstelligt

würden mit Hülfe derselben Wärmequellen Θ_0 , Θ_1 ; und hieraus folgt, dass die erhaltenen Resultate nur dann gültig sind, wenn beide Processe zwischen denselben Temperaturcurven (t_0) , (t_1) liegen. Diese Bedingung aber ist die einzige, an welche die Gültigkeit jener Formeln (24. a, b, c, d)



geknüpft ist. Es können daher die Substanzen M, M' beliebig gegeben sein, und die die Kreisprocesse begrenzenden calorischen Curven beliebig gewählt werden, — stets wird

sein, falls nur die begrenzenden Temperaturcurven bei beiden Processen dieselben sind. Mit andern Worten:

(26.) Der ökonomische Coefficient ξ eines Carnot'schen Kreisprocesses ist unabhängig von der Natur der betrachteten Substanz, sowie auch von der Wahl der den Process begrenzenden calorischen Curven; er kann nur abhängen von den beiden Temperaturgrenzen t_0 , t_1 , zwischen welchen der Process stattfindet. Folglich ist

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{F}(t_0, t_1),$$

wo F eine universelle Function vorstellt, d. i. eine Function, die für alle Substanzen dieselbe ist*).

$$\xi = \frac{t_1 - t_0}{a + t_1},$$

folglich ist auch für jede andere Substanz:

$$\zeta = \frac{t_1 - t_0}{a + t_1}.$$

Doch ist, wie früher betont wurde (pg. 25), die für Gase entwickelte Theorie nur eine approximative oder (was auf dasselbe hinauskommt)

^{*)} Diese Function ist leicht bestimmbar. Denn für Gase wurde gefunden (pg. 67):

Dieser wichtige Satz (26.) kann mit Recht der Carnot'sche Satz genannt werden; denn er ist in der That schon im Jahre 1824 in Carnot's bahnbrechender Schrift (Refl. pg. 38) mit folgenden Worten ausgesprochen worden: La puissance motrice de la chaleur est indépendante des agens mis en oeuvre pour la réaliser; sa quantité est fixée uniquement par les températures des corps entre lesquels se fait en dernier résultat le transport du calorique. — Hingegen sind die Betrachtungen, durch welche Carnot zu diesem Satz gelangte, vom gegenwärtigen Standpunct der Wissenschaft aus als unzulässig zu bezeichnen; denn jenen Betrachtungen lag die Idee zu Grunde, die Wärme sei ein Fluidum, welches Arbeit leisten könne durch die blosse Vehemenz seines Ueberganges von der höheren zur tieferen Quelle, ohne dabei in seiner Quantität eine Verminderung zu erleiden*).

§ 32.

Andere Ableitung des Carnot'schen Satzes.

Es soll gegenwärtig zur Ableitung dieses Satzes nicht das Clausius'sche, sondern das Thomson'sche Princip benutzt werden.

Wir behalten die Vorstellungen und Bezeichnungen des vorhergehenden §. vollständig bei. Lassen wir unter Anwendung von Θ_0 , Θ_1 , Σ die Substanz M den Kreisprocess ABCDA n mal und die Substanz M' den Kreisprocess A'D'C'B'A' n' mal durchlaufen, so erhalten wir, wie damals gezeigt wurde, den durch beistehendes Schema (Fig. 27) angedeuteten combinisten Process. Ueber die noch disponiblen ganzen Zahlen n, n' mag nun aber gegenwärtig in anderer Weise als damals verfügt werden, nämlich so, dass


(27.)
$$n(\Omega + \Phi) = n'(\Omega' + \Phi')$$

wird. Das Schema (Fig. 27) reducirt sich alsdann auf ein einfacheres Schema (Fig. 28), in welchem nur noch ein einziger

*) In der That spricht Carnot (Refl. pg. 28) von einer chute du calorique, und vergleicht dieselbe mit einer chute d'eau.

nur innerhalb gewisser Grenzen als hinreichend streng zu betrachten; und dieser Uebelstand überträgt sich natürlich auf die eben bewerkstelligte Bestimmung der universellen Function F (t_0 , t_1).

unverzweigter Uebergang von Σ nach Θ_0 (oder umgekehrt von Θ_0 nach Σ) zu bemerken ist. Die diesem Uebergange beigesetzte Grösse $n\Omega - n'\Omega'$ repräsentirt, falls sie positiv,



etwa = q ist, ein Arbeitquantum q, welches von Σ abgegeben wird, und (unterwegs in Wärme verwandelt) nach Θ_0 gelangt; und repräsentirt andererseits, falls sie negativ, etwa = -q ist, ein Wärmequantum q, welches von Θ_0 abgegeben wird, und (unterwegs in Arbeit umgesetzt) nach Σ gelangt.

Wäre also $n\Omega - n'\Omega'$ negativ, so würde man durch unendlich ofte Wiederholung des combinirten Processes beliebig viele Arbeit aus Θ_0 nach Σ schaffen können. Mit andern Worten: Man würde alsdann eine (aus den Substanzen M und M' bestehende) periodisch functionirende Maschine haben, vermittelst deren man aus der tiefsten der zur Disposition stehenden Wärmequellen beliebig viele Arbeit gewinnen könnte. Das aber widerspricht dem Thomson'schen Princip (10.). Folglich kann $n\Omega - n'\Omega'$ niemals einen negativen Werth haben; es ist also:

$$(28.) n\Omega \geq n'\Omega'.$$

Aus (27.) und (28.) folgt durch Subtraction:

$$(29.) n\Phi \leq n'\Phi',$$

und sodann aus (28.), (29.) durch Division*):

$$\frac{\Omega}{\Phi} \ge \frac{\Omega'}{\Phi'}.$$

^{*)} Die Ableitung der Formeln (29.), (30.) aus (27.), (28.) ist trotz der zweifelhaften Vorzeichen von Ω , Ω' eine völlig strenge, weil Φ , Φ' stets positiv sind (vgl. die Note pag. 86).

Diese Formel kann mit Rücksicht auf (17.), (18.) auch so geschrieben werden:

$$(31.) \frac{1-\xi}{\xi} \ge \frac{1-\xi'}{\xi'}.$$

oder auch so:

$$(32.) \frac{1}{\xi} \ge \frac{1}{\xi'},$$

und führt also mit Rücksicht auf eine frühere Bemerkung (12. x, y, z) zu dem Resultat, dass

$$\zeta = \zeta'$$

ist. Dies aber ist der Carnot'sche Satz.

§ 33.

Anwendung des Carnot'schen Satzes zur näheren Bestimmung der allgemeinen Formeln.

Sind M und M' beliebige Substanzen, und wird jede derselben einem Carnot'schen Kreisprocess zwischen denselben Temperaturen t_0 , t_1 unterworfen, so gilt, falls man diese Processe mit ABCDA und A'B'C'D'A' (vgl. Fig. 29) bezeichnet*), nach dem Carnot'schen Satz (pag. 88) die Formel:

$$\frac{Q_{DO}}{Q_{AB}} = \frac{Q_{D'O'}}{Q_{A'B}}.$$

Die einzige Bedingung, an welche diese Gleichung gebunden ist, besteht darin, dass die Parameter der die beiden Parallelogramme ABCD und A'B'C'D' begrenzenden Temperaturcurven dieselben Werthe t_0 , t_1 haben müssen; während die Parameter der vier calorischen Curven AD, BC, A'D', B'C' beliebig gewählt sein dürfen [vgl. pag. 88, 89].

Wir können also z. B., falls es uns beliebt, für AD, BC zwei einander unendlich nahe Curven nehmen, und gleichzeitig etwa für A'D', B'C' zwei sehr weit von einander entfernte Curven wählen.

^{*)} Man hat sich neben der Fig. 29 noch eine zweite Fig. vorzustellen, welche in ähnlicher Weise das Parallelogramm A'B'C'D' zur Anschauung bringt.

Es sei nun *M* eine *beliebige Substanz*, hingegen *M'* ein *Gas*. Alsdann werden die in (34.) enthaltenen Wärmemengen darstellbar sein durch:

$$Q_{DC} = \int_{D}^{C} f(t_{0}, u) du, \qquad Q_{D'C'} = (a + t_{0}) \int_{D'}^{C'} dU,$$

$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} f(t_{1}, u) du, \text{ (vgl. pg. 80)} \quad Q_{A'B'} = (a + t_{1}) \int_{A}^{B} dU, \text{ (vgl. pg. 54)}$$

oder, falls man die Parameter von AD, BC mit $u = \alpha$, $u = \beta$, andererseits die Parameter von A'D', B'C' mit U = A, U = B bezeichnet, auch so:

$$Q_{DC} = \int_{a}^{\beta} f(t_0, u) du, \qquad Q_{D'C'} = (a + t_0)(B - A),$$

$$Q_{AB} = \int_{a}^{\beta} f(t_1, u) du, \qquad Q_{A'B'} = (a + t_1)(B - A);$$

hier repräsentirt f eine der Substanz M angehörige unbekannte Function. Substituirt man diese Werthe in (34.), so folgt:

$$\frac{\int_{a}^{\beta} f(t_0, u) du}{\int_{f(t_1, u)}^{\beta} du} = \frac{a + t_0}{a + t_1}.$$

Werden insbesondere den Parametern α und β zwei einander unendlich nahe liegende Werthe zuertheilt, etwa die Werthe:

$$\alpha = u,$$

$$\beta = u + du,$$

so resultirt die einfachere Formel:

$$\frac{f(t_0, u)du}{f(t_1, u)du} = \frac{a+t_0}{a+t_1}$$

aus welcher folgt:

(35.)
$$\frac{f(t_0, u)}{a + t_0} = \frac{f(t_1, u)}{a + t_1}.$$

Diese mit der Constante a und den drei willkührlichen Grössen t_0 , t_1 , u behaftete Formel kann dienen zur näheren Bestimmung der unbekannten Function f. Sie zeigt zunächst, dass der Ausdruck

$$\frac{f(t, u)}{a+t}$$

für $t = t_0$ und $t = t_1$ denselben Werth hat, dass er also von t unabhängig, mithin nur eine Function von u ist. Solches mag angedeutet werden, indem wir schreiben:

$$\frac{f(t,u)}{a+t} = \varphi(u).$$

Hieraus folgt:

(36.) d. h.

$$f(t, u) = (a + t)\varphi(u),$$

die unbekannte Function f(t, u) ist das Product zweier Functionen, von denen die eine nur t, die andere nur u enthält. Die erstere dieser beiden Functionen ist a + t, die letztere hingegen unbekannt.

Aus (36.) folgt mit Rücksicht auf (7.):

$$\overline{d} Q = f(t, u) du = (a + t) \varphi(u) du,$$

oder falls man $\int \varphi(u) du = \chi(u)$ setzt:

(37.)
$$\overline{d} Q = (a+t) d\chi(u) .$$

Es kommt auf dasselbe hinaus, ob man u selber, oder irgend welche Function von u, z. B. die Function $U = \chi(u)$ als Parameter der calorischen Curven ansieht (vgl. pg. 33). Thut man letzteres, und betrachtet man also t und $U = \chi(u)$ als die Parameter der Temperatur- und calorischen Curven, so führt die Formel (37.) zu folgendem Satz:

Die Wärmemenge $\overline{d}Q$, welche einer gegebenen Substanz von Aussen zuzuführen ist, wenn sie aus dem Zustande (t, U) in irgend einen benachbarten Zustand (t+dt, U+dU) übergehen soll, hat den Werth:

$$(38.) dQ = (a+t)dU,$$

oder kürzer ausgedrückt: Jene Wärmemenge ist gleich der sogenannten absoluten Temperatur, multiplicirt mit dem Zuwachs des Parameters der calorischen Curven.

§ 34.

Weitere Consequenzen des Carnot'schen Satzes.

Bringt man den Satz (38.) in Anwendung auf den Carnot'schen Kreisprocess ABCDA (Fig. 29), so erhält man:

$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} dQ = \int_{A}^{B} (a + t_{1}) dU = (a + t_{1}) \int_{A}^{B} dU,$$

$$Q_{DC} = \int_{D}^{C} dQ = \int_{D}^{C} (a + t_{0}) dU = (a + t_{0}) \int_{D}^{C} dU,$$

oder falls man die Parameter der calorischen Curven AD, BC respective mit U = A, U = B bezeichnet:

$$Q_{AB} = (a + t_1)(B - A),$$

 $Q_{CD} = (a + t_0)(B - A);$

hieraus folgt:

$$(39. \alpha) \qquad \qquad \frac{Q_{AB}}{Q_{DG}} = \frac{a + t_1}{a + t_0}.$$

Nun repräsentirt Q_{AB} diejenige Wärme, welche die betrachtete Substanz während ihrer Expansion AB aus der Quelle Θ_1 entnimmt (vgl. die Fig. 29), und Q_{CD} diejenige, welche die Substanz während ihrer Compression CD aus der Quelle Θ_0 entnimmt; folglich wird $Q_{DC} = -Q_{OD}$ zu bezeichnen sein als diejenige Wärme, welche die Substanz während jener Compression an Θ_0 abgiebt. Die Formel (39. α) führt daher, weil $\alpha + t_0$, $\alpha + t_1$ die sogenannten absoluten Temperaturen sind, zu folgendem Satz:

(39. β) Lässt man eine beliebige Substanz M ein und dendenselben Carnot'schen Kreisprocess beliebig oft durchlaufen, indem man sie alternirend mit zwei constanten Wärmequellen in Berührung bringt, so werden die Wärmequanta, welche die Substanz abwechselnd aus der einen Quelle entnimmt und in die andere abgiebt, zu einander sich ebenso verhalten wie die absoluten Temperaturen der beiden Quellen.

Leicht lässt sich übrigens noch ein viel allgemeinerer Satz ableiten. Aus (38.) folgt nämlich:

$$\frac{dQ}{a+t} = dU.$$

Lässt man nun die betrachtete Substanz M einen ganz beliebigen Kreisprocess durchlaufen, der also in der vp Ebene dargestellt sein wird durch eine beliebige geschlossene Curve, so ergiebt sich, falls man die vorstehende Formel über alle Elemente dieser Curve integrirt:

$$(40. \alpha) \qquad \int \frac{dQ}{a+t} = 0;$$

und hieraus folgt der schon von Clausius (I, pg. 147) betonte Satz:

(40. β) Lässt man eine gegebene Substans M irgend welchen Kreisprocess durchlaufen, so wird die Summe aller ihr dabei zusuführenden unendlich kleinen Wärmequantitäten, jede dividirt durch die augenblicklich vorhandene absolute Temperatur, gleich Null sein.

Dass dieser Satz (40. α , β) in der That den vorhergehenden (39. α , β) als speciellen Fall enthält, erkennt man leicht.

§ 35.

Ueber Definition und Messung der Temperatur*).

Es seien Θ_0 , Θ_1 , Θ_2 , Θ_3 , Θ_4 , gegebene constante Wärmequellen, und zwar sei insbesondere Θ_0 schmelsendes Eis unter dem Druck von 760 Mill., und Θ_1 siedendes Wasser ebenfalls unter dem Druck von 760 Mill. — Wir stellen uns die Aufgabe, die Temperaturen dieser Wärmequellen numerisch auszudrücken.

Nach den üblichen Festsetzungen haben die *Celsius*'schen Temperaturen t_0 , t_1 und die absoluten Temperaturen T_0 , T_1 von Θ_0 , Θ_1 die Werthe:

$$t_0 = 0$$
, $T_0 = a + t_0 = a$,
 $t_1 = 100$, $T_1 = a + t_1 = a + 100$;

woraus folgt:

$$t_1 - t_0 = 100$$
, $T_1 - T_0 = 100$.

Von all' diesen Festsetzungen wollen wir im Folgenden nur die eine benutzen, dass die Differenz der sogenannten Fundamentalpunkte

$$(41.) T_1 - T_0 = 100$$

sein solle. Es handelt sich alsdann theils um die numerische Bestimmung von T_0 , T_1 selber, theils um die numerische

^{*)} Dieser §. kann überschlagen werden ohne Nachtheil für das Verständniss des Nachfolgenden.

Bestimmung derjenigen Temperaturen T_2, T_3, T_4, \ldots , welche die übrigen gegebenen Quellen $\Theta_2, \Theta_3, \Theta_4, \ldots$ besitzen. Wir können diese Aufgabe lösen durch Anwendung eines Gases.

Bestimmung der Temperatur auf Grund der Ausdehnung eines gegebenen Gases. — Bei einem Gase stehen die absolute Temperatur T, das Volumen v und die Spannung p, nach dem Mariotte-GayLussacschen Gesetz (pg. 27), in folgender Beziehung zu einander:

$$T=rac{vp}{MR}$$
,

wo R eine dem gegebenen Gase eigenthümliche Constante vorstellt, und M sein Gewicht bezeichnet.

(42.) Erwärmt man also ein gegebenes Gas bei constanter Spannung, so erhält man Zustände, in denen die absoluten Temperaturen wie die Volumina sich verhalten.

Denken wir uns also diejenigen Volumina v_0 , v_1 , v_2 , v_3 , ... gemessen, welche das Gas annimmt, sobald dasselbe bei constant erhaltener Spannung successive mit Θ_0 , Θ_1 , Θ_2 , Θ_3 , ... in Berührung gesetzt wird, so haben wir:

(a.)
$$T_0 = kv_0$$
, $T_1 = kv_1$, $T_2 = kv_2$, $T_3 = kv_3$,...

Um den unbekannten Factor k zu ermitteln, benutzen wir die Festsetzung (41.); aus welcher folgt:

(
$$\beta$$
.) $k(v_1 - v_0) = 100$, mithin:

$$(\gamma.) k = \frac{100}{v_1 - v_0}.$$

Substituiren wir schliesslich diesen Werth von k in die Formeln $(\alpha.)$, so sind die Temperaturen T_0 , T_1 , T_2 , T_3 , . . . vollständig bestimmt.

Diese auf dem Satze (42.) beruhende Temperaturbestimmung leidet nun aber an dem Uebelstand, dass sie je nach der Natur des benutzten Gases zu verschiedenen Resultaten führt*). Denn das *Mariotte-GayLussac*'sche Gesetz ist, wie

^{*)} Genau genommen würde zu bemerken sein, dass sie nicht nur je nach der Natur des Gases, sondern auch je nach der Grösse der angewendeten constanten Spannung zu verschiedenen Resultaten führt.

Neumann, Vorles, über d. mech. Theorie d. Wärme-

schon früher bemerkt wurde, kein völlig strenges, indem die einzelnen Gase bei ihrer Ausdehnung durch die Wärme kleine Abweichungen von einander zeigen. Sind z. B. g, G, zwei Gase von verschiedener Natur, und bezeichnet man für eine gegebene constant bleibende Spannung die Volumina dieser Gase bei zwei verschiedenen Temperaturen respective mit v, V und v', V', so wird die Proportion v: V = v': V' allerdings approximativ, nicht aber in voller Strenge erfüllt sein.

Nimmt man also n verschiedene Gase, so ergeben sich auf Grund des Satzes (42.) n verschiedene Temperaturscalen, angepasst den individuellen Beschaffenheiten der einzelnen Gase. Um eine von solchen Zufälligkeiten und individuellen Eigenheiten unabhängige Scala zu erlangen, hat Thomson*) eine von ganz andern Principien ausgehende Methode in Vorschlag gebracht, zu der wir gegenwärtig übergehen wollen.

Bestimmung der Temperatur nach einer universellen Methode, d. i. nach einer Methode, die unabhängig ist von der Natur der angewandten Substanzen. Diese Methode beruht auf einem früher (pg. 95) gefundenen Satz, der so lautet:

(43.) Lässt man irgend eine Substanz M einen Carnot'schen Kreisprocess beliebig oft durchlausen, indem man sie alternirend mit zwei constanten Wärmequellen in Berührung bringt, so werden die Wärmequanta, welche die Substanz abwechselnd aus der einen Quelle entnimmt und in die andere abgiebt, zu einander sich ebenso verhalten, wie die absoluten Temperaturen der beiden Quellen.

Bringen wir diesen Satz in Anwendung auf irgend zwei der gegebenen Wärmequellen Θ_0 , Θ_1 , Θ_2 , Θ_3 , Θ_4 , ..., z. B. auf Θ_k und Θ_i so erhalten wir für die unbekannten Temperaturen T_k und T_i dieser Quellen die Bestimmung:

$$\frac{T_k}{T_i} = \frac{\mathsf{A}}{\mathsf{B}}$$

wo A und B zwei Wärmequanta vorstellen, deren numerische Werthe durch Messung zu bestimmen sind. In solcher Weise

^{*)} Thomson: Transactions of the Royal Society of Edinburgh. May 1854.

können wir die gegenseitigen Verhältnisse der Temperaturen T_0 , T_1 , T_2 , T_3 , ... ermitteln und erhalten also:

(a.)
$$T_0=kN_0$$
, $T_1=kN_1$, $T_2=kN_2$, $T_3=kN_3$,..., wo N_0 , N_1 , N_2 , N_3 ,... bestimmte Zahlen sind, während k einen noch unbekannten Factor vorstellt. Um diesen letztern zu bestimmen, benutzen wir die Festsetzung (41.), und erhalten alsdann:

(
$$\beta$$
.)
$$k(N_1-N_0)=100 , \label{eq:known}$$
 mithin:

$$(\gamma.) k = \frac{100}{N_1 - N_0}.$$

Vielleicht könnte man die Frage erheben, ob die gewünschte Unabhängigkeit von der individuellen Beschaffenheit der angewendeten Substanzen bei dieser letztern Methode wirklich erreicht sei, also die Frage,

> ob die numerische Angabe, welche auf Grund des Satzes (43.) für das Temperaturverhältniss

$$\frac{T_k}{T_i}$$

der gegebenen constanten Wärmequellen Θ_k und Θ_i resultirt, stets *dieselbe* sei, einerlei ob man die Substanz M oder irgend welche andere Substanz M' dem Kreisprocesse unterwirft.

Obwohl nun diese Frage, bei genauerem Hinblick auf unsere früheren Betrachtungen, schon von selber sich erledigt, so dürfte es doch nicht überflüssig sein, das Betreffende hier kurz zu recapituliren.

Lassen wir die Substanz M einen Carnotschen Kreisprocess ABCDA (Fig. 22, pg. 85) durchlaufen, indem wir sie alternirend mit Θ_k und Θ_i in Berührung bringen, so ergiebt sich für das Temperaturverhältniss dieser Quellen der Werth:

$$\frac{T_k}{T_i} = \frac{Q_{AB}}{Q_{DC}} \cdot \quad \Box$$

Lassen wir nun andererseits die Substanz M' ebenfalls einen Carnot'schen Kreisprocess A' B' C' D' A' durchlaufen, indem wir sie alternirend mit Θ_k und Θ_i in Berührung bringen, so erhalten wir für jenes Temperaturverhältniss den Werth:



$$\frac{T_k}{T_i} = \frac{Q_{AB}}{Q_{D'C'}} \cdot$$

Diese beiden Werthe sind aber nach dem Carnot'schen Satz (pg. 88) einander gleich.

Die aufgeworfene Frage ist also bejahend zu beantworten, falls man nur den Carnot'schen Satz als richtig anerkennt. Der Carnot'sche Satz beruht aber seinerseits auf dem Princip der Energie und auf dem Clausius'schen oder Thomson'schen Princip. Betrachtet man also diese allgemeinen Principien als absolut zuverlässig, so wird in der That die Definition (43.) der gestellten Anforderung vollkommen entsprechen, nämlich Temperaturbestimmungen liefern, die von den individuellen Eigenschaften der angewandten Substanz unabhängig sind.

Schlussbemerkung. — Jochmann*) hat auf die Grund der Definition (43.) resultirenden Temperaturbestimmungen näher untersucht, und gefunden, dass dieselben gegenüber denjenigen, welche auf Grund der Definition (42.) bei Anwendung atmosphärischer Luft sich ergeben, Abweichungen zeigen, die zwischen den Fundamentalpuncten kleiner als $\frac{1}{10}$ sind.

§ 36.

Weitere Entwicklung der allgemeinen Formeln.

Die von uns für eine beliebige Substanz *M* gefundenen Formeln (pg. 79, 80) nehmen mit Rücksicht auf den Satz (38.) die Gestalt an:

$$dE = dS + \mathfrak{A}dQ, \quad E_B - E_A = S_{AB} + \mathfrak{A}Q_{AB},$$

$$(46.) \quad dS = -p dv, \quad S_{AB} = -\int_A^B p dv,$$

$$dQ = (a+t) dU, \quad Q_{AB} = +\int_A^B (a+t) dU,$$

^{*)} Jochmann, Beiträge zur Theorie der Gase. Osterprogramm des Cölnischen Gymnasiums zu Berlin. 1859. p. 11—17.



wo die einzelnen Grössen folgende Bedeutungen haben:

E die innere Energie der Substanz M, und dE der Zuwachs von E während eines Zeitelementes.

 $\overline{a}S$, $\overline{a}Q$ die der Substanz während dieses Zeitelementes von Aussen zugeführten Quanta von Arbeit und Wärme,

p, v Spannung und Volumen der Substanz,

a + t, U die absolute Temperatur der Substanz und der Parameter ihrer calorischen Curven,

M das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit.

Endlich haben $E_B - E_A$, S_{AB} , Q_{AB} für einen beliebig gegebenen endlichen Zeitraum AB dieselben Bedeutungen, welche dE, dS, dQ für ein unendlich kleines Zeitelement besitzen. Dabei ist von Neuem zu bemerken (vgl. pg. 44), dass die Formeln für dS, dQ, S_{AB} , Q_{AB} nur dann gültig sind, wenn die Zustandsünderungen der gegebenen Substanz mit so ausserordentlicher Langsamkeit erfolgen, dass jeder einzelne Zustand als ein Gleich gewichts zustand anzusehen ist.

Man kann diesen allgemeinen Formeln (46.) etwa noch beifügen die allgemeine Definition der Wärmecapacität C, welche sich ausdrückt durch:

(47.
$$\alpha$$
) $C = \frac{\overline{d}Q}{dt}$, (vgl. pg. 48)

oder:

$$(47. \beta) dQ = Cdt.$$

Integrirt man die letzte Formel über alle Zeitintervalle einer gegebenen Zustandänderung AB oder (geometrisch ausgedrückt) über alle Elemente einer gegebenen Curve AB, so erhält man:

$$Q_{AB} = \int_{A}^{B} Cdt;$$

wo aber C nicht nur von der Lage, sondern auch von der Richtung der einzelnen Curvenelemente abhängt, wie wir solches bei einem Beispiele (nämlich bei Betrachtung der Gase, pg. 49) deutlich erkannt haben. — Endlich lautet die Definition der sogenannten specifischen Wärme:

(47.
$$\delta$$
) Specifische Wärme = $\frac{C}{M}$, (vgl. pg. 48)

wo M das Gewicht der betrachteten Substanz vorstellt.

Die weitere Behandlung der allgemeinen Formeln (46.) kann in verschiedener Weise erfolgen, indem man zu independenten Variablen entweder (wie bisher) v, p, oder aber irgend zwei andere Variable wählt.

Erster Fall: v, p als independente Variable. — Alsdann sind t, U und E als unbekannte Functionen von v, p anzusehen; so dass die aus (46.) entspringende Formel:

$$dE = -p dv + \mathfrak{A}(a+t) dU$$

ausführlicher so zu schreiben ist:

$$\frac{\partial E}{\partial v} dv + \frac{\partial E}{\partial p} dp = \left(-p + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial U}{\partial v}\right) dv + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial U}{\partial p} dp.$$

Hieraus folgt, weil dv, dp völlig willkührliche Zuwüchse sind:

$$\frac{\partial E}{\partial v} = -p + \mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial v},$$

$$\frac{\partial E}{\partial r} = +\mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial r}.$$

Um aus diesen beiden Formeln E zu eliminiren, differenziren wir die erste nach p, die zweite nach v:

$$\frac{\partial^{2} E}{\partial v \partial p} = -1 + \mathfrak{A} \frac{\partial t}{\partial p} \frac{\partial U}{\partial v} + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial^{2} U}{\partial v \partial p},$$

$$\frac{\partial^{2} E}{\partial p \partial v} = + \mathfrak{A} \frac{\partial t}{\partial v} \frac{\partial U}{\partial p} + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial^{2} U}{\partial p \partial v},$$

und erhalten sodann durch Subtraction die von E freie Gleichung:

(48. a)
$$\frac{1}{\mathfrak{A}} = \frac{\partial t}{\partial p} \frac{\partial U}{\partial v} - \frac{\partial t}{\partial v} \frac{\partial U}{\partial p},$$

eine Gleichung, vermittelst deren man die eine der Functionen t, U bestimmen kann, sobald die andere bekannt ist.

Dividirt man die der Substanz M bei irgend einer Zustandsänderung zugeführte Wärme dQ = (a+t)dU durch die entstehende Temperaturerhöhung dt, so erhält man die sogenannte Wärmecapacität C der Substanz. Es ist also:

$$C = \frac{\overline{dQ}}{\overline{dt}} = \frac{(a+t)\left(\frac{\partial U}{\partial v}dv + \frac{\partial U}{\partial p}dp\right)}{\frac{\partial t}{\partial v}dv + \frac{\partial t}{\partial p}dp};$$

und hieraus ergeben sich die Wärmecapacitäten für constanten Druck und constantes Volumen, wenn man ein Mal dp = 0, das andere Mal dv = 0 setzt. Es wird also:

(48. b)
$$C_{p} = \frac{(a+t)\frac{\partial U}{\partial v}}{\frac{\partial t}{\partial v}},$$

(48. c)
$$C_{v} = -\frac{(a+t)\frac{\partial U}{\partial p}}{\frac{\partial t}{\partial p}};$$

hieraus folgt durch Subtraction und mit Rücksicht auf (48. a):

(48. d)
$$C_{p} - C_{r} = \frac{a+t}{\mathfrak{A} \frac{\partial t}{\partial r} \frac{\partial t}{\partial r}}.$$

Multiplicirt man andrerseits die Formeln (48. b, c) respective mit $\frac{\partial t}{\partial v} dv$ und $\frac{\partial t}{\partial p} dp$, und addirt, so folgt:

(48. e)
$$(a+t) dU = C_p \frac{\partial t}{\partial v} dv + C_v \frac{\partial t}{\partial p} dp$$

Mithin können die Formeln (46.) auch so geschrieben werden:

(48. f)
$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

$$dS = -p dv,$$

$$dQ = C_p \frac{\partial t}{\partial v} dv + C_r \frac{\partial t}{\partial p} dp.$$

Beiläufig sei bemerkt, dass aus (48. a, b, c, d) unter Zuziehung des *Mariotte-GayLussac*'schen Gesetzes leicht diejenigen speciellern Formeln entstehen, zu denen wir früher bei den *Gasen* gelangt sind.

Zweiter Fall: v, t als independente Variable. — Bei dieser Auffassung wird zur geometrischen Darstellung nicht die vp Ebene, sondern die vt Ebene zu verwenden sein, indem man den Zustand der gegebenen Substanz M als abhängig betrachtet von den Argumenten v, t, geometrisch also darstellt durch einen Punct mit den entsprechenden Coordinaten. Desgleichen sind bei dieser Auffassung p, U und E als unbekannte Functionen von v, t anzusehen; so dass die aus (46.) entspringende Formel:

$$dE = -p dv + \mathfrak{A}(a+t) dU$$

ausführlicher so zu schreiben ist:

$$\frac{\partial E}{\partial v}dv + \frac{\partial E}{\partial t}dt = \left(-p + \mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial v}\right)dv + \mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial t}dt;$$

woraus folgt:

$$\frac{\partial E}{\partial v} = -p + \mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial v},$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = +\mathfrak{A}(a+t)\frac{\partial U}{\partial t}.$$

Differenzirt man diese beiden Formeln respective nach t und v, so folgt:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial v \partial t} = -\frac{\partial p}{\partial t} + \mathfrak{A} \frac{\partial U}{\partial v} + \mathfrak{A} (a+t) \frac{\partial^2 U}{\partial v \partial t},
\frac{\partial^2 E}{\partial t \partial v} = + \mathfrak{A} (a+t) \frac{\partial^2 U}{\partial t \partial v};$$

und hieraus durch Subtraction:

(49. a)
$$\mathfrak{A} \frac{\partial U}{\partial v} = \frac{\partial p}{\partial t}.$$

Mit Hülfe dieser Formel wird man die eine der beiden Functionen p, U bestimmen können, sobald die andere bekannt ist.

Die Wärmecapacität C der betrachteten Substanz ist:

$$C = \frac{\overline{dQ}}{\overline{dt}} = \frac{(a+t)\left(\frac{\partial U}{\partial v}dv + \frac{\partial U}{\partial t}dt\right)}{dt}.$$

Hieraus entspringt die Capacität C_p , wenn man dp = 0, d. i. $\frac{\partial p}{\partial t} dv + \frac{\partial p}{\partial t} dt = 0$, d. i.:

$$dv = -\frac{\frac{\partial p}{\partial t}}{\frac{\partial p}{\partial r}}dt$$

setzt. Somit folgt:

(49. b)
$$C_{p} = (a+t) \left\{ -\frac{\frac{\partial U}{\partial v} \frac{\partial p}{\partial t}}{\frac{\partial p}{\partial v}} + \frac{\partial U}{\partial t} \right\}.$$

Andererseits ergiebt sich C_v aus C, sobald man dv = 0 setzt. Also wird:

(49. c)
$$C_{\bullet} = (a+t)\frac{\partial U}{\partial t}$$

Durch Subtraction von (49. b, c) folgt mit Rücksicht auf die Formel (49. a):

(49. d)
$$C_p - C_v = -\frac{a+t}{\mathfrak{A}} \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)^t}{\frac{\partial p}{\partial v}}.$$

Schliesslich sei bemerkt, dass die Formeln:

$$\begin{split} \overline{d}\,Q &= (a+t)\,d\,U\,,\\ d\,U &= \frac{\partial\,U}{\partial\,v}\,dv\,+\frac{\partial\,U}{\partial\,t}\,dt\,. \end{split}$$

mit Rücksicht auf (49. a, c) auch so geschrieben werden können:

$$(49. f) \cdot \overline{d} Q = (a + t) d U,$$

(49. g)
$$dU = \frac{1}{\mathfrak{A}} \frac{\partial p}{\partial t} dv + \frac{C_o}{a+t} dt.$$

Gelegentlicher Rückblick auf die Theorie der Gase. — Benutzt man bei einem Gase nicht v, p, sondern v, t als independente Variable, und stellt man seine Zustände also dar als Puncte in der vt Ebene, so werden selbstverständlich die Curven constanter Temperatur und constanten Volumens respective horizontale und vertikale Linien sein, — falls man nämlich die v Axe horizontal und die t Axe vertikal nimmt.

Bei einem Gase ist

(a.)
$$E = \mathfrak{A} C_v t + \text{Const.}$$
 (vgl. pg. 54)

und C_r eine Constante. Folglich sind die Curven constanter Energie identisch mit denen constanter Temperatur, mithin ebenfalls durch horizontale Linien


Fig. 30.

dargestellt.

Bei einem Gase ist ferner nach dem Mariotte'schen Gesetz:

$$(\beta.) p = \frac{MR(a+t)}{v};$$

folglich sind die Curven constanten Druckes durch ein vom Punct (v=0, t=-a) ausgehendes Strahlenbündel dargestellt (Fig. 30).



Endlich ist bei einem Gase:

$$(\gamma.) U = C_v \log (v^k p) + \text{Const.}; \text{ (vgl. pg. 54)}$$

eine Formel, die mit Rücksicht auf (β) auch so geschrieben werden kann:

(8.)
$$U = C_v \log (MR(a+t)v^{k-1}) + \text{Const.}$$

Folglich sind die calorischen Curven ausgedrückt durch:

$$(\varepsilon.) \qquad (a+t) v^{k-1} = \text{Const.};$$

106

und hieraus erkennt man, dass diese Curven eine gewisse Aehnlichkeit mit Hyperbeln besitzen, und die Axen v und t zu Asymtoten haben.

Dritter Fall: x, t als independente Variable. — Eine nähere Bestimmung der neben t eingeführten Variablen x mag unterbleiben; so dass also bespielsweise p oder v oder $p^2 + v^2$ oder $p^3 + v^3 + t^3$ für x genommen werden darf.

Offenbar sind in diesem Fall v, p, U und E als unbekannte Functionen von x, t anzusehen, so dass also die aus (46.) entspringende Formel

$$dE = -pdv + \mathfrak{A}(a+t)dU$$

ausführlicher geschrieben so lautet:

$$\frac{\partial E}{\partial x}dx + \frac{\partial E}{\partial t}dt = -p\left(\frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial t}dt\right) + \mathfrak{A}(a+t)\left(\frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial t}dt\right).$$

Hieraus folgt sofort:

$$\begin{split} \frac{\partial E}{\partial x} &= -p \frac{\partial v}{\partial x} + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial U}{\partial x}, \\ \frac{\partial E}{\partial t} &= -p \frac{\partial v}{\partial t} + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial U}{\partial t}, \end{split}$$

oder falls man die erste Formel nach t, die zweite nach x differenzirt:

$$\begin{split} \frac{\partial^2 E}{\partial x \partial t} &= -\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - p \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} + \mathfrak{A} \frac{\partial U}{\partial x} + \mathfrak{A} (a+t) \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t}, \\ \frac{\partial^2 E}{\partial t \partial x} &= -\frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} - p \frac{\partial^2 v}{\partial t \partial x} &+ \mathfrak{A} (a+t) \frac{\partial^2 U}{\partial t \partial x}. \end{split}$$

Hieraus folgt durch Subtraction:

(50. a)
$$\mathfrak{A}\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial t}\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial t};$$

und mit Rücksicht auf diese Relation nehmen die Formeln

$$\begin{aligned}
dQ &= (a+t)dU, \\
dU &= \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial t}dt
\end{aligned}$$

folgende Gestalt an:

(50. f)
$$\overline{d}Q = (a+t)dU$$
,

(50. g)
$$dU = \frac{1}{\mathfrak{A}} \left(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right) dx + \frac{\partial U}{\partial t} dt.$$

Diese Formeln (50. f, g) werden später gute Dienste

leisten bei Besprechung der von Kirchhoff angestellten Untersuchungen*).

Die Kirchhoffschen Formeln**). — Substituirt man in den (auf voriger Seite) für $\frac{\partial E}{\partial x}$, $\frac{\partial E}{\partial t}$ aufgestellten Formeln für $\mathfrak{A} \frac{\partial U}{\partial x}$ den Werth (50. a), so folgt:

(50. h)
$$\frac{\partial E}{\partial x} = -p \frac{\partial v}{\partial x} + (a+t) \left(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right),$$

(50. i)
$$\frac{\partial E}{\partial t} = -p \frac{\partial v}{\partial t} + \mathfrak{A}(a+t) \frac{\partial U}{\partial t}$$
.

Aus der ersten dieser Formeln folgt

$$\frac{\partial E}{\partial x} = \left((a+t) \frac{\partial p}{\partial t} - p \right) \frac{\partial v}{\partial x} - (a+t) \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t},$$

oder was dasselbe ist:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = (a+t)^2 \left\{ \left(\frac{1}{a+t} \frac{\partial p}{\partial t} - \frac{p}{(a+t)^2} \right) \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{a+t} \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right\},\,$$

oder was dasselbe ist:

(50. k)
$$\frac{\partial E}{\partial x} = (a+t)^2 \left\{ \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial \frac{p}{a+t}}{\partial t} - \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial \frac{p}{a+t}}{\partial x} \right\}.$$

Bezeichnen wir nun ferner, mit Kirchhoff, den Ausdruck

$$dQ = (a+t)dU = (a+t)\left(\frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial t}dt\right)$$

kurzweg mit

$$dQ = Xdx + Tdt,$$

$$\Delta = \frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t}$$

auch so darstellen:

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial t} \left(p \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(p \frac{\partial v}{\partial t} \right),$$

oder auch so

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{\partial p}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(v \frac{\partial p}{\partial x} \right).$$

**) Diese Formeln können ohne Nachtheil für das Verständniss des Folgenden überschlagen werden, da von denselben kein Gebrauch gemacht werden wird. Bei den betreffenden Untersuchungen werden wir nämlich an Stelle dieser 'Kirchhoff'schen Formeln die mit denselben äquivalenten Formeln (50. a, f, g) benutzen.

^{*)} Uebrigens kann man (was unter Umständen von Vortheil sein dürfte) die in (50. a, g) auftretende Functionaldeterminate

wo T etwa die Wärmecapacität der gegebenen Substanz für constantes x zu nennen sein wird, so folgt:

$$\mathbf{X} = (a+t)\frac{\partial U}{\partial x},$$
$$\mathbf{T} = (a+t)\frac{\partial U}{\partial t}.$$

Hierdurch aber geht (50. i) über in

(50. 1)
$$\frac{\partial E}{\partial t} = \mathfrak{A} \mathbf{T} - p \frac{\partial v}{\partial t}.$$

Diese Formeln (50. k, l), oder vielmehr die entsprechenden Integralformeln, sind die von Kirchhoff gegebenen*).

§ 37.

Ueber zwei allgemeine Voraussetzungen der entwickelten Theorie.

Wir knüpfen unsere Betrachtungen an ein bestimmtes Beispiel. Eine gegebene Substanz**), welche eingeschlossen ist in den cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34), mag unter constanter Belastung durch allmählige Wärmezuführung sich langsam expandiren und den Stempel langsam emportreiben. Die hiebei auf die Substanz einwirkenden Kräfte sind: die Druckkräfte des starren Gefässes, ferner die Druckkraft des Stempels, und endlich diejenigen Kräfte, mit welchen die einzelnen Theilchen der Substanz direct von der Schwerkraft sollicitirt werden. Die von diesen Kräften während eines Zeitelementes dt auf M ausgeübten Arbeiten haben respective die Werthe:

$$0, -Pdh, -Mdx;$$

dabei bezeichnen P und M die Gewichte der Belastung und der gegebenen Substanz, ferner h und x die Höhen der untern Stempelfläche und des Schwerpunctes von M über

^{*)} Kirchhöff: Poggendorff's Annalen, Bd. 103, pag. 180, form (2.), (3.). Dabei ist zu beachten, dass Kirchhoff die Energie E mit — W bezeichnet. — Auch in unserer früheren Note auf pag. 20 muss es heissen: — W; (das Minuszeichen ist dort leider wenig deutlich).

^{**)} etwa ein Gas oder ein Gemenge von Gasen und Dämpfen.

dem Boden des Gefässes, endlich dh und dx die Zuwüchse von h und x während der Zeit dt^*).

lm Ganzen wird also der Substanz M die Arbeit zugeführt:

$$dS = -Pdh - Mdx.$$

Da nun nach unserer Voraussetzung der betrachtete Expansionsprocess sehr langsam erfolgt, so ist: P = pq, wo p die innere Spannung von M, und q den Querschnitt des cylindrischen Gefässes bezeichnet. Folglich ist: Pdh = pqdh = pdv, wo v = qh das Volumen von M vorstellt; folglich wird:

$$(51. b) dS = -p dv - M dx.$$

Hiemit aber steht in Widerspruch die von uns entwickelte allgemeine Theorie, nach welcher dS = -p dv sein müsste; und dieser Widerspruch wird offenbar nur dann verschwinden, wenn man festsetzt, dass die directe Einwirkung der Schwerkraft ausser Acht bleiben solle. Mit andern Worten:

(52.) Die von uns entwickelte allgemeine Theorie basirt auf der Voraussetzung, dass die betrachtete Substanz einer directen Einwirkung der Schwerkraft nicht unterworfen sei, und dass überhaupt keine andern äussern Kräfte auf die Substanz influiren, als die an ihrer Oberfläche thätigen Druckkräfte.

Uebrigens wollen wir diese Voraussetzung auch fernerhin beibehalten. In der That würde eine Vermeidung derselben mit Schwierigkeiten verbunden sein. Denn wollten wir z. B. die directe Einwirkung der Schwere in Rechnung bringen, so würden wir gleichzeitig auch berücksichtigen müssen, dass die innere Spannung der Substanz nicht überall dieselbe, sondern für verschiedene Horizontalebenen eine verschiedene ist.

Die von uns verfolgte Aufgabe ist also strenge genommen eine *ideale*. Sie besteht in der Untersuchung derjenigen Gesetze und Erscheinungen, welche stattfinden würden, wenn

^{*)} Was die beiden ersten Ausdrücke 0 und — Pdh betrifft, so vgl. man pg. 35. Andererseits ergiebt sich der dritte Ausdruck — Mdx durch Anwendung eines bekannten allgemeinen Satzes (pg. 3), falls man nur beachtet, dass das Gewicht mg der gegebenen Substanz im vorliegenden Fall mit M bezeichnet ist.

die betrachtete Substanz der Einwirkung der Schwere entzogen, und überhaupt keinen andern äussern Kräften ausgesetzt wäre als den an ihrer Oberfläche thätigen Druckkräften. Dass trotzdem die Resultate unserer Untersuchungen anwendbar und mit den experimentellen Ergebnissen vergleichbar sind, hat seinen Grund darin, dass in den meisten Fällen der directe Einfluss der Schwerkraft ein sehr geringer ist; wie z. B. in den Formeln $(51. \, a, \, b)$ das Glied Mdx in der Regel äusserst klein sein wird gegenüber dem Gliede Pdh.

Ungefähr in gleicher Linie mit der eben besprochenen Supposition (52.) steht eine andere Supposition, von welcher bereits mehrfach die Rede gewesen ist (vgl. pg. 44 und pg. 101).

(53.) Es beruht nämlich unsere allgemeine Theorie auf der Voraussetzung, dass die Zustandsänderungen der betrachteten Substanz sehr langsam erfolgen, so dass jeder einzelne Zustand nur äusserst wenig abweicht von einem Gleichgewichtszustande.

Demgemäss ist diese Theorie nicht mehr anwendbar auf tumultuarische Processe.

§ 38.

Einige Bemerkungen über tumultuarische Processe*).

Tumultuarische Processe bedürfen, wie aus (53.) folgt, einer besondern Behandlung. Doch wollen wir uns in dieser Beziehung auf zwei einfache Sätze beschränken, von denen bald der eine, bald der andere brauchbar sein wird, je nachdem der zu betrachtende tumultuarische Process bei constantem Volumen oder bei constanter Belastung erfolgt. Der erste dieser Sätze lautet folgendermassen:

(54.) Ist die betrachtete Substanz allseitig umschlossen von einem starren Gefäss, so wird die der Substanz von Aussen zugeführte Arbeit stets = 0 sein, einerlei ob ihre Zustandsänderungen langsam oder tumultuarisch erfolgen.

^{*)} Diese Bemerkungen sind nothwendig, weil eine Betrachtung tumultuarischer Processe im Laufe unserer weiteren Untersuchungen nicht gut zu vermeiden ist.

In der That bestehen in diesem Fall die auf die Substanz einwirkenden äusseren Kräfte in den Druckkräften des starren Gefässes, also in Kräften, deren Angriffspuncte unbeweglich sind, woraus folgt, dass die Arbeit derselben = 0 ist. — Dieser Satz (54.) wird z. B. anwendbar sein, wenn Knallgas (d. i. ein Gemenge von Sauerstoff und Wasserstoff) innerhalb eines starren Gefässes explodirt, ebenso auch dann, wenn ein Quantum atmosphärischer Luft plötzlich in einen evacuirten Raum hineinstürzt, wie beim Joule-Regnault'schen Experiment (pg. 45, 46).

Wir gehen über zur Besprechung des zweiten Satzes, welcher (wie schon erwähnt) den Fall constanter Belastung zum Gegenstande hat. Um ein bestimmtes Beispiel vor Augen zu haben, nehmen wir an, in dem cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34) befinde sich ein Gemenge von Sauerstoff und Wasserstoff, belastet durch einen Stempel von gegebenem Gewicht, und durch dieses Gemenge schlage im Augenblick α ein elektrischer Funke. Der alsdann eintretende tumultuarische Process (die chemische Verbindung der beiden Gase zu Wasserdampf) ist bekanntlich begleitet von einer plötzlichen Volumverminderung, also begleitet von einem schnellen Sinken des Stempels, und dauert so lange fort, bis nach einiger Zeit, etwa im Augenblick β , ein neuer Gleichgewichtszustand sich etablirt*).

Die äusseren Umstände, unter welchen der Process $\alpha\beta$ erfolgt, können verschieden sein, jenachdem die betrachtete Substanz gegen Wärmeaufnahme resp. Wärmeabgabe geschützt ist oder nicht. Der grössern Allgemeinheit willen nehmen wir an, dass der Substanz während des Processes $\alpha\beta$

^{*)} Unter Knallgas versteht man bekanntlich ein Gemenge von Sauerstoff und Wasserstoff, bei welchem die Gewichte der beiden Gase den chemischen Aequivalentzahlen O=100 und H=12,5 proportional sind. — Bei den hier anzustellenden Betrachtungen ist es gleichgültig, ob wir Knallgas oder ein nach irgend welcher andrer Proportion zusammengesetztes Gemenge anwenden, — überhaupt gleichgültig, ob das Resultat des chemischen Processes durch blossen Wasserdampf, oder durch ein Gemenge von Wasserdampf und Sauerstoff, respective durch ein Gemenge von Wasserdampf und Wasserstoff repräsentirt ist.

irgend ein (positives oder negatives) Wärmequantum von Aussen zugeführt werde.

Wir bezeichnen das Gewicht der gegebenen Substanz (d. i. des gegebenen Gasgemenges) mit M, ferner dasjenige des Stempels mit P, und lassen (zur Vereinfachung unserer Betrachtungen) gewisse Determinationen eintreten über die von uns benutzten Hülfsmittel, d. i. über den cylindrischen Apparat und über die Beschaffenheit des Stempels. Wir wollen nämlich erstens festsetzen, der ganze Apparat, oder wenigstens sein oberer Theil befinde sich in einem luftleeren Raum; so dass also das Gewicht P des Stempels zugleich auch dasjenige der ganzen Belastung ist. Und zweitens wollen wir dem Stempel eine gewisse ideale Beschaffenheit beilegen, nämlich voraussetzen, derselbe bestünde aus einer Materie, die ihrer Constitution nach unveränderlich und Wärme aufzunehmen unfähig ist.

Bringen wir nun das allgemeine Princip der Energie zuerst auf die Substanz M, sodann auf das System M+P in Anwendung, so erhalten wir für irgend ein Zeitelement dt des Processes $\alpha\beta$ successive die Formeln:

(55.)
$$dE = dS + \mathfrak{A}dQ,$$
$$dE = d\Sigma + \mathfrak{A}dQ.$$

Hier bezeichnet E die Energie von M, und E diejenige von M+P. Ferner bezeichnet dS die der Substanz M, und $d\Sigma$ die dem System M+P von Aussen zugeführte Arbeit. Hingegen ist die zugeführte Wärme $\mathfrak{A}dQ$ in beiden Formeln ein und dieselbe, weil die Materie des Stempels P, nach unserer Voraussetzung, unveränderlich und Wärme aufzunehmen unfähig sein soll. — Durch Subtraction der beiden Formeln folgt:

(56.)
$$d(E - E) = d\Sigma - dS,$$

oder was dasselbe ist:

(57.)
$$dS = -d(E - E) + d\Sigma.$$

Die beiden Glieder rechts sind näher angebbar. Es ist nämlich $\mathsf{E} - E$ die Energie des Stempels. Dieser aber besteht, nach unserer Voraussetzung, aus einer unveränderlichen Materie. Folglich ist seine Energie, abgesehen von einer

additiven Constante, identisch mit seiner lebendigen Kraft. Somit erhalten wir:

$$E - E = \frac{PV^2}{2g} + Const.,$$

wo V die augenblickliche Geschwindigkeit des Stempels, und g die Intensität der Schwerkraft bezeichnet*). Andererseits repräsentirt $d\Sigma$ die Arbeit der auf das System M+P einwirkenden äusseren Kräfte. Diese Kräfte sind aber theils die Widerstandskräfte der starren Gefässwandung, theils die auf M und P influirende Schwerkraft; somit folgt:

$$d\Sigma = -Mdx - Pd\xi$$
,

wo x und ξ die Höhen der Schwerpuncte von M und P über dem Boden des Gefässes vorstellen. — Die Substitution der Werthe von E - E und $d\Sigma$ in (57.) liefert:

*) Zur Erläuterung dieser Formel für die Energie des Stempels *P* sei Folgendes bemerkt. — Die Energie H eines *Newton'schen Systems* ist früher (pg. 11.) besprochen worden. Nehmen wir statt der dortigen Lateinischen Buchstaben die entsprechenden Griechischen, so hat sie den Werth:

$$H = T + \Phi$$
,

wo T die lebendige Kraft des Systems, andrerseits Φ eine Function vorstellt, die lediglich abhängt von der augenblicklichen Configuration des Systems. Setzen wir also voraus, die Configuration des Systems sei eine unveränderliche, und seine Bewegung eine translatorische, so wird $\Phi = \text{Const.}$, und $T = \frac{1}{2}\mu V^2$, wo μ die Masse des Systems und V die Geschwindigkeit seiner translatorischen Bewegung vorstellt; folglich wird:

$$H = \frac{1}{4}\mu V^2 + \text{Const.}$$

Betrachten wir also den Stempel P als ein Newton'sches System von unveränderlicher Configuration, so erhalten wir für seine Energie E-E den Werth:

$$E - E = \frac{1}{2}\mu V^2 + \text{Const.},$$

wo μ die Masse des Stempels und V seine augenblickliche Geschwindigkeit bezeichnet. Die Masse μ des Stempels steht aber zu seinem Gewicht P in der Beziehung: $P = \mu g$, wo g die Intensität der Schwerkraft repräsentirt. Substituiren wir den hieraus für μ resultirenden Werth, so erhalten wir schliesslich:

$$\mathsf{E} - \mathsf{E} = \frac{P}{2g} V^2 + \mathsf{Const.};$$

und dies ist die obige Formel.

Neumann, Vorles. über d. mech. Theorie d. Wärme.

$$dS = -\frac{P}{2q}d(V^2) - Pd\frac{z}{z} - Mdx.$$

Hierin können wir statt ξ auch h setzen. d. i. die Höhe der untern Stempelfläche über dem Boden des Gefässes (Fig. 5, pg. 34); denn es ist $\xi = h + \text{Const.}$; mithin $d\xi = dh$. Ferner können wir das Glied Mdx, welches von der directen Einwirkung der Schwere auf die einzelnen Theilehen der gegebenen Substanz M herrührt, unterdrücken, falls wir ebenso wie bei unsern sonstigen Betrachtungen jene directe Einwirkung ausser Acht lassen. Somit folgt:

(39.)
$$\vec{A}S = -\frac{P}{2J}\vec{A} V^{2} - P\vec{B}.$$

und hieraus durch Integration über alle Zeitelemente des Processes a 3:

(60.)
$$S_{ab} = \frac{p}{2i} |V_{a}^{2} - V_{b}^{2} + P |J_{a} - J_{b}|.$$

Im Argenblick a sollte Gardigericht vorhanden sein, ebenso im Argenblick 3. Foigilien ist $V_z = V_z = 0$, und aus demselben Grande auch $P = pv_z$, wo p ien guerschnitt des Getässes, und v_x die zur Zeit a innerhalb M vorhandene Spannung bezeichnet. Somit erhalten wir:

$$S_{i,j} = \bigcup_{i=1}^{n} i_{i+1} - i_{i+1}$$

orier was immethe is:

$$S_{2} = y_{2} \cdot y_{2} - y_{3}.$$

wo a ims Volumen von M vorsteilt.

Biermit haben wir diesenige Arbeit Si, bereedinen weiche der gegebenen Substanz M während des immultimrischen Processes 23 von Aussen augestürt ist. In einem umdingen Kosultat werden wir in äbniteiten Fillen gelangen, dies mit Sigendem allgemeinen Saiz.

16. To make such the replace Substitut mater to be seen to 3 less on a constant the confer super to make the seen to the first make the seen to the se

The section of the second sector of the second sect

möge irgend welcher tumultuarischer Processe aus einem Gleich gewichts zustande in einen andern Gleichgewichts zustand über, so wird die derselben inzwischen von Aussen zugeführte Arbeit gleich sein der eingetretenen Volumverminderung, multiplicirt mit derjenigen innern Spannung, welche vorhanden ist in einem jener beiden Gleichgewichtszustände*).

Oder kürzer ausgedrückt: Die sugeführte Arbeit wird gleich sein der eingetretenen Volumverminderung, multiplicirt mit der Grösse des constanten äusseren Druckes, dieser Druck besogen gedacht auf die Flächeneinheit.

Zugleich erkennen wir, dass dieser Satz nur anwendbar ist auf solche Processe, die mit einem Gleichgewichtszustande beginnen, und mit einem eben solchen Zustande endigen. Denn bezeichnen wir z. B. in dem von uns betrachteten Fall irgend einen Augenblick zwischen α und β mit λ , so erhalten wir für den Zeitraum $\alpha\lambda$ durch Integration von (59.) die Formel:

(64.)
$$S_{\alpha\lambda} = \frac{P}{2g}(V_{\alpha}^2 - V_{\lambda}^2) + P(h_{\alpha} - h_{\lambda});$$

und hieraus folgt, weil $V_{\alpha} = 0$ ist:

(65.)
$$S_{\alpha\lambda} = -\frac{P}{2g} V_{\lambda^2} + q p_{\alpha} (h_{\alpha} - h_{\lambda}),$$

oder endlich:

(66.)
$$S_{\alpha\lambda} = -\frac{P}{2g} V_{\lambda^2} + p_{\alpha}(v_{\alpha} - v_{\lambda}).$$

Diese dem Zeitraum $\alpha\lambda$ entsprechende Formel (66.) ist aber in der That wesentlich verschieden von der für den Zeitraum $\alpha\beta$ erhaltenen Formel (62.).

^{*)} Es kann nämlich in (62:) statt p_{α} auch p_{β} gesetzt werden; vgl. die vorhergehende Note.

Fünftes Capitel.

Anwendung der allgemeinen Theorie auf den Verdampfungsprocess.

§ 39.

Das Verdampfungsgebiet. Die Curven constanter Spannung.

Eine Flüssigkeit vom Gewicht M sei eingeschlossen*) in den cylindrischen Apparat (Fig. 5 pg. 34). Führen wir bei gegebener Belastung mehr und mehr Wärme zu, so wird der Stempel allmählig emporsteigen, indem zuerst eine Expansion der Flüssigkeit, sodann Dampfentwickelung, und endlich Expansion des Dampfes erfolgt. Der ganze Process zerfällt mithin in drei Epochen, die etwa AB, BC, CD heissen mögen.

In der ersten Epoche AB bleibt die Masse tropfbarflüssig, während Temperatur und Volumen wachsen. — Die
zweite Epoche BC umfasst den Verdampfungsprocess; beginnt also in dem Augenblick B, wo das erste Flüssigkeitstheilchen in Dampf übergeht, und reicht bis zu dem
Augenblick C, wo auch das letzte Flüssigkeitstheilchen zu
Dampf geworden ist. Die experimentellen Untersuchungen
zeigen, dass während dieses Verdampfungsprocesses die Temperatur constant bleibt, und nur das Volumen wächst. —
In der dritten Epoche CD endlich bleibt die Masse M dampfförmig, während Temperatur und Volumen wachsen.


Das geometrische Bild der ganzen Zustandsreihe ABCD wird daher, falls man v und t (Volumen und Temperatur) zu Coordinaten nimmt, v zur horizontalen und t zur vertikalen,

^{*)} Wir setzen voraus, dass nur die Flüssigkeit eingeschlossen ist, dass also ausser derselben keine andere Substanz (wie etwa Luft u. drgl.) in dem cylindrischen Gefäss enthalten sei.

eine Curve sein (Fig. 31), die von A bis B allmählig steigt*), von B bis C horizontal läuft, endlich von C bis D wieder steigt. Der Anfangspunct A dieser Curve liegt in der v Axe,

sobald wir annehmen, dass im Anfangszustande A die Temperatur t=0 war.

Während des ganzen Processes ABCD ist die gegebene Belastung, mithin auch die innere Spannung p der Masse M



ungeändert geblieben. Demgemäss wird die Curve ABCD eine Curve constanter Spannung vom Parameter p zu nennen sein. In ähnlicher Weise kann man bei Anwendung einer andern Belastung eine zweite solche Curve A'B'C'D' von irgend welchem andern Parameter p' erhalten. U. s. w.

Durch Construction all' dieser Curven erhalten wir zwei neue Curven, nämlich die von den Eckpuncten BB'..., und andrerseits die von den Eckpuncten CC'.. gebildete. Durch diese beiden neuen Curven zerfällt die vt Ebene in drei Gebiete, nämlich in das Gebiet der tropfbarflüssigen Zustände (links von der Curve BB'...), zweitens in das Gebiet des Verdampfungsprocesses (zwischen BB'... und CC'...), drittens in das Gebiet der dampfförmigen Zustände (rechts von CC'...). Uebrigens kann das zweite Gebiet mit gleichem Recht auch das des Condensationsprocesses genannt werden, wie man sofort erkennt, wenn man jeden der Processe ABCD in umgekehrter Richtung von D über C, B nach A erfolgen lässt**). Ausserdem sind noch andere Namen in Gebrauch, wie folgende Tafel zeigt.

^{*)} Das Wasser hat bekanntlich das Maximum seiner Dichtigkeit, mithin das Minimum seines Volumens etwa bei 4 Grad. Denken wir uns also die Fig. 31 speciell auf Wasser bezogen, so wird die von A nach B aufsteigende Curve von t=0 bis t=4 der vertikalen t Axe sich nähern, sodann aber, von t=4 an, von dieser Axe sich allmählig entfernen.

^{**)} Bei constanter Belastung und Zuführung von Wärme entsteht der Process ABCD. Der umgekehrte Process DCBA entsteht, wenn man bei ebenfalls constanter Belastung Wärme entzieht.

Das Gebiet links von der Curve BB' heisst:	Das Gebiet zwischen BB' und CC' heisst:	Das Gebiet rechts von C C'heisst:
das Gebiet der tropf bar- flüssigen Zustände.	das Verdampfungs- gebiet,	d. G. der dampf- förmigen Zustände,
	das Condensations	
	gebiet,	
	oder	oder
	das Gebiet des gesät- tigten Dampfes.	d. G. des überhitzten Dampfes.

Die Curve BB' heisst die linke Grenzcurve, andererseits CC' die rechte Grenzcurve oder auch die Condensationsgrenze.

Der Zustand einer homogenen Substanz ist durch Angabe von zwei Argumenten, z. B. durch Angabe von p und t völlig bestimmt, und bleibt daher constant, so lange diese beiden Argumente constant bleiben.

Eine solche Constanz von p und t findet nun statt während des Verdampfungsprocesses BC; denn p ist constant, weil der Process unter constanter Belastung erfolgt, und t ist constant, zufolge der schon erwähnten experimentellen Ergebnisse*). Indessen ist die gegebene Substanz M während des Processes BC nicht mehr homogen, vielmehr ein Aggregat von zwei homogenen Substanzen, von Flüssigkeit und Dampf. Wir können somit jenen allgemeinen Satz nicht ohne Weiteres auf die ganze Substanz M, wohl aber auf ihre beiden Bestandtheile einzeln anwenden, und gelangen alsdann zu dem Resultat,

(1.) dass während des Processes BC die Zustände oder Qualitäten der einzelnen Bestandtheile (Flüssigkeit und Dampf) constant bleiben, während allerdings ihre Quantitäten sich ändern.

Aus dieser Constanz der Qualitäten folgt sofort, dass auch die Dichtigkeiten der beiden Bestandtheile oder (was auf dasselbe hinauskommt) dass ihre specifischen Volumina constant bleiben.

Die analytischen Ausdrücke dieser Dichtigkeiten und specifischen Volumina können für irgend einen intermediären

^{*)} Vgl. pg. 116.

Zustand β des Processes BC (Fig. 31) leicht angegeben werden. Ist z. B. im Augenblick β :

$$(2.) M = \mu + M,$$

nämlich μ das Gewicht der augenblicklich vorhandenen Flüssigkeit, M dasjenige des augenblicklich vorhandenen Dampfes, und bezeichnet man das Volumen, das specifische Volumen und die Dichtigkeit von μ und M respective mit w, ω , δ und W, Ω , Δ , so wird*):

(3.)
$$\omega = \frac{w}{\mu}, \qquad \Omega = \frac{W}{M},$$

$$\delta = \frac{\mu}{w}, \qquad \Delta = \frac{M}{W},$$
mithin:

(4.)
$$\omega \delta = 1$$
, $\Omega \Delta = 1$.

Der Process ABCD und alle begleitenden Umstände sind völlig bestimmt durch die Grösse der angewendeten Belastung P. Zwischen dieser und der inneren Spannung p findet aber die Relation statt $p=\frac{P}{q}$, wo q den Querschnitt des cylindrischen Apparates (Fig. 5, pg. 34) bezeichnet. Wir können uns daher auch so ausdrücken: $Der\ Process\ ABCD$ und alle begleitenden Umstände sind völlig bestimmt durch Angabe von na Durch p sind folglich mitbestimmt: erstens die Temperate $e(BG)=(\beta\gamma)=(CH)$, (Fig. 31), bei welcher der erdampfungsprocess BC erfolgt**), zweitens die während erdampfungsprocess BC erfolgt**), zweitens die während erdampfungsprocess BC erfolgt**), weitens die während de Epoche BC constant bleibenden Werthe von ω , Ω und δ , Δ , drittens endlich die sogenannte $Verdampfungswärme\ r$, die diejenige Wärme, welche der Substanz M während de Epoche BC von Aussen zuzuführen ist. Folglich sind t, ω , δ , Δ , r bestimmte Functionen von p, welche bezeichnet sin mögen durch:

(5.)
$$t = f(p), \quad \omega = \varphi(p), \quad \Omega = \psi(p), \\ \delta = \frac{1}{\varphi(p)}, \quad \delta = \frac{1}{\psi(p)},$$

wir die Gleichung t = f(p) nach p auf, und en wir diesen Werth von p in die übrigen Gleichung

^{*)} Vergl. die Definitionen pg. 26, 27.

^{**)} Die bei (BG), $(\beta\gamma)$, ... angewendeten Klammern sollen andeuten, dass unter diesen Grössen die Längen gewisser Linien zu verstehen sind.

chungen (5.) so verwandeln sich p, ω , Ω , δ , Δ , r in bestimmte Functionen von t, die bezeichnet sein mögen durch:

(6.)
$$p = \Pi(t), \quad \omega = \omega(t), \quad \Omega = \Omega(t), \\ r = r(t), \quad \delta = \delta(t) = \frac{1}{\omega(t)}, \quad \Delta = \Delta(t) = \frac{1}{\Omega(t)}.$$

Diese Functionen hat man experimentell zu ermitteln und theils durch Formeln, theils durch Tabellen und Curven darzustellen versucht.

Unsere Betrachtungen umfassen alle Zustände des Vcrdampfungsgebietes, oder anders ausgedrückt alle Zustände des aesättiaten Dampfes (vgl. die Tafel pg. 118). Innerhalb dieses Gebietes können wir nach Belieben, entweder t als Function von p, oder umgekehrt p als Function von t ansehen, entsprechend den Formeln (5.) und (6.). — Bei der ersten Auffassungsweise heisst t die Temperatur des gesättigten Dampfes für den Druck p, oder kürzer der dem Druck p entsprechende Siedeminet. Nun dient aber bekanntlich der dem Druck von 1 Atm. entsprechende Siedepunct des Wassers als oberer Fundamentalpunct der Cclsius'schen Scala. Speciell für Wasser wird daher die Function t = f(p) von solcher Beschaffenheit sein, dass sie für p = 1 Atm. den Werth t = 100 besitzt. — Bei der andern Auffassungsweise heisst p die Spannung des gesättigten Dampses für die Temperatur t, oder auch die dieser Temperatur entsprechende Maximalspannung des Dampfes*).

Die Gleichungen der beiden Grenzeurven. — Für irgend einen intermediären Zustand β des Processes BC ist nach (3.)

$$(7.) w = \mu \omega, W = M\Omega,$$

so dass also das augenblickliche Volumen v der ganzen Substanz M den Werth hat:

$$(8.) v = w + W = \mu \omega + M\Omega.$$

Dieses augenblickliche Volumen v ist geometrisch (Fig. 31) repräsentirt durch die Abscisse $(O\gamma)$ des Punctes oder Zustandes β . Somit folgt:

$$(O\gamma) = \mu\omega + M\Omega.$$

Nimmt man nun für β die speciellen Puncte B oder C, so wird im einen Fall $\mu = M$, M = 0, im andern $\mu = 0$, M = M, folglich (Fig. 31):

^{*)} Eine Bezeichnung, die später (pg. 127) ihre Erklärung finden wird.

$$(OG) = M\omega + 0,$$

$$(OH) = 0 + M\Omega,$$

also nach (6.):

(9.)
$$(OG) = M\omega(t),$$


$$(OH) = M\Omega(t),$$

oder anders ausgedrückt:

(10.) Alle Puncte (v, t) der linken Grenzcurve entsprechen der Gleichung $v = M\omega(t)$, und alle Puncte der rechten Grenzcurve der Gleichung $v = M\Omega(t)$.

Uebrigens ist ω oder $\omega(t)$ nahezu constant, weil das Volumen der tropf bar flüssigen Substanz durch Druck und Temperaturerhöhung nur äusserst wenig variirt. Hieraus folgt,

dass die Curven AB und A'B', sowie auch die linke Grenzcurve BB'... nahezu zusammenfallen in ein und dieselbe vertikale gerade Linie; und dass also die Fig. 31 in Fig. 32 sich ver-



wandelt. Bei dieser Verwandlung gehen die Formeln (9.) über in:

(11.)
$$(OA) = M\omega, (OH) = M\Omega(t).$$

In der That werden wir im Folgenden das Volumen ω (d. i. also das specifische Volumen der tropfbar flüssigen Substanz) fast stets als eine *Constante* betrachten.

Beziehung zwischen p, $(\Omega - \omega)$ und r. — Bei Anwendung der hier benutzten independenten Variablen v, t finden nach der allgemeinen Theorie die Formeln statt:

$$\begin{split} & dQ = (a+t) dU, \\ & dU = \frac{1}{\Re} \frac{\partial p}{\partial t} dv + \frac{C_v}{a+t} dt; \quad \text{[vgl. (49. f, g) pg. 105]} \end{split}$$

bringen wir diese in Anwendung auf irgend ein Element der Linie BC (Fig. 32), so wird dt = 0, mithin:

$$\overline{d}Q = \frac{a+t}{\mathfrak{A}} \frac{\partial p}{\partial t} dv$$
,

oder weil p nur von t abhängt*):

$$\bar{d}Q = \frac{a+t}{\mathfrak{A}}\frac{dp}{dt}dv.$$

Hieraus folgt durch Integration über alle Elemente der Linie BC:

$$Q_{BC} = \frac{a+t}{\mathfrak{A}} \frac{dp}{dt} \int_{R}^{C} dv = \frac{a+t}{\mathfrak{A}} \frac{dp}{dt} (v_C - v_B)$$

Nun ist offenbar $v_C - v_B = (OH) - (OA)$, also nach (11.) $= M\Omega(t) - M\omega$. Andrerseits repräsentirt Q_{BC} die der gegebenen Substanz M während der Epoche BC von Aussen zugeführte Wärme, d. i. die sogenannte Verdampfungswärme r. Wir erhalten somit:

$$r = \frac{a+t}{\mathfrak{A}} \frac{dp}{dt} M(\Omega - \omega),$$

und gelangen daher zu folgendem Satz:

Repräsentiren BC und B'G' (vgl. Fig. 32) zwei einander benachbarte Verdampfungswege der gegebenen Substanz M, der eine charakterisirt durch die gegebene Temperatur t, der andere durch die gegebene Temperatur t+dt, und sind p und p+dp die zugehörigen Drucke, so gilt die Relation:

(12.)
$$\frac{dp}{dt} = \frac{\mathfrak{A}r}{M(a+t)(\Omega-\omega)}.$$

Hier beziehen sich r, Ω , ω auf den Weg BC. Denn r bezeichnet die Verdampfungswärme für diesen Weg; und ω , Ω , bezeichnen diejenigen specifischen Volumina, welche Flüssigkeit und Dampf während dieses Weges besitzen.

Offenbar ist $\Omega > \omega$; somit folgt aus (12.): $\frac{dp}{dt} = \text{pos.}$ Folglich ist die gegenseitige Abhängigkeit zwischen p, t von solcher Art, dass entweder beide wachsen oder beide abnehmen.

(13.) Soll mithin die betrachtete Substanz M bei einem gegebenen Druck p aus dem tropfbar flüssigen in den

^{*)} Es ist nämlich nach (6.): $p = \Pi(t)$; und es ist also die partielle Ableitung $\frac{\partial p}{\partial t}$ identisch mit dem gewöhnlichen totalen Differential-quotienten $\frac{dp}{dt} = \Pi'(t)$.

dampfförmigen Zustand übergehen, so wird die dazu erforderliche Temperatur t um so höher sein, je höher p ist.

Mit andern Worten: Der Siedepunct*) ist um so höher, je höher der Druck ist.

In der Formel (12.) kann übrigens ω in der Regel vernachlässigt werden, weil dasselbe, wie die Beobachtung zeigt, im Allgemeinen äusserst klein ist im Vergleich zu Ω .

§ 40.

Notizen über die betreffenden experimentellen Ergebnisse.

Die Function $p = \Pi(t)$. — Von Roche ist für diese Function p oder $\Pi(t)$, und zwar nicht nur für Wasser, sondern auch für andere Substanzen, folgende Formel aufgestellt worden:

(14.)
$$\log \frac{p}{P} = \frac{A(t-s)}{B+(t-s)},$$

wo A, B, P, s Constante sind; und zwar repräsentirt P den Druck von 1 Atm. und s den zugehörigen Siedepunct. Mithin ist t=s diejenige Temperatur, bei welcher die Verdampfung erfolgen würde bei Anwendung des speciellen Druckes p=P; und in der That liefert auch die vorstehende Formel für t=s den Werth p=P.

Ist mithin die Substanz Wasser, so wird s = 100. Ferner ist in diesem Falle: A = 11,703 und B = 228,06.

Clausius hat gezeigt (I, pg. 59), dass diese Formel (14.) wohl geeignet sein dürfte, den Gang der Function p im Groben darzustellen, dass aber von einer strengen Gültigkeit derselben nicht die Rede sein kann.

Andererseits hat Regnault für p eine Formel aufgestellt von folgender Gestalt (Clausius I, pg. 211, 212):

(15.)
$$\log p = A\alpha^{i} + B\beta^{i} + C,$$

wo aber A, B, C, α , β Constante sind, denen für das Temperaturintervall 0 bis 100 andere Werthe beizulegen sind, als für das Temperaturintervall 100 bis 200.

^{*)} Vergl. pg. 120,

Die Function $\Omega(t)$ für Wasser. — Für die Function $(\Omega-\omega)$ oder vielmehr für das Product dieser und der Function Π hat Clausius für das Temperaturintervall: — 15° bis 225° folgende Formel gegeben (Clausius, I, pg. 66 und pg. 88):

(16.)
$$(\Omega - \omega)p = \frac{\mathfrak{N}(m - ne^{kt})(a+t)}{a},$$

wo c, \mathfrak{A} , a, m, n, k, ω Constante sind; und zwar repräsentirt e die Basis der natürlichen Logarithmen, \mathfrak{A} das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit, a die Constante im Mariotteschen Gesetz und ω das specifische Volumen des tropfbar flüssigen Wassers*). Die Constante k ist sehr klein, so dass bei niedrigen Temperaturen die Grösse e^{kt} nahezu gleich 1 ist. Vernachlässigt man ausserdem ω gegen Ω , so reducirt sich die Formel auf:

(17.)
$$p\Omega = R(a+t), \quad \text{wo } R = \frac{\mathfrak{A}(m-n)}{a};$$

so dass also der gesättigte Wasserdampf bei niedrigen Temperaturen dem Mariotte'schen Gesetze entspricht.

Eine einfachere und zugleich, wie es scheint, sehr genau den Thatsachen entsprechende Formel ist später von Zeuner aufgestellt worden. Sie lautet (Zeuner, pg. 294):

(18.)
$$p\Omega^n = \text{Const.},$$

wo der Exponent n = 1,0646 ist.

Die Verdampfungswärme r(t) für Wasser. — Wie schon bemerkt wurde ist:

$$(19.) r = Q_{BC} ,$$

wofür (vgl. Fig. 32) auch geschrieben werden kann:

$$(20.) r = Q_{ABC} - Q_{AB}.$$

^{*)} Es ist also: $\mathfrak{A} = 424$; a = 273; $\omega = \frac{1}{1000}$. Ausserdem ist m = 31,549; n = 1,0486; k = 0,007138.

Dass ω gerade $=\frac{1}{1000}$ ist, erklärt sich leicht. Denn es repräsentirt ω das specifische Volumen des flüssigen Wassers, d. i. das Volumen von ein Kilogramm flüssigen Wassers. Das Kilogramm wird aber definirt als das Gewicht von ein Cubikdecimeter Wasser; folglich ist $\omega=1$ Cubikdecimeter $=\frac{1}{1000}$ Cubikmeter.

Andererseits ist:

$$Q_{AB} = \int_{\cdot}^{t} c dt,$$

falls man nämlich unter c die Wärmecapacität der gegebenen Substanz M längs des Weges AB, d. i. ihre Wärmecapacität während des tropfbar flüssigen Zustandes versteht, (vgl. pg. 101).

Regnault hat nun die Wärme Q_{ABC} durch directe Messung bestimmt, und gefunden (vgl. Clausius I, pg. 60):

(22.)
$$Q_{ABC} = M(606, 5 + 0.305 \cdot t).$$

Andererseits fand er:

(23.)
$$c = M(1 + 0.4 \frac{t}{(100)^2} + 0.9 \frac{t^2}{(100)^3});$$

woraus folgt:

(24.)
$$Q_{AB} = \int_{0}^{t} c \, dt = M\left(t + 0.2 \, \frac{t^2}{(100)^2} + 0.3 \, \frac{t^3}{(100)^3}\right).$$

Substituirt man diese Werthe von Q_{ABC} und Q_{AB} in (20.), so folgt:

(25.)
$$r = M(606.5 - 69.5 \frac{t}{100} - 0.2 \frac{t^2}{(100)^2} - 0.3 \frac{t^3}{(100)^3})$$

Uebrigens hat Clausius (I, pg. 217) an Stelle dieser complicirten Formel die einfachere

(26.)
$$r = M(607 - 0.708 \cdot t)$$

in Vorschlag gebracht, und gezeigt, dass diese letztere den Regnault'schen Beobachtungen (die von t = 0 bis t = 200 reichen) mit hinglänglicher Genauigkeit entspricht.

Tabelle der Functionen $p = \Pi(t)$, $\Omega(t)$, r(t) für Wasser:

	t	p	$\frac{dp}{dt}$	ω*)	Ω	r M
	00	4,6 Mill.	0,3 Mill.	0,001	210,661	606,50
(27.)	15	12,6	0,8	0,001	79,347	596,07
	30	31,5	1,8	0,001	33,267	585,62
	50	91,9	4,5	0,001	12,049	571,66
	100	760,0 = 1 Atm.	27,1	0,001	1,650	536,50
	200	11688,9 Mill.	243,4	0,001	0,126	464,30

^{*)} Es ist nämlich ω stets = $\frac{1}{1000}$, vgl. die Note pg. 124.

Aus dieser Tabelle*) erkennt man in der That, dass bei Temperaturen von 0^0 bis 30^0 das specifische Volumen ω der Flüssigkeit äusserst klein ist gegen das specifische Volumen Ω des Dampfes. Der Bruch $\frac{r}{M}$ kann die specifische Verdampfungswärme, nämlich diejenige der Gewichtseinheit genannt werden.

§ 41.

Das Verdampfungsgebiet. Die Curven constanter Temperatur.

Innerhalb des (von den Curven BB'... und CC'... begrenzten) Verdampfungsgebietes sind offenbar die Curven constanter Temperatur identisch mit denen constanter Spannung. Ein Unterschied tritt aber ein, sobald man die Curven in eines der Engrenzenden Gebiete hinein verfolgt. Denn die einen sind dargestellt durch lauter horizontale Linien, die andern hingegen durch die Curven ABCD, A'B'C'D', etc. (Fig. 31.).

Um den Zustand der gegebenen Substanz M längs einer Curve constanter Temperatur, z. B. längs der Linie LBCR (Fig. 32) fortschreiten zu lassen, umgeben wir den die Substanz enthaltenden Apparat (Fig. 5, pg. 34) mit einer constanten Wärmequelle von der Temperatur t, und bewerkstelligen sodann eine Volumvergrösserung der gegebenen Substanz M dadurch, dass wir den (luftdicht schliessenden) Stempel allmählig emporziehen. Sobald der Stempel die Oberfläche der Flüssigkeit verlässt, wird das entstehende Vacuum augenblicklich von aufsteigendem Dampf occupirt. Ziehen wir den Stempel mehr und mehr empor, so wird die Masse M die Zustände $B\beta C$ des Verdampfungsgebietes (Fig. 32) durchlaufen, im Augenblick C vollständig in Dampf aufgehen, und endlich, falls wir den Stempel noch weiter emporziehen, die Zustände CR des angrenzenden Gebietes durchwandern.

Leicht lassen sich die Maximalwerthe erkennen, welche Spannung und Dichtigkeit des Dampfes längs der Linie

^{*)} Diese Tabelle enthält nur wenige Notizen aus den Resultaten der reichhaltigen Regnault'schen Untersuchungen (Mém. d. l'Ac. d. sc. de Paris, XXVI). Vgl. auch Zeuner, Taf. II — V, wo die Differenz $\Omega-\omega$ mit u bezeichnet ist.

LBCR anzunehmen im Stande sind. Drücken wir nämlich den Stempel von R aus wieder herunter, so werden Spannung und Dichtigkeit des Dampfes von R bis C offenbar wachsen, sodann aber von C bis B constant bleiben [vgl. (1.)]. Diese constanten Werthe dauern also fort bis zu dem Augenblick B, wo die zu verdichtende Materie, d. i. der Dampf verschwindet. Folglich repräsentiren jene constanten Werthe die grössten, welche Spannung und Dichtigkeit des Dampfes auf der gegebenen Linie LBCR überhaupt anzunehmen im Stande sind. Jene constanten Werthe sind aber die [in (6.)] mit $\Pi(t)$ und $\Delta(t)$ bezeichneten.

(28. a) Somit repräsentiren also $\Pi(t)$ und $\Delta(t)$ die Maximalspannung und die Maximaldichtigkeit des Dampfes für die gegebene Temperatur t.

Analoges ergiebt sich andererseits für den tropfbar flüssigen Bestandtheil, nämlich der Satz,

(28. b) dass Π(t) und δ(t) die Minimalspannung und die Minimaldichtigkeit der tropfbar flüssigen Substanz für die Temperatur t bezeichnen.

§ 42.

Das Verdampfungsgebiet. Die Dampfcurven oder Curven constanter Dampfmenge.

Es sei β (Fig. 32) ein beliebiger Zustand des Verdampfungsgebietes mit den Coordinaten v, t; ferner seien μ und M die in diesem Augenblick vorhandenen Quanta (Gewichtsmengen) von Flüssigkeit und Dampf. Alsdann ist [vgl. (2.) und (8.)]:

(29.)
$$M = \mu + M, v = \mu \omega + M\Omega,$$

oder falls man nach μ , M auflöst:

(30.)
$$\mu = \frac{v - M\Omega}{\omega - \Omega},$$

$$M = \frac{v - M\omega}{\Omega - \omega}.$$

Nun ist Ω eine bestimmte Function von t; hingegen sind M, ω Constante, [vgl. (11.)]. Demgemäss wird die letzte Formel etwas deutlicher so zu schreiben sein:

(31.)
$$\mathsf{M} = \frac{v - M\omega}{\Omega(t) - \omega},$$

oder auch so:

(32.)
$$v = M\Omega(t) + (M - M)\omega$$

Diese Relation enthält die Constanten M, ω und die Variablen v, t, M; und sie wird also, falls man M = Const. setzt, den geometrischen Ort aller derjenigen Zustände (v, t) darstellen, in denen die Dampfmenge dieselbe ist. Mit andern Worten:

(33.) Die Gleichung (32.) repräsentirt, falls man M = Const. setzt das System der Curven constanter Dampfmenge.

Setzt man insbesondere M = 0 oder M = M, so erhält man im einen Fall:

$$v = M\omega$$
,

d. i. die linke Grenzcurve; im andern Fall:

$$v = M\Omega(t)$$
,

d. i. die rechte Grenzeurve [vgl. (10.)]. Diese Grenzeurven subsumiren sich also, was übrigens a priori zu übersehen war, den Curven constanter Dampfmenge als specielle Fälle.

Bei einer Curve constanter Dampfmenge, welche der rechten Grenzcurve sehr nahe liegt, kann offenbar ω vernachlässigt werden nicht nur gegen Ω , sondern auch gegen v; wodurch ihre Gleichung (32.) die einfachere Gestalt gewinnt:

$$(34.) v = \mathsf{M}\Omega(t).$$

§ 43.

Das Verdampfungsgebiet. Die calorischen Curven.

Für eine Zustandsänderung (dv, dt) innerhalb des Verdampfungsgebietes ist $p = \Pi(t)$, also nach der allgemeinen Theorie:

$$(35.) \quad \overline{d} Q = (a+t) d U,$$

(36.)
$$dU = \frac{1}{2!} \frac{d\Pi(t)}{dt} dv + \frac{C_v}{a+t} dt$$
, [vgl. (49. f, g) pg. 105]

wo U den Parameter der noch unbekannten calorischen Curven vorstellt.

Aus (36.) folgt für irgend ein Element*) der linken Grenzeurve AB (Fig. 33):


^{*)} Die linke Grenzeurve AB ist eine vertikale Linie. Für jedes vertikale Linienelement ist aber offenbar $d\,v=0$.

$$dU = \frac{C_v}{a+t}dt = \frac{c}{a+t}dt$$

also durch Integration über die ganze Strecke AB:

$$(36.a) U_B - U_A = \int_0^t \frac{c \, dt}{a+t},$$

wo die obere Grenze t die vertikale Coordinate von B oder β vorstellt, und c die Wärmecapacität der gegebenen Substanz M längs der linken Grenzcurve, also ihre



Wärmecapacität im tropfbar flüssigen Zustande bezeichnet.

Andererseits folgt aus (36.) für irgend ein Element*) der horizontalen Linie $B\beta$:

$$dU = \frac{1}{\mathfrak{A}} \frac{d\Pi(t)}{dt} dv,$$

oder durch Integration über diese Linie:

(36.b)
$$U_{\beta}-U_{B}=\frac{1}{\mathfrak{A}}\frac{d\Pi(t)}{dt}(v_{\beta}-v_{B}),$$

wo wiederum t die vertikale Coordinate von β bezeichnet.

Durch Addition von (36. a, b) entsteht:

$$U_{\beta}-U_{A}=\int_{0}^{t}\frac{dt}{a+t}+\frac{1}{\mathfrak{A}}\frac{d\Pi(t)}{dt}\left(v_{\beta}-v_{B}\right).$$

Bezeichnet man die dem Punct β zugehörigen Werthe t, v_{β} , U_{β} kurzweg mit t, v, U, und beachtet, dass nach (11.) $v_{\beta} = M\omega$ ist, so folgt:

$$U = U_A + \int_0^t \frac{c dt}{a+t} + \frac{v - M\omega}{\mathfrak{A}} \frac{d\Pi(t)}{dt}.$$

oder falls man $\Pi(t)$ kurzweg mit p bezeichnet:

(37. a)
$$U = U_A + \int_{a+t}^{t} \frac{dt}{a+t} + \frac{v - M\omega}{\mathfrak{A}} \frac{dp}{dt}.$$

Diese Formel wird offenbar gültig sein für jede beliebige

^{*)} Für ein horizontales Linienelement ist dt=0. Neumann, Vorles. über d. mech. Theorie d. Wärme.

Lage des Punctes $\beta(v, t)$, falls nur derselbe innerhalb des Verdampfungsgebietes liegt. Sie ist behaftet mit den Constanten U_A , a, \mathfrak{A} , M, ω , ferner mit den früher besprochenen Functionen $p = \Pi(t)$, c = c(t), im Grunde genommen also von folgender Gestalt:

(37. b)
$$U = \varphi(t) + v\psi(t).$$

Diese Formel (37. a, b) zeigt also, in welcher Weise der Parameter U der calorischen Curven abhängt von den Coordinaten v, t des betrachteten Punctes. Sie ververwandelt sich in die Gleichung einer solchen Curve, sobald man U = Const. setzt.

Beiläufig sei bemerkt, dass die Formel (37. a) durch (12.) folgende Gestalt gewinnt:

(37. c)
$$U = U_A + \int_0^t \frac{c dt}{a+t} + \frac{r(v - M\omega)}{M(a+t)(\Omega - \omega)},$$

und sodann durch (31.) folgende:

(37. d)
$$U = U_A + \int_0^t \frac{c \, dt}{a+t} + \frac{r M}{M(a+t)},$$

wo M die augenblicklich vorhandene Dampfmenge vorstellt.

Um die calorischen Curven näher kennen zu lernen*), notiren wir die aus (37. a) entspringenden Formeln:

(38.)
$$\frac{\partial U}{\partial v} = \frac{1}{\mathfrak{A}} \frac{dp}{dt} = \text{pos.},$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{c}{a+t} + \frac{v - M\omega}{\mathfrak{A}} \frac{d^2p}{dt^2} = \text{pos.}$$

Dass in der That diese Ausdrücke stets positiv sind, folgt theils aus theoretischen, theils aus empirischen Resultaten. Denn erstens ist $\frac{dp}{dt} = \text{pos.}$, [Satz (13.)]; zweitens ist $\frac{dp}{dt}$ wachsend bei wachsender Temperatur [Tabelle (27.)], mithin $\frac{d^2p}{dt^2} = \text{pos.}$; drittens ist c = pos., [Formel (23.)]; und endlich ist offenbar $v > M\omega$, weil v durch die Abscisse $(O\gamma)$, hingegen $M\omega$ durch die Abscisse (OA) dargestellt wird (Fig. 33).

^{*)} Bei dieser Untersuchung, und ebenso auch bei den folgenden Betrachtungen pg. 131-142 beschränken wir uns auf den Fall, dass die gegebene Substanz Wasser ist.

Sind nun (v, t) und (v + dv, t + dt) zwei aufeinander folgende Puncte einer calorischen Curve U = Const., so ist:

$$\frac{\partial U}{\partial v}dv + \frac{\partial U}{\partial t}dt = 0,$$

mithin:

$$\frac{dt}{dv} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial v}}{\frac{\partial U}{\partial t}},$$

also nach (38.):

(39.)

$$\frac{dt}{dv}$$
 = neg.

Die calorischen Curven sind also fallende Curven, d. i. Curven, deren Ordinaten abnehmen, sobald man fortgeht von Links nach Rechts, in der Richtung des wachsenden v.

§ 44.

Das Verdampfungsgebiet. Vergleichung der calorischen Curven mit den Dampfcurven*).

Durch irgend einen Punct $\beta(v, t)$ des Verdampfungsgebietes (Fig. 33) seien zwei Curven gelegt, die calorische Curve und die Dampfeurve. Wir wollen untersuchen, welche von diesen beiden Curven die steilere ist, um sodann an die Beantwortung dieser Frage einen wichtigen physikalischen Satz anzuschliessen.

Beim Uebergang von $\beta(v, t)$ zu irgend einem Nachbarpunct (v + dv, t + dt) nimmt der Parameter U einen Zuwachs d U an, welcher nach (37. d) den Werth hat:

$$d U = \frac{c dt}{a+t} + \frac{\mathsf{M}}{\mathsf{M}} d \left(\frac{r}{a+t} \right) + \frac{r d \mathsf{M}}{\mathsf{M} (a+t)};$$

dieser kann mit Rücksicht auf die Relation $M = \mu + M$ (2.) auch so geschrieben werden:

$$dU = \frac{\mu}{M} \frac{c dt}{a+t} + \frac{M}{M} \left[\frac{c dt}{a+t} + d \left(\frac{r}{a+t} \right) \right] + \frac{r dM}{M(a+t)},$$

oder, falls man den in der eckigen Klammer befindlichen Ausdruck zur Abkürzung mit $\frac{Hd\bar{t}}{a+t}$ bezeichnet, auch so: $dU = \frac{(\mu c + MH)dt}{M(a+t)} + \frac{rdM}{M(a+t)}.$

(40.)
$$dU = \frac{(\mu c + MH)dt}{M(a+t)} + \frac{rdM}{M(a+t)}$$

^{*)} Vgl. die Note pg. 130.

Zugleich ist nach der für H gegebenen Definition:

$$\frac{Hdt}{a+t} = \frac{cdt}{a+t} + d\left(\frac{r}{a+t}\right); \text{ folglich:}$$

(41.)
$$H = \left(c + \frac{dr}{dt}\right) - \frac{r}{a+t}; \text{ folglich:}$$

$$(42.) H = neg.$$

Um nachzuweisen, dass der vorstehende Werth wirklich stets negativ ist, bedarf es einiger Rechnung. — Nach den Formeln (23.), (25.), (26.) ist:

(a.)
$$c = M(1 + 0.4 \frac{t}{(100)^2} + 0.9 \frac{t^2}{(100)^3}),$$

ferner:

(
$$\beta$$
.) $r = M(606,5 - 69,5 \frac{t}{100} - 0,2 \frac{t^2}{(100)^2} - 0,3 \frac{t^3}{(100)^3})$, oder auch:

$$(\gamma.) r = M(607 - 70.8 \frac{t}{100}).$$

Aus $(\alpha.)$, $(\beta.)$ erhält man sofort:

$$(\delta.) \qquad c + \frac{dr}{dt} = M \cdot 0,305;$$

ferner ist a = 273 (pg. 28). Somit folgt aus (41.):

(
$$\epsilon$$
.) $H = M \cdot 0.305 - \frac{r}{273 + t}$,

oder, falls man für r den Werth (γ) substituirt:

(
$$\xi$$
.)
$$H = M(0.305 - \frac{607 - 0.708 \cdot t}{273 + t}),$$

oder was dasselbe ist:

(
$$\eta$$
.)
$$H = M(1,013 - \frac{800,3}{273 + t}).$$

Hieraus erhält man folgende Tabelle (Clausius I, pg. 74):


(9.)	t	0	50	100	150	200
(₺.)	$\frac{H}{\overline{M}}$	- 1,9	1,5	- 1,1	— 0,9	0,7

Die Function H oder H(t) ist also in der That, wenigstens für das Temperaturintervall von 0 bis 200, stets negativ.

Solches constatirt, wollen wir nun die Formel (40.) zur Beantwortung der vorgelegten Frage benutzen. — Es seien (t) und (t+dt) zwei aufeinanderfolgende horizontale Linien, nämlich zwei Temperaturcurven mit den Parametern t und

+dt, (Fig. 34). Ist β irgend ein Punct der Linie (t), und sind ferner γ und δ diejenigen Puncte, in welchen die Linie (t+dt) von der durch β gelegten calorischen Curve und der

durch β gelegten Dampfeurve geschnitten wird, so ist zu untersuchen, welches von den beiden Linienelementen βγ, βδ das steilere ist, oder (mit andern Worten) zu untersuchen, ob γ links von δ oder



umgekehrt δ links von γ liegt. Die Coordinaten von β wollen wir dabei bald mit v, t, bald ausführlicher mit v_{β} , t_{β} bezeichnen.

Geht man längs der *Dampfeurve* von β nach δ , so bleibt M constant; folglich wird nach (40.):

$$dU = \frac{(\mu c + MH)dt}{M(a+t)},$$

oder ausführlicher geschrieben:

$$\frac{\partial U}{\partial v} dv + \frac{\partial U}{\partial t} dt = \frac{(\mu c + MH) dt}{M(a+t)}$$

d. i.

(
$$\Delta$$
.)
$$\frac{\partial U}{\partial v}(v_{\delta}-v_{\beta}) + \frac{\partial U}{\partial t}dt = \frac{(\mu c + MH)dt}{M(a+t)}.$$

Geht man andererseits längs der calorischen Curve von β nach γ , so bleibt U constant; folglich wird:

$$dU=0$$
.

oder ausführlicher geschrieben:

$$\frac{\partial U}{\partial v}dv + \frac{\partial U}{\partial t}dt = 0,$$

d. i.

$$\frac{\partial U}{\partial v}(v_{\gamma}-v_{\beta})+\frac{\partial U}{\partial t}dt=0.$$

Aus (Δ.) und (Γ.) folgt durch Subtraction*)

(43.)
$$\frac{\partial U}{\partial v}(v_{\delta}-v_{\gamma}) = \frac{(\mu c + MH)dt}{M(a+t)},$$

und hieraus mit Rücksicht auf die Formel $\frac{\partial U}{\partial v}$ = pos. (38.):

$$\frac{v_{\delta} - v_{\gamma}}{\mu c + MH} = \text{pos.}$$

Demgemäss wird v_{δ} bald grösser bald kleiner als v_{γ} sein,

^{*)} Es ist nämlich zu beachten, dass die Grösse dt in beiden Formeln (Δ .) und (Γ .) dieselbe Bedeutung hat, nämlich den gegenseitigen Abstand der beiden horizontalen Linien in Fig. 34 darstellt.

je nach dem Vorzeichen des Nenners $\mu c + MH$. Dieser aber kann in der That, weil nach $(\alpha.)$ und $(\vartheta.)$

$$c = pos.$$
 $H = neg.$


ist, verschiedene Vorzeichen besitzen, jenachdem von seinen beiden Gliedern μc und MH das eine oder das andere überwiegt. Wir haben somit zwei Fälle zu unterscheiden.

Erster Fall. Die calorische Curve wird weniger steil als die Dampfeurve sein, d. h. v_{δ} wird (entsprechend der Fig. 34) grösser als v_{γ} sein, sobald in jenem Nenner $\mu c + MH$ das Glied μc überwiegt. Dieser Fall tritt ein, wenn von den beiden durch die Relation $M = \mu + M$ verbundenen Grössen μ und M die erstere sehr nahe an M, die letztere sehr nahe an 0 liegt; und solches findet statt, sobald der betrachtete Punct $\beta(v,t)$ sehr nahe der linken Grenzeurve liegt.

Zweiter Fall. Die calorische Curve wird steiler als die Dampfcurve sein, d. h. v_{δ} wird (anders als in Fig. 34) kleiner als v_{γ} sein, sobald im Ausdruck $\mu c + MH$ das Glied MH überwiegt. Dieser Fall tritt ein, wenn μ sehr klein, und M nahe an M liegt, d. i. wenn der Punct $\beta(v,t)$ nahe der rechten Grenzcurve sich befindet.

(45.) Die calorischen Curven sind also weniger steil als die Dampfeurven in der Nähe der linken Grenzeurve, hingegen steiler als dieselben in der Nähe der rechten Grenzeurve.

Diese Grenzcurven gehören aber selber, wie wir gesehen haben (pg. 128), zur Kategorie der Dampfcurven. Folglich



sind die calorischen Curven auf der linken Seite des Verdampfungsgebietes weniger steil als die linke Grenzcurve, hingegen auf der rechten Seite jenes Gebietes steiler als die rechte Grenzcurve. Wir erhalten somit für die beiden Grenzcurven und das

System der calorischen Curven*) die Zeichnung (Fig. 35).

^{*)} Dass die calorischen Curven fallende sind, war schon durch den Satz (39) constatirt.

Soll der Zustand der gegebenen Substanz $M = \mu + M$ längs einer calorischen Curve fortschreiten, etwa von β nach γ oder von b nach c (Fig. 35), so müssen wir die Substanz mit einer adiathermanen Hülle umkleiden, und sodann Compression oder Expansion bewerkstelligen*); und zwar werden wir in den genannten beiden Fällen jedesmal eine Compression anzuwenden haben; denn (nach Fig. 35) ist:

$$v_{\beta} > v_{\gamma}$$
 und: $v_{b} > v_{c}$.

Nun ist die augenblicklich vorhandene Dampfmenge M offenbar =0 für alle Puncte der linken Grenzcurve, hingegen =M für alle Puncte der rechten Grenzcure; während sie für alle Puncte zwischen diesen beiden Curven Werthe besitzt, die >0 und < M sind. Demgemäss finden zwischen den Werthen von M in β , γ und b, c die Relationen statt:

$$\mathsf{M}_{\beta} < \mathsf{M}_{\gamma} = M, \quad \mathsf{M}_{b} > \mathsf{M}_{c} = 0.$$

Bei jener *Compression*, die erforderlich ist, um die von einer adiathermanen Hülle umschlossene Substanz von β nach γ zu bringen, wird also M vergrössert, — ein sehr merkwürdiges Resultat. Andrerseits erfolgt bei der *Compression*, welche nöthig ist, um die Substanz von b nach c zu bringen, eine Verkleinerung von M. Wir haben daher folgenden wichtigen Satz:

(46.) Befindet sich die gegebene Substanz in irgend einem Zustande des Verdampfungsgebietes, umschlossen von einer adiathermanen Hülle, so wird die Menge des vorhandenen Dampfes bei eintretender Compression bald wachsen bald abnehmen, je nachdem der anfängliche Zustand der Substanz in der Nähe der rechten oder linken Grenzcurve liegt. — Selbstverständlich wird der Effect der umgekehrte sein, wenn man statt der Compression eine Expansion eintreten lässt.

Repräsentirt z. B. der Punct γ (Fig. 35) den anfänglichen Zustand, so erfolgt (immer die Umkleidung mit einer adia-

^{*)} Dabei kann etwa wieder benutzt werden der cylindrische Apparat (Fig. 5, pg. 34).

thermanen Hülle vorausgesetzt) durch Expansion ein Fortgang von γ nach β ; so dass also die Substanz, welche im Zustande γ vollkommen dampfförmig, mithin auch vollkommen durchsichtig war, in Folge jener Expansion eine theilweise Condensation und die damit verbundene wolkenartige Trübung erfährt. Dass solches der Fall sein müsse ist zuerst von Rankine und Clausius (I, pg. 40) ausgesprochen, und später von Hirn (vgl. Verdet, pg. 251) experimentell bestätigt.

§ 45.

Das Verdampfungsgebiet. Die Wärmecapacität*).

Soll der Zustand der gegebenen Substanz $M=\mu+M$ längs einer calorischen Curve fortschreiten, so haben wir die Substanz mit einer adiathermanen Hülle zu umkleiden, und sodann nur noch mechanisch einzuwirken, indem wir das Volumen vergrössern oder verkleinern. Soll hingegen die Substanz fortschreiten längs irgend einer andern in der vt Ebene gezeichneten Curve, so haben wir gleichzeitig mechanisch und calorisch einzuwirken, indem wir einerseits das Volumen verändern und gleichzeitig auch Wärme zu- oder abführen.

Im Allgemeinen entspricht daher jeder gegebenen Curve eine gewisse Wärmecapacität. Ist z. B. $\alpha\beta$ ein Element der Curve, und $dQ = Q_{\alpha\beta}$ die Wärme, welche der Substanz beim Uebergange von α nach β zuzuführen ist, endlich $dt = t_{\beta} - t_{\alpha}$ der Temperaturunterschied in den Zuständen α und β , so wird

 $\frac{dQ}{dt}$

die dem Curvenelement $\alpha\beta$ entsprechende Wärmecapacität zu nennen sein (vgl. pg. 48). Demgemäss hat z. B. die einer calorischen Curve entsprechende Wärmecapacität den Werth 0, und die einer Temperaturcurve entsprechende den Werth ∞ . Mit den Temperaturcurven sind aber die Curven constanter Spannung identisch, wenigstens innerhalb des hier betrachteten Verdampfungsgebietes. Es bleiben also nur noch übrig die Dampfcurven und die Curven constanten Volumens; für diese soll nun jene Capacität untersucht werden.

^{*)} Vgl. die Note pg. 130,

Nach (31.) ist

(47.)
$$\mathsf{M} = \frac{v - M\sigma}{\Omega - m};$$

hieraus folgt, falls man ω (ebenso wie bisher) als eine Constante betrachtet:

(48.)
$$dM = \frac{dv}{\Omega - \omega} - \frac{v - M\omega}{(\Omega - \omega)^2} \frac{d\Omega}{dt} dt,$$

oder was dasselbe ist:

(49.)
$$dM = \frac{dv}{\Omega - m} - \frac{M}{\Omega - m} \frac{d\Omega}{dt} dt.$$

Ferner ist nach (35.), (40.):

(50. a)
$$\overline{d} Q = \frac{\mu c + MH}{M} dt + \frac{r}{M} dM,$$

oder falls man für dM den Werth (49.) substituirt:

(50.b)
$$dQ = \left(\frac{\mu c + MH}{M} - \frac{rM}{M(\Omega - \omega)} \frac{d\Omega}{dt}\right) dt + \frac{r}{M(\Omega - \omega)} dv.$$

Diese Formeln (50. a, b) haben die Gestalt:

$$\begin{aligned}
dQ &= \varphi dt + \Phi dM, \\
dQ &= \psi dt + \Psi dv,
\end{aligned}$$

und gehen, falls man in der ersten M = Const., in der zweiten v = Const. setzt, über in

$$\begin{aligned}
dQ &= \varphi dt, \\
dQ &= \psi dt.
\end{aligned}$$

Folglich ist φ die Wärmecapacität längs der Curve M = Const., d. i. längs einer sogenannten Dampfcurve, und ψ die Wärmecapacität längs einer Curve constanten Volumens. Bezeichnen wir also diese Capacitäten respective mit C_d und C_v , so erhalten wir:

(51.)
$$C_{d} = \frac{\mu c + MH}{M},$$

$$C_{v} = \frac{\mu c + MH}{M} - \frac{rM}{M(\Omega - \omega)} \frac{d\Omega}{dt}.$$

Hieraus fliessen speciellere Formeln, gültig für die Puncte der linken oder rechten Grenzcurve, sobald man für μ , M das Werthsystem M, 0 oder das Werthsystem 0, M substituirt, Wir erhalten in solcher Weise

	für die Puncte der linken Grenzeurve:	für die Puncte der rechten Grenzcurve:
(52.)	$C_d'=c$,	$C_{d}^{"}=H$,
	$C_{v}'=c$,	$C_{v}^{"}=H-rac{r}{\Omega-\omega}rac{d\Omega}{dt}.$

Die beiden Grenzcurven sind nur zwei Individuen aus der Zahl der Dampfcurven. Die speciellen C_d in (52.) repräsentiren also die Wärmecapacitäten längs der linken und rechten Grenzcurve. Mit andern Worten: Jene speciellen C_d (52.) haben für die beiden Grenzcurven genau dieselbe Bedeutung, welche das allgemeine C_d (51.) für eine beliebige Dampfcurve besitzt. — Markiren wir also z. B. auf der rechten Grenzcurve zwei aufeinander folgende Puncte: α mit der senkrechten Coordinate t, und β mit einer etwas grösseren senkrechten Coordinate t+dt, so repräsentirt

$$C_{d}''dt = Hdt$$

diejenige Wärme, welche wir der Substanz beim Uebergange von α nach β von Aussen zuzuführen haben. Diese Wärmemenge ist aber eine *negative*, weil H negativ ist [vgl. (42.)]. Somit folgt der merkwürdige Satz:

(53.) Soll die gegebene Substanz längs der rechten Grenzcurve von niederen zu höheren Temperaturen fortschreiten, so wird der Substanz keine Wärme zuzuführen, sondern vielmehr Wärme zu entziehen sein. Selbstverständlich ist dabei neben der Wärmeentziehung zugleich eine mechanische Einwirkung, nämlich Compression erforderlich.

Bezeichnen wir die den Wärmecapacitäten (52.) entsprechenden specifischen Wärmen mit \mathfrak{C}_{d}' , \mathfrak{C}_{d}'' und \mathfrak{C}_{v}' , \mathfrak{C}_{v}'' , so entstehen die Formeln:

	für die Puncte der <i>linken</i> Grenzcurve:	für die Puncte der rechten Grenzcurve:
(54.)	$\mathbb{G}_{d}^{'}=rac{c}{M},$	$\mathbb{G}_{d}^{\;\prime\prime}=rac{H}{M},$
	$\mathfrak{C}_{v}'=\frac{c}{M},$	$\mathfrak{C}_{v}^{"} = \frac{H}{M} - \frac{r}{M(\Omega - \omega)} \frac{d\Omega}{dt}.$

Denn es ist ja unter der specifischen Wärme nichts Anderes zu verstehen, als die Wärmecapacität bezogen auf die Gewichtseinheit (vgl. pg. 48).

§ 46.

Das Verdampfungsgebiet. Die Vorstellung von CagniardLatour*).

Cagniard Latour ist durch Experimente, auf welche wir hier nicht weiter eingehen wollen (Pogg. Annalen, Erg. Bd. V, pg. 64), zu der Vorstellung gelangt, dass der Unterschied zwischen den Begriffen tropfbarflüssig und dampfförmig bei gewissen sehr hohen Temperaturen vollständig aufhöre, und dass z. B. der tropfbarflüssige und der dampfförmige Zustand des Wassers eins und dasselbe seien für $t \geq 410$.

Wir wollen diese Vorstellung als richtig voraussetzen und die aus ihr entspringenden Consequenzen entwickeln. Zunächst folgt aus derselben, dass die beiden Grenzeurven des Verdampfungsgebietes in der Höhe t=410 zusammenfliessen, dass mithin jenes Gebiet etwa die Gestalt PQRA (Fig. 36, pg. 142) besitze. Gleichzeitig folgt, dass die den beiden Grenzeurven entsprechenden Functionen (54.):

$$\mathfrak{C}_{d}'$$
 und \mathfrak{C}_{d}''

für t = 410 denselben Werth annehmen müssen, und dass ferner die beiden andern Functionen (54.):

für t = 410 ebenfalls unter einander identisch werden müssen. — Nun ist nach (54.), (23.):

(55.)
$$\mathfrak{G}_{d}' = \mathfrak{G}_{v}' = \frac{c}{M} = 1 + 0.4 \frac{t}{(100)^2} + 0.9 \frac{t^2}{(100)^3}$$
,

für Temperaturen von 0 bis 200. Andererseits haben \mathbb{C}_{d} , \mathbb{C}_{v} für dieses Temperaturintervall, nach den Rechnungen von Clausius und J. J. Müller folgende Werthe:

^{*)} Vgl. die Note pg. 130.

	t	0	50	100	150	200
(56.)	$\mathfrak{G}_{d}^{"}=\frac{H}{M}$	- 1,9	— 1,5	- 1,1	- 0,9	- 0,7
	©,"	39,5	25,0	16,9	11,4	- 7,9

die zum Theil schon früher genannt sind*).

Nach Formel (55.) zu urtheilen, sind \mathfrak{C}_d , \mathfrak{C}_v für t=410 nur wenig von 1 verschieden. Aus jener Cagniard Latourschen Vorstellung folgt daher, dass die Functionen \mathfrak{C}_d , \mathfrak{C}_v für t=410 ebenfalls dem Werthe 1 sich nähern müssen, — was durch den Gang dieser Functionen in Tabelle (56.) einigermassen bestätigt wird **).

Um die Hauptsache hervorzuheben: Aus der Cagniard Latour'schen Vorstellung folgt, dass die Function \mathfrak{C}_d " = $\frac{H}{M}$ für t=410 dem Werthe 1 sich nähert, dass mithin die Function H, welche im Intervall $t=0\ldots 200$ negativ ist, (56.), später ihr Vorzeichen wechselt, und für höhere Temperaturen positiv wird. Demgemäss bedürfen die früher aufgestellte Formel (42.), und mit ihr die Sätze (45.), (46.), (53.) einer gewissen Correction oder Modification.

Es sei, um die Ausdrucksweise zu erleichtern, Q derjenige Punct der Grenzeurve PQR (Fig. 36, pg. 142), in

^{*)} In der That sind die von Clausius für \mathfrak{C}_d " = $\frac{H}{M}$ berechneten Werthe schon früher (pg. 132) mitgetheilt worden. Andererseits sind die Werthe der Function \mathfrak{C}_v " = $\frac{H}{M} - \frac{r}{M(\Omega - \omega)} \frac{d\Omega}{dt}$ von J. J. Müller berechnet, mit Benutzung der für Ω , r geltenden Formeln (16.), (25.).

^{**)} Auf diese Uebereinstimmung hat zuerst J.J. Müller aufmerksam gemacht (Pogg. Annalen, Jubelband, pg. 233). J. J. Müller sagt daselbst, die Tabelle (56.) zeige, dass die Werthe von $\mathfrak{E}_{\sigma}^{"}$ bei wachsender Temperatur beständig abnehmen, um sich allmählig einem in der Nähe von 1 gelegenem Werthe anzuschliessen. Trage man die Werthe von $\mathfrak{E}_{\sigma}^{"}$ in ein Coordinatensystem ein, und verlängere man die gewonnnene Curve über t=200 hinaus, so stelle sich jener Grenzwerth 1 in der Nähe von t=400 ein. Uebrigens hat J. J. Müller die Function $\mathfrak{E}_{\sigma}^{"}$ mit H bezeichnet, den Buchstaben H also in ganz underer Bedeutung gebraucht, als im vorliegenden Werk geschehen ist.

welchem jene Function H das Vorzeichen wechselt, also derjenige Punct, in welchem H=0 wird; so dass statt (42.) zu setzen ist:

(57.) H = neg. längs PQ, H = pos. längs QR.

Wie leicht zu übersehen, sind alsdann die Sätze (45.), (46.), (53.), soweit sie die rechte Grenzeurve betreffen, nur gültig für die untere Partie PQ derselben, hingegen in ihr Gegentheil zu verwandeln für die obere Partie QR jener Curve. Somit wird der Satz (45.) nach gehöriger Correction folgendermassen lauten:

(58.) Am Rande PQRA des Verdampfungsgebietes (Fig. 36, pg. 142) sind die calorischen Curven steiler als die Dampfcurven längs PQ, hingegen weniger steil als die Dampfcurven längs QR und längs RA.

Beachtet man wiederum, dass die Grenzeurven PQR und RA nur Individuen sind aus der Zahl der Dampfeurven, so folgt aus diesem Satz, dass die calorischen Curven längs PQ steiler, hingegen längs QR und längs RA weniger steil sind als die Grenzeurven selber. Demgemäss werden die calorischen Curven etwa dargestellt sein durch das in Fig. 36 gezeichnete Curvensystem.

Ferner wird der Satz (46.) nach entsprechender Correction folgende Gestalt gewinnen:

(59. α) Befindet sich die gegebene Substanz in irgend einem Zustande des Verdampfungsgebietes, umschlossen von einer adiathermanen Hülle, so wird bei eintretender Compression die Menge des vorhandenen Dampfes wachsen, falls der anfängliche Zustand in der Nähe von PQ liegt, hingegen abnehmen, wenn der anfängliche Zustand in der Nähe von QR oder RA liegt.

Dieser Satz hängt so enge mit dem Lauf der calorischen Curven zusammen, dass man ihn aus Fig. 36 unmittelbar ablesen kann. Denn die Substanz ist (in Folge der umgebenden adiathermanen Hülle) gezwungen längs einer calorischen Curve fortzuschreiten; und wir können somit die durch eine Compression oder Expansion entstehende Zustandsänderung in jener Fig. Schritt für Schritt verfolgen. Es seien z. B. γ und γ' irgend zwei Puncte der rechten Grenzcurve,

 γ gelegen auf der untern Strecke PQ, und γ' auf der obern Strecke QR, ferner seien $\gamma\beta$ und $\gamma'\beta'$ zwei unendlich kleine

R Q P V

Elemente der von γ und γ' aus in das Verdampfungsgebiet hineinlaufenden calorischen Curven. Alsdann wird, nach Fig. 36, der Uebergang von γ nach β durch Expansion, dagegen der Uebergang von γ' nach β' durch Compression zu bewerkstelligen sein. Beide Uebergänge sind aber Condensationsprocesse; denn in den anfänglichen Zuständen γ und γ' ist die Substanz vollkommen in Dampf aufgelöst, während in den späteren Zuständen β und β' bereits ein Theil der Substanz tropfbarflüssig geworden ist.

(59, β) Befindet sich also die von einer adiathermanen Hülle umschlossene Substanz in irgend einem Zustande der rechten Grenzeurve, so wird eine theilweise Condensation (und die damit verbundene wolkenartige Trübung) bald durch Expansion, bald durch Compression hervorzurufen zin, jenachdem jener Anfangszustand der untern Strecke PQ der Grenzeurve oder ihrer obern Strecke QR angehört.

Und dies ist der obige Satz (59.a), oder wenigstens ein Theil desselben.

Endlich wird der Satz (53.), nach Ausführung der gebotenen Umänderung, folgende Fassung erhalten:

(N) Soll die gegehene Substanz längs der rechten Grenzcurre PQR von viederen zu höheren Temperaturen fortschreiten, so wird ihr längs des Weges PQ Wärme zu entziehen, hingegen längs des Weges QR Wärme zuzuführen sein. All' diese Sätze (58.), (59. α , β), (60.) gelten zunächst nur für Wasser, und basiren wesentlich auf dem (aus der Cagniard Latour'schen Vorstellung gefolgerten) Verhalten der Function H (57.), nämlich darauf, dass diese Function mit wachsender Temperatur wächst, für niedrige Temperaturen negativ ist, dann ihr Vorzeichen wechselt und für höhere Temperaturen positiv wird.

Dasselbe Verhalten scheint die Function H aber auch für alle übrigen Substanzen zu besitzen, wie aus nachstehender Tabelle (Verdet, pg. 260) hervorgeht, in welcher die Werthe von $\frac{H}{M}$ für Wasser, Schwefelkohlenstoff, Aether u. s. w. für das Temperaturintervall $t=0\dots 160$ der Reihe nach aufgeführt sind.

(61.)	t	0	40	80	120	160	200
	Wasser*)	1,9	- 1,6	- 1,3	- 1,0	- 0,9	— 0,7
	Schwefelkohlen- stoff	- 0,184	— 0,171	- 0,164	— 0,163	0,157	
	Aether	+0,116	+ 0,120	+ 0,128	+ 0,133		
	Chloroform	- 0,107	0,047	+ 0,001	+ 0,050	+ 0,072	
	Chlor- kohlenstoff	0,044		- 0,012		+ 0,006	

Nur hat offenbar der Punct Q, welcher die rechte Grenzeurve in eine untere Strecke mit negativem H und in eine obere Strecke mit positivem H zerlegt, bei den verschiedenen Substanzen eine verschiedene Lage. Denn bei Wasser und Schwefelkohlenstoff liegt er, wie die Tabelle zeigt, über t=160, so dass das ganze Intervall $t=0\dots 160$ der untern Strecke angehört. Beim Aether hingegen liegt jener Punct Q, wie die Tabelle zeigt, unterhalb t=0, so dass das ganze Intervall $t=0\dots 160$ zur obern Strecke gehört. Endlich liegt der Punkt Q bei Chloroform zwischen t=40 und t=80, und bei Chlorkohlenstoff zwischen t=80 und t=160.

^{*)} Die hier für Wasser angegebenen Zahlen sind aus der Tabelle pg. 132 durch blosse Interpolation abgeleitet.

Hieraus folgt z. B., dass ein gegebenes Quantum Wasserdampf und ein gegebenes Quantum Aetherdampf, jedes von einer adiathermanen Hülle umschlossen gedacht, auf der rechten Grenzeurve und innerhalb des Temperaturintervalls $t=0\ldots 160$ ein entgegengesetztes Verhalten zeigen werden. Da nämlich jenes Intervall beim Wasser zur untern, beim Aether hingegen zur obern Strecke der Grenzeurve gehört, so wird [Satz (59. β)] zur theilweisen Condensation (und zu der damit verbundenen wolkenartigen Trübung) beim Wasserdampf eine Expansion, beim Aetherdampf hingegen eine Compression erforderlich sein. Dass solches wirklich der Fall, hat Hirn*) experimentell constatirt (Verdet, pg. 251 und pg. 262).

§ 47.

Ueber gewisse approximative Gesetze.

Mehrfach ist auf empirischem Wege folgendes Gesetz aufgestellt worden:

(a.) Gehen zwei verschiedene Substanzen unter demselben Druck aus dem flüssigen Zustand in den dampfförmigen über (schreiten sie also unter demselben Druck
von der linken zur rechten Grenzcurve fort), so ist die
Verdampfungswärme für die Volumeinheit des entstehenden Dampfes bei beiden Substanzen dieselbe.

Obwohl nun dieses Gesetz höchstens ein approximatives sein kann [vgl. z. B. Andrew's Untersuchungen in Pogg. Annal., Bd. 75, pg. 335**)]; so mag es dennoch gestattet sein, die Consequenzen, zu denen dieses Gesetz hinleiten würde, nach dem Vorgange von Clausius (I, pg. 123) näher darzulegen.

Sollen zwei Substanzen M und M_1 unter dem gegebenen Druck p verdampfen, so sind dadurch die Temparaturen t und t_1 , bei welchen diese Processe erfolgen, mitbestimmt. Ist etwa die Substanz M Wasser, so findet, wie wir früher gefunden haben (12.), zwischen p, t die Relation statt:

*) Vergl. pg. 136.

^{••)} Vgl. auch die Fortschritte der Berliner Physikalischen Gesellschaft, Bd. IV, pg. 237.

$$(a+t)\frac{dp}{dt} = \frac{\mathfrak{A}r}{M(\Omega-\omega)},$$

oder falls man ø gegen Q vernachlässigt:

$$(a+t)\frac{dp}{dt} = \frac{\mathfrak{A}r}{M\Omega};$$

während gleichzeitig eine analoge Relation auch stattfindet für die andere Substanz M_1 .

Somit erhalten wir für die Substanzen M und M_1 die beiden Formeln:

$$(a+t)\frac{dp}{dt} = \frac{\Re r}{M\Omega}, \qquad (a+t_1)\frac{dp}{dt_1} = \frac{\Re r_1 \cdot}{M_1\Omega_1}.$$

Nach dem vorangestellten Gesetz (α .) ist aber:

$$\frac{r}{M\Omega} = \frac{r_1}{M_1\Omega_1}$$
,

folglich

$$(a+t)\frac{dp}{dt} = (a+t_1)\frac{dp}{dt_1},$$

oder was dasselbe ist:

$$\frac{dt}{a+t} = \frac{dt_i}{a+t_i},$$

wo t und t_1 zu bezeichnen sein werden als die dem gemeinschaftlichen Druck p entsprechenden Siedepuncte der beiden Substanzen. Hieraus folgt durch Integration:

(β .) $\log(a+t) = \log(a+t_1) + K$, (für den gemeinschaftl. Druck p) wo K eine noch zu bestimmende Constante vorstellt.

Ebenso wie t, t_1 die Siedepuncte der beiden Substanzen für den Druck p vorstellen, ebenso mögen s, s_1 die Siedepuncte der beiden Substanzen für den speciellen Druck p = P, d. i. für den Druck von 1 Atm. bezeichnen. Alsdann folgt aus (β_1) :

(γ .) $\log(a+s) = \log(a+s_1) + K$, (für p = P) und nunmehr aus (β .) und (γ .):

$$\log \frac{a+t}{a+s} = \log \frac{a+t_1}{a+s_1},$$

also folgender Satz:

Sind s und s₁ die Siedepuncte zweier Substanzen für den Druck von 1 Atm., ferner t und t₁ ihre Siedepuncte für einen beliebig gegebenen Druck p, so findet die Relation statt:

Fünftes Capitel. — Der Verdampfungsprocess.

$$\frac{a+t}{a+s} = \frac{a+t_1}{a+s_1},$$

wo a die bekannte Constante (nämlich die Zahl 273) bezeichnet.

Ist die Substanz *M Wasser*, so ist nach der approximativen *Roche*'schen Formel (14.):

(
$$\xi$$
.)
$$\log \frac{p}{P} = \frac{A(t-s)}{B+(t-s)},$$

wo A, B Constante sind. Die analoge Formel für die andere Substanz M_1 , nämlich zwischen p und t_1 wird entstehen, sobald man t aus (ε) und (ζ) eliminirt.

Zu diesem Zweck notiren wir die aus $(\varepsilon.)$ entspringende Gleichung:

$$(\eta.) \qquad \frac{t-s}{a+s} = \frac{t_1-s_1}{a+s_1},$$

und führen eine neue Constante B₁ ein, mit B verbunden durch die Relation:

$$\frac{B}{a+s} = \frac{B_1}{a+s_1}.$$

Alsdann folgt aus (η_{\cdot}) , (ϑ_{\cdot}) durch Addition:

(i.)
$$\frac{B + (t - s)}{a + s} = \frac{B_1 + (t_1 - s_1)}{a + s_1},$$

und nunmehr aus $(\eta.)$, $(\iota.)$ durch Division:

(x.)
$$\frac{t-s}{B+(t-s)} = \frac{t_1-s_1}{B_1+(t_1-s_1)}.$$

Hiedurch aber geht die Formel (ζ.) über in:

$$\log \frac{p}{P} = \frac{A(t_1 - s_1)}{B_1 + (t_1 - s_1)}$$

Die beiden Formeln $(\xi.)$ und $(\lambda.)$ machen in gleicher Weise den Siedepunct t der Substanz M und den Siedepunct t_1 der Substanz M_1 abhängig von dem stattfindenden Druck p. Mit andern Worten:

(μ.) Wäre das vorangestellte Gesets (α.) zuverlässig, und wäre die Roche'sche Formel (ξ.) gültig für Wasser, so würde diese Formel auch gültig sein für jede andere Substanz.

§ 48.

Das Gebiet des überhitzten Dampfes, speciell für Wasser.

Nachdem wir im Vorhergehenden das Gebiet ABRCP des gesättigten Dampfes betrachtet haben, wollen wir gegenwärtig noch einen Blick werfen auf das unendlich grosse weiter rechts liegende Gebiet des überhitzten Dampfes, (Fig. 37). Statt der Puncte β links von der rechten Grenzcurve PCR, wollen wir also jetzt die Puncte γ rechts von dieser Curve in Betracht ziehen.

Schreitet die gegebene Substanz von γ längs der Linie $\gamma C\beta$ nach β fort, so wird sie während der Zeit γC vollständig dampfförmig sein, vom Augenblick C an aber einer mehr und mehr zunehmenden Condensation unterliegen. Demgemäss pflegt man die

Fig. 37.

Grenzeurve FCR die Condensationsgrenze zu nennen, das Gebiet links von dieser Curve das Condensationsgebiet, und das Gebiet rechts von derselben das überhitzte Gebiet*).

Beachten wir, dass die gegebene Substanz M in den Puncten γ des *überhitzten* Gebietes ihrer ganzen Masse nach dampf- oder gasförmig ist, so entsteht die Vermuthung, dass sie in jenen Puncten dem Mariotte'schen Gesetz

(M.)
$$vp = MR(a + t)$$
 (für einen Punct γ)

entsprechen werde. Diese Formel würde für diejenigen speciellen Puncte γ , welche auf der Condensationsgrenze PCR liegen, also z. B. für den Punct C die Gestalt annehmen:

(M'.)
$$\Omega \Pi = R(a+t)$$
; (für einen Punct C)

denn für einen solchen Punct C ist nach unsern früher eingeführten Bezeichnungen: $p = \Pi = \Pi(t)$, $\frac{v}{M} = \Omega = \Omega(t)$.

^{*)} Vergl. die in der Tafel pg. 118 zusammengestellten Bezeichnungen. — Dass wir gegenwärtig das Gebiet des überhitzten Dampfes kurzweg das überhitzte Gebiet nennen, dürfte wohl entschuldbar sein.

Diese speciellere Formel (M'.) ist aber, wie früher bemerkt*), nur für niedrige Temperaturen gültig; woraus folgt, dass die allgemeinere Formel (M.) im günstigsten Falle derselben Einschränkung unterliegt. Dass sie nach solcher Einschränkung aber wirklich gültig sei, ist häufig, namentlich auch von Kirchhoff (Pogg. Annalen, Bd. 103 pg. 184), supponirt worden. Dieser Supposition wollen wir beipflichten, also annehmen,

das Mariotte-GayLussac'sche Gesetz

(62.)
$$vp = MR(a+t),$$
$$\Omega\Pi = R(a+t)$$

sei gültig für den unteren Theil des überhitzten Gebietes;

und nunmehr die aus dieser Annahme für jenen unteren Theil entspringenden Consequenzen zu entwickeln suchen.

Die Wärmecapacität des überhitzten Dampfes. — Nach der allgemeinen Theorie ist:

(63.)
$$\overline{d}Q = (a+t)dU$$
, [vgl. (49. f) pg. 105]

(64.)
$$\mathfrak{A}\frac{\partial U}{\partial v} = \frac{\partial p}{\partial t}; \quad [vgl. (49. a) pg. 104]$$

denn wir betrachten v, t als die independenten Variablen. Die letztere Formel nimmt, falls man für p den durch (62.) dargebotenen Werth substituirt, die Gestalt an:

$$\mathfrak{A}\frac{\partial U}{\partial v} = \frac{MR}{v},$$

und liefert also:

$$U = \frac{MR}{\mathfrak{A}} \left[\log v + \varphi(t) \right],$$

wo $\varphi(t)$ eine unbekannte Function der Temperatur bezeichnet. Mit Rücksicht hierauf folgt aus (63.):

$$\overline{d}Q = \frac{(a+t)MR}{9f} \left[\frac{dv}{v} + \varphi'(t) dt \right],$$

oder falls man für MR (a+t) und MRdt die aus (62.) entspringenden Werthe vp und d(vp) substituirt:

$$dQ = \frac{p dv}{\mathfrak{A}} + \frac{(a+t)\varphi'(t) \cdot d(vp)}{\mathfrak{A}}$$
,

^{*)} Vgl. (17.). Wir setzen im gegenwärtigen §. durchweg voraus, dass die gegebene Substanz Wasser oder Wasserdampf sei, wie solches durch die Ueberschrift des §. angedeutet wird.

oder falls man $(a + t)\varphi'(t) = \psi(t)$ setzt:

$$dQ = \frac{p dv}{\mathfrak{A}} + \frac{\psi(t) \cdot d(vp)}{\mathfrak{A}}$$
,

d. i.

(65.)
$$dQ = \frac{[1+\psi(t)]pdv + \psi(t) \cdot vdp}{\mathfrak{A}}.$$

Andererseits ist nach (62.):
$$dt = \frac{pdv + vdp}{MR}$$

Durch Division von (65.), (66.) erhält man für die sogenannte Wärmecapacität C der gegebenen Substanz M (vgl. pg. 48) den Werth:

(67.)
$$C = \frac{\overline{dQ}}{\overline{dt}} = \frac{MR}{\mathfrak{A}} \frac{[1 + \psi(t)] p \, dv + \psi(t) \cdot v \, dp}{p \, dv + v \, dp};$$

und hieraus folgt sofort:

(68. a)
$$C_p = \frac{MR[1 + \psi(t)]}{\mathfrak{A}},$$

(68. b)
$$C_{\mathbf{v}} = \frac{MR\psi(t)}{\mathfrak{A}},$$

$$(68. c) C_p - C_r = \frac{MR}{\mathfrak{A}},$$

wo indessen $\psi(t)$ eine noch unbekannte Function der Temperatur ist.

Die innere Energie des überhitzten Dampfes. der allgemeinen Theorie ist:

$$dE = \mathfrak{A} dQ - p dv; \quad [vgl. pg. 100]$$

hieraus folgt durch Substitution des Werthes (65.):

$$dE = \psi(t) \cdot (p \, dv + v \, dp) = \psi(t) \cdot d(vp),$$

also mit Rücksicht auf (62.):

(69. a)
$$dE = MR\psi(t) dt,$$

oder mit Rücksicht auf (68. b):

(69. b)
$$dE = \mathfrak{A} C_{\mathbf{r}} dt.$$

Die Formeln (68. a, b, c) und (69. a, b) führen zu folgendem Satz:

70.) ${\it F\"ur}$ ${\it niedrige}$ ${\it Temperaturen}$ ${\it sind}$ ${\it die}$ ${\it Energie}$ ${\it E}$ des überhitzten Wasserdampfes, sowie auch seine Wärmecapacitäten Cp, Cv nur Functionen der Temperatur.

Demnach sind die Curven constanter Energie identisch mit den Temperaturcurven, im Systeme (v, t) also dargestellt durch horizontale gerade Linien.

Zwischen jenen drei Functionen E, C_p , C_v finden die Beziehungen statt:

$$C_p - C_r = \frac{MR}{\mathfrak{A}},$$

$$dE = \mathfrak{A} C_r dt,$$

wo M das Gewicht des Dampfes und R die Constante des Mariotte'schen Gesetzes (62.) vorstellen.

Relation zwischen der Wärmecapacität des überhitzten Dampfes und derjenigen des flüssigen Wassers. — Wir können die Energie der gegebenen Substanz M in irgend einem Puncte γ des überhitzten Gebietes (Fig. 37) mit Hülfe eines Weges $ABC\gamma$ berechnen, welcher von A bis B die vertikale linke Grenzcurve des Verdampfungs- oder Condensationsgebietes verfolgt, und von B aus horizontal fortläuft. Nach der allgemeinen Theorie ist nämlich:

$$E_B - E_A = S_{AB} + \mathfrak{A} Q_{AB},$$

$$E_C - E_B = S_{BC} + \mathfrak{A} Q_{BC};$$

ferner wird, weil die im überhitzten Gebiet befindliche horizontale Linienstrecke $C\gamma$, nach (70.), eine Curve constanter Energie ist:

$$E_{\nu}-E_{c}=0.$$

Durch Addition dieser drei Formeln folgt:

(71.)
$$E_{\gamma} - E_{A} = S_{AB} + S_{BC} + \mathfrak{A} Q_{AB} + \mathfrak{A} Q_{BC}.$$

Nun ist nach der allgemeinen Theorie:

(a.)
$$S_{AB} = -\int_{A}^{B} p \, dv$$
, $S_{BC} = -\int_{B}^{C} p \, dv$. [vgl. pg. 100]

Die Strecke AB ist eine Curve constanten Volumens, andererseits die Strecke BC eine Curve constanter Temperatur und zugleich auch eine Curve constanten Druckes (pg. 117); folglich ist v constant längs AB, und p constant längs BC; folglich:

$$(\beta.) S_{AB} = 0, S_{BC} = -p \int_{p}^{C} dv.$$

Bezeichnen wir nun die vertikale Coordinate des Punctes γ mit t (Fig. 37), so ist längs $BC: p = \Pi = \Pi(t)$, nach (6.), und ferner nach (11.):

$$\int_{0}^{C} dv = v_{C} - v_{B} = M(\Omega - \omega);$$

folglich:

$$(\gamma)$$
 $S_{AB} = 0$, $S_{BC} = -M\Pi(\Omega - \omega)$.

Ferner ist nach (19.) und (21.):

$$Q_{AB} = \int_0^t c dt, \quad Q_{BC} = r.$$

Die Substitution dieser Werthe $(\gamma.)$, $(\delta.)$ in (71.) ergiebt:

(72.)
$$E_{\gamma} - E_{A} = \mathfrak{A} \int_{c}^{t} c dt + \mathfrak{A} r - M \Pi(\Omega - \omega);$$

und diese Formel nimmt, wenn man die Energie E_{γ} des Zustandes γ kurzweg mit E bezeichnet, ausserdem aber ω gegen Ω vernachlässigt, mit Rücksicht auf (62.) folgende Gestalt an:

(73.)
$$E - E_A = \mathfrak{A} \int_{c}^{t} c dt + \mathfrak{A} r - MR(a+t).$$

Hier sind M, R, a, \mathfrak{A} , E_A Constante, hingegen c = c(t) und r = r(t) Functionen der Temperatur t des Punctes γ ; und es ist daher nach dieser Formel E ebenfalls eine gewisse nur von t abhängende Function, — ein mit (70.) in Einklang stehendes Resultat.

Lassen wir den Punct $\gamma(v, t)$ nach einer beliebigen Nachbarstelle (v + dv, t + dt) übergehen, so wird die im Zustande γ vorhandene Energie E einen Zuwachs dE erhalten, der nach (73.) folgenden Werth hat:

(74.)
$$dE = \mathfrak{A} c dt + \mathfrak{A} dr - MR dt.$$

Durch Combination von (74.) mit den beiden Formeln des Satzes (70.) folgt sofort:

(75.)
$$C_{p} = c + \frac{dr}{dt} - \frac{MR}{\mathfrak{A}},$$
$$C_{p} = c + \frac{dr}{dt}.$$

Durch diese Relationen (75.) sind also die beiderlei Wärmecapacitäten C_p , C_v des überhitzten Dampfes verbunden mit der Wärmecapacität c des tropfbar flüssigen Wassers und mit der sogenannten Verdampfungswärme r, — allerdings nur für n ie dr i g e f

Wie schon früher bemerkt wurde, ist

(76.)
$$c + \frac{dr}{dt} = M \cdot 0.305$$
 [vgl. pg. 132, form. (8)] Somit würde aus (75.) folgen:

(77.)
$$\frac{C_p}{M} = 0,305,$$

während nach den Beobachtungen von Regnault diese specifische Wärme des überhitzten Dampfes für constanten Druck den Werth 0,475 besitzt. Dieser Mangel an Uebereinstimmung bedarf noch der Aufklärung. (Vgl. übrigens Kirchhoff*), Pogg. Annal. Bd. 103, pg. 185.).

Schlussbemerkung. — Die Betrachtungen des gegenwärtigen §. setzen, ausser der allgemeinen Theorie, nur noch die Gültigkeit des *Mariotte-GayLussac*'schen Gesetzes voraus, und werden daher anwendbar sein auf jede beliebige Substanz, welche jenes Gesetz befolgt. So ergiebt sich z. B. mit Hinblick auf (70.) folgender Satz:

(78.) Entspricht irgend eine Substanz (von sonst vielleicht ganz unbekannter Natur) dem Mariotte Gay Lussac'schen Gesetz, so werden ihre Energie E, und ebenso auch ihre beiderlei Wärmecapacitäten C, und C, nur Functionen der Temperatur sein.

^{*)} Kirchhoff sagt daselbst: Dieser Mangel an Uebereinstimmung kann entweder darin liegen, dass der Wasserdampf, dessen specifische Wärme Regnault bestimmt hat, der Condensation zu nahe gewesen ist, als dass er dieselbe specifische Wärme besessen hätte, wie der sehr ausgedehnte Dampf, oder darin, dass auch bei niederen Temperaturen der Dampf in der Nähe der Condensation sich merklich anders als ein vollkommenes Gas verhält.

Sechstes Capitel.

Anwendung der allgemeinen Theorie auf den Schmelzprocess.

§ 49.

Die Abhängigkeit der Schmelztemperatur von der Grösse des Druckes.

Wird Schnee oder gestossenes Eis in einem Gefäss über einer Flamme bis zum Schmelzen erwärmt, so sieht man ein hineingestecktes Thermometer bis 0 steigen, dann aber unveränderlich auf diesem Punct beharren, bis aller Schnee geschmolzen ist. Bei weiterer Wärmezuführung steigt das Thermometer wieder, bis die Flüssigkeit den Siedepunct erreicht; u. s. w. Die Beobachtung zeigt also, dass die Temperatur constant bleibt, wenn man eine gegebene Eismasse unter dem Druck der Atmosphäre schmelzen lässt; und Analoges wird ohne Zweifel auch dann stattfinden, wenn man statt des Druckes der Atmosphäre einen andern constanten Druck anwendet, oder wenn man statt des Eises eine andere Substanz nimmt.

Hieraus folgt, dass wir beim Schmelzprocess ganz ähnliche Betrachtungen anstellen können, wie früher beim Verdampfungsprocess, und dass wir z. B. dem damals gefundenen Satz:

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\Re r}{M(a+t)(\Omega-\omega)}$$
 [vgl. pg. 122, form. (12.)]

hier einen ähnlichen Satz zur Seite stellen können, der so lautet:

Lässt man den Schmelzprocess einer gegebenen Substanz M, ein Mal beim constanten Druck p, das andere

Mal beim constanten Druck p + dp erfolgen, und sind t und t + dt die jedesmaligen Temperaturen, so findet zwischen dp und dt die Relation statt:

(1.)
$$\frac{dp}{dt} = \frac{\mathfrak{A}\varrho}{M(a+t)(\omega-\eta)}$$

Hier bezeichnet ρ die sogenannte Schmelzwärme, d. i. diejenige Wärme, welche der Substanz während des Processes (p, t) von Aussen zuzuführen ist; andererseits bezeichnen η und ω diejenigen specifischen Volumina, welche der feste und der flüssige Theil der Substanz während jenes Processes (p, t) besitzen.

Wir haben nun zweierlei Substanzen zu unterscheiden, nämlich solche (wie z. B. Wachs, Paraffin), deren Volumen während des Schmelzens wächst, und solche (wie z. B. Eis), deren Volumen während des Schmelzens abnimmt*). Für die erstern ist: $\eta < \omega$, also nach (1.): $\frac{dp}{dt} = \text{pos.}$; für die letztern

- $\eta > \omega$, mithin $\frac{dp}{dt}$ = neg. Also:
- (2. α) Bei Substanzen (wie Wachs, Paraffin), deren Volumen während des Schmelzens wächst, ist die Schmelztemperatur um so höher, je höher der Druck.
 (2. β) Bei Substanzen 1:...
- (2. β) Bei Substanzen hingegen (wie z. B. Eis), deren Volumen beim Schmelzen abnimmt, ist umgekehrt die Schmelztemperatur um so tiefer, je höher der Druck.
 Die dem Druck von 1 Atm. entsprechende Schmelztemperatur des Eises dient bekanntlich als unterer Fundamentalpunct der Celsius'schen Scala. Mit andern Worten:
- (2. γ) Unter der Temperatur t = 0 ist diejenige Schmelztemperatur des Eises zu verstehen, welche dasselbe besitzt für den speciellen Druck p = 1 Atm.

Zur Erläuterung des Satzes $(2. \alpha)$ mag folgende nach den Beobachtungen von *Bunsen* zusammengestellte Tabelle dienen (Verdet, pg. 273, 274):

^{*)} Bei Eis oder Wasser tritt bekanntlich unter dem Druck von 1 Atm. das Maximum der Dichtigkeit, mithin das Minimum des Volumens bei einer Temperatur von etwa 4 Grad ein.

		. Atn				iren		
	Druck	1	29	85	96	100	141	156
(3. α)	Schmelztemp. des Wachses	47,7	48,3		49,7		50,5	50,9
	Schmelztemp. des Paraffins	46,3		48,9		49		

Der Satz $(2. \beta)$ ist zuerst von James Thomson aufgestellt, sodann aber experimentell bestätigt worden durch William Thomson (Clausius I, pg. 91). William Thomson hat nämlich durch zahlreiche Versuche gefunden, dass die Schmelztemperatur des Eises von 0 auf -0.0075, respective auf n(-0.0075) hinabsinkt, sobald man den Druck von 1 Atm. auf 2 Atm., respective auf (1+n) Atm. anwachsen lässt (Verdet pg. 275). Bei seinen Versuchen variirte die Zahl n von 0 bis 20.

Um dieses W. Thomson'sche Ergebniss mit der theoretischen Formel (1.) zu vergleichen, multipliciren wir dieselbe mit $\frac{dt}{v}$, und erhalten:

$$\frac{dp}{p} = \frac{\Re \varrho \, dt}{M(a+t)(\omega - \eta) \, p}.$$

Bringen wir nun diese Formel in Anwendung auf Eis und zwar auf das in $(2. \gamma)$ genannte Werthsystem t = 0, p = 1 Atm., so folgt:

$$\frac{dp}{p} = \frac{\mathfrak{A} o dt}{Ma(\omega - \eta) 1 \text{ Atm}}.$$

Substituiren wir hier für die specifischen Volumina ω , η des flüssigen Wassers und des Eises ihre Zahlenwerthe: $\omega = 0.001$, $\eta = 0.001087$, ferner den von Regnault für die Schmelzwärme ϱ gefundenen Werth: $\varrho = M.79$, endlich die Zahlenwerthe $\mathfrak{A} = 424$, a = 273, 1 Atm. = 10334, so folgt:

$$\frac{dp}{p} = \frac{(424)(79)dt}{(273)(-0,000087)(10334)} = -\frac{dt}{0,00733},$$

oder was dasselbe ist:

Ľ.

$$dt = -0,00733 \frac{dp}{p},$$

eine Formel, die also nur gültig sein wird für das der Rechnung zu Grunde gelegte Werthsystem: p=1 Atm., t=0. Lässt man von hier aus den Druck um 1 Atm. wachsen, setzt man also dp=1 Atm., so erhält man für den correspon-

direnden Zuwachs dt der Schmelztemperatur den Werth dt = -0.00733; was in sehr gutem Einklang steht mit dem vorher erwähnten Ergebniss der *Thomson*'schen Versuche. Wir können somit für Eis folgende Tabelle notiren:

(3 ß)	Druck	1 Atm.	2 Atm.	3 Atm.
	Schmelztemperatur des Eises	0	0,007	0,014

Schliesslich seien noch die Versuche von Mousson erwähnt, (Verdet, pg. 277). Dieser zeigte, dass die Schmelztemperatur des Eises auf unter — 18 Grad hinabsinkt, sobald man einen Druck von etwa 13000 Atm. anwendet*).

§ 50.

Die Curven constanten Druckes für die Substanz HO (Eis, Wasser, Wasserdampf).

Verfolgen wir diese Curven bei der Substanz HO durch alle Aggregatzustände hindurch, so erhalten wir, wie leicht zu übersehen, Curven von der Form abcdef, (Fig. 38).


ab repräsentirt den Ausdehnungsprocess der noch festen Substanz (d. i. des Eises); bc den Schmelzprocess, also den Uebergang aus dem festen in den liquiden Zustand; cd den Ausdehnungsprocess der liquiden Substanz (d. i. des Wassers); de den Verdampfungsprocess, d. i. den Uebergang aus dem liquiden in den dampfförmigen Zustand; endlich repräsentirt ef den Ausdehnungsprocess der dampfförmigen Substanz**). Demgemäss können wir diese Processe

^{*)} Mousson zeigte nämlich, dass Wasser unter Anwendung eines sehr starken Druckes bei —18 Grad noch flüssig bleibt, und diesen Druck schätzte Mousson auf etwa 13000 Atm.

^{**)} Beim Schmelzen des Eises findet eine Verminderung des Volumens statt; also ist der Schmelzprocess in der vt Ebene durch eine von Rechts nach Links laufende horizontale Linie bc dargestellt. Umgekehrt erfolgt beim Verdampfen des Wassers eine Vergrösserung des Volumens; daher ist der Verdampfungsprocess durch eine von Links nach Rechts laufende horizontale Linie de dargestellt. — Wenn wir andererseits die Processe ab, cd, ef, kurzweg Ausdehnungsprocesse genannt haben, so ist zu beachten, dass diese Ausdehnung beim Processe cd bald eine positive, bald eine negative ist. Denn die liquide Masse

(4.) ab, bc, cd, de, ef (wie auch in der Fig. geschehen) charakterisiren durch Beifügung der Symbole:

F, FL, L, LD, D, indem wir F, L, D, als Abbreviaturen wählen für die Worte: fest, liquid, dampfförmig.



Ist, wie wir voraussetzen wollen, der der Curve abcdef entsprechende constante Druck grösser als 1 Atm., so liegt der Schmelzprocess bc unterhalb t=0 (Tabelle pg. 156) und der Verdampfungsprocess de oberhalb t=100 (Tabelle pg. 125). Construiren wir ferner diejenige Curve abcdef, für welche der Druck gerade = 1 Atm. ist, so wird bc in die Horizontale t=0, und de in die Horizontale t=100 fallen. zweite Curve ist in Fig. 38 ebenfalls angegeben). Gehen wir über zu kleineren und kleineren Werthen des Druckes, so werden die beiden horizontalen Strecken der Curve abcdef immer näher an einander rücken, bis sie schliesslich bei einem gewissen Werthe w des Druckes einander unendlich nahe sind. Die diesem Werthe w entsprechende Curve, bei der eine solche unendliche Annäherung eintritt, wird gewissermassen die letzte der Curven abcdef zu nennen sein, (sie ist in Fig. 38 ebenfalls angedeutet).

Lassen wir nun den Druck noch kleiner als & werden, so nehmen die Curven constanten Drucks eine ganz andere

⁽das Wasser) hat das Minimum des Volumens bei etwa t=4. — Vgl. übrigens die Fig. pg. 117, welche zu betrachten ist als ein *Theil* der gegenwärtigen.

Gestalt an, nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach die Gestalt αβγδ (Fig. 38); wobei

(5.)
$$\alpha \beta$$
, $\beta \gamma$, $\gamma \delta$ respective durch F , FD , D

charakterisirt sind, denn $\alpha\beta$ repräsentirt einen Ausdehnungsprocess der festen Substanz (des Eises), ferner $\beta\gamma$ einen Uebergang aus dem festen in den dampfförmigen Zustand, nämlich den Verdampfungsprocess des Eises, endlich $\gamma\delta$ den Ausdehnungsprocess der dampfförmigen Substanz. Die erste von diesen Curven $\alpha\beta\gamma\delta$ wird wahrscheinlich der letzten der Curven abcdef sich unmittelbar anschliessen, (wie solches in Fig. 38. angedeutet ist; daselbst sind zur bessern Unterscheidung die Curven abcdef in gewöhnlicher Weise, die Curven $\alpha\beta\gamma\delta$ hingegen gestrichelt dargestellt).

Bezeichnen wir die unendlich vielen Curven constanten Druckes der einen und andern Art mit*)

$$a\ \dot{b}\ c\ d\ e\ f\ , \qquad \qquad \alpha\ \beta\ \gamma\ \delta\ , \\ \alpha'\ b'\ c'\ d'\ e'\ f'\ , \qquad \qquad \alpha'\ \beta'\ \gamma'\ \delta'\ ,$$

so markiren sich im Ganzen drei Grenzcurven, respective gebildet von den Puncten:

(7.) II).
$$\ldots c c' \ldots d' d \ldots$$
, III). $\ldots \gamma \gamma' \ldots e' e \ldots$, III). $\ldots bb' \ldots \beta' \beta \ldots$;

(diese drei Grenzcurven sind in Fig. 38 punctirt gezeichnet).


Nach den Beobachtungen von CagniardLatour hängen die beiden ersten Grenzcurven in einer Höhe von etwa t=410 mit einander zusammen (vgl. pg. 142). Es wäre vielleicht annehmbar, dass alle drei Grenzcurven eine einzige in sich zurücklaufende Curve bilden; wozu allerdings der Nachweis von noch zwei weiteren Zusammenhängen erforderlich sein würde.

Insbesondere wollen wir noch die letzte der Curven

^{*)} In Fig. 38 sind (um eine Ueberladung der Figur zu vermeiden) die Buchstaben a',b',c',d',e',f' und $a',\beta',\gamma',\delta',$ nicht beigefügt. Doch wird man die so bezeichneten Puncte leicht erkennen. Denn die die Curven a'b'c'd'e'f' und $a'\beta'\gamma'\delta'$ sind analog respective mit den Curven abcdef und $\alpha\beta\gamma\delta$.

abcdef und die erste der Curven $\alpha\beta\gamma\delta$ ins Auge fassen (Fig. 39). Den constanten Druck für die eine haben wir vorhin mit ϖ bezeichnet; und der Druck für die andere wird von ϖ nur unendlich wenig verschieden, also ebenfalls ϖ zu

nennen sein. Die horizontalen Strecken bc, de, $\beta\gamma$ der beiden Curven bilden zusammen genommen eine Doppellinie *). Die dieser Doppellinie zugehörige Temperatur ist (wie bereits geometrisch aus ihrer horizontalen Lage ersichtlich) überall dieselbe, und mag τ heissen. Es sollen nun die



numerischen Werthe von wund r berechnet werden.

Zu diesem Zwecke construiren wir die zur t Axe parallel laufende Linie mm, und denken uns in allen Puncten von mm die zugehörigen Werthe des Druckes durch Perpendikel auf der Ebene des Papiers dargestellt. Die Perpendikel des untern Theiles von mm (nämlich des unterhalb der Doppellinie gelegenen Theiles von mm) repräsentiren alsdann die den betreffenden Temperaturen entsprechenden Schmelzdrucke, und die Perpendikel des oberen Theiles von mm die den betreffenden Temperaturen entsprechenden Verdampfungsdrucke **). Die Endpuncte der beiderlei Perpendikel bilden zwei Curven, welche über der Doppellinie sich schneiden; und das diesem Schnittpunct zugehörige Perpendikel repräsentirt das gesuchte ϖ , und die entsprechende Temperatur das gesuchte τ .

Bezeichnen wir nun die Perpendikel des *obern* Theiles von mm für t=1, t=2, respective mit p', p'', so ist nach den Regnault'schen Angaben***):

^{*)} D. h. zwei Linien, die einander unendlich nahe liegen.

der Curven abcdef ins Auge fasst; denn die horizontalen Strecken bc dieser Curven repräsentiren lauter Schmelsprocesse, und die horizontalen Strecken de lauter Verdampfungsprocesse (vgl. Fig. 38).

^{***)} Regnault Mém. d. l'Ac. d. sc. de Paris, XXVI, pg. 624. Vgl. auch Kirchhoff, Pogg. Ann., Bd. 103, pg. 209. — Beiläufig bemerkt, hätten diese Angaben (8.) mitaufgenommen werden können in unsere Tabelle pg. 125.

Sechstes Capitel. — Anwendung der allgemeinen

(8.)
$$t = 2$$
, $p'' = 5,30$ Mill., $t = 1$, $p' = 4,94$ Mill.;

160

und bezeichnen wir andererseits die Perpendikel des unteren Theiles von mm für t=0, t=-0.007 respective mit p_0 , p_1 , so folgt aus der Tabelle pg. 156:

(9.)
$$t = 0$$
, $p_0 = 760 \text{ Mill.} = \alpha \text{ Mill.}$
 $t = -0.007 = -3$, $p_1 = 1520 \text{ Mill.} = 2 \alpha \text{ Mill.}$

wo θ und α zur augenblicklichen Abkürzung eingeführt sind. Auf diese Weise haben wir auf jeder der beiden Curven zwei bestimmte Puncte. Verbinden wir die beiden Puncte der einen Curve durch eine gerade Linie, und die beiden Puncte der andern ebenfalls durch eine gerade Linie, so werden diese beiden geraden Linien (nach gehöriger Verlängerung) einen Schnittpunct liefern, der mit grosser Annäherung als der gesuchte Schnittpunct der beiden Curven anzusehen ist.

Die dieser Construction entsprechende einfache Rechnung liefert für die dem Schnittpunct zugehörigen Grössen τ und ϖ die Werthe:

(10.)
$$\tau = \frac{\vartheta \alpha - \vartheta (2p' - p'')}{\alpha + \vartheta (p'' - p')}, \quad \varpi = \frac{\vartheta \alpha (p'' - p') + \alpha (2p' - p'')}{\alpha + \vartheta (p'' - p')} \text{ Mill.},$$

oder weil die Grösse $\vartheta(p''-p')$ gegen α verschwindend klein ist, folglich im Nenner fortgelassen werden darf:

(11.)
$$\tau = \vartheta - \frac{\vartheta(2p'-p'')}{\alpha}$$
, $\varpi = [\vartheta(p''-p') + (2p'-p'')]$ Mill., oder nach Substitution der für p' , p'' , α , ϑ angegebenen

oder nach Substitution der für p', p'', α , ϑ angegebenen Zahlenwerthe:

(12.)
$$\tau = 0.007$$
, $\varpi = 4.58$ Mill.

Es ist also $\tau = \vartheta$ und $\varpi = 2p' - p''$, wie man solches aus der unmittelbaren Anschauung der angewandten Curven (nämlich aus dem sanften Ansteigen der einen und dem schroffen Fall der andern) a priori hätte entnehmen können.

§ 51.

Kirchhoff's Bemerkung.


Ziehen wir (Fig. 39) ausser der Linie mm noch eine zweite zur t Axe parallel laufende Linie nn oder noo'n, und stellen wir nicht nur in allen Puncten von mm, sondern

ebenso auch in allen Puncten von nn die zugehörigen Werthe des Druckes durch Perpendikel dar, senkrecht zur Ebene des Papiers, so erhalten wir im Ganzen zwei Curven, die eine schwebend über mn, die andere über nn. Die über mm schwebende Curve hat vertikal*) über der Doppellinie einen Knick, wie soeben dargelegt ist. Wir wollen nun untersuchen, ob Analoges vielleicht auch stattfindet bei der über nn schwebenden Curve. Sind nämlich p, $\frac{dp}{dt}$ und p', $\frac{dp'}{dt}$ die den Puncten o und o' (Fig. 39) entsprechenden Werthe des Druckes und seines Differentialquotienten nach der Temperatur, so ist allerdings

$$(13.) p = p' = \overline{\omega},$$

möglicher Weise aber eine Ungleichheit vorhanden zwischen

(14.)
$$\frac{dp}{dt} \text{ und } \frac{dp'}{dt}.$$



Die Processe bc, de, $\beta\gamma$ sind charakterisirt durch die Symbole FL, LD, FD, (Fig. 40). Bringen wir das Princip der Energie

$$dE = dS + \mathfrak{A}dQ$$

auf den Verdampfungsprocess de in Anwendung, so erhalten wir**):

$$E_e - E_d = -\int_d^e p dv + \mathfrak{A} Q_{de},$$

$$= -p \int_d^e p dv + \mathfrak{A} r,$$

also mit Rücksicht auf (13.):

(15. x)
$$E_e - E_d = - \varpi M(\Omega - \omega) + \mathfrak{A}r;$$

^{*)} Wir betrachten nämlich die Ebene des Papiers (Fig. 39) als horizontal, und die errichteten Perpendikel als vertikal.

^{**)} Die hier anzustellenden Betrachtungen sind ganz analog mit den auf pg. 150, 151 ausführlicher dargelegten.

in analoger Weise erhalten wir für den Verdampfungsprocess $\beta \gamma$ die Formel:

(15. y)
$$E_{\gamma} - E_{\beta} = - \varpi M(\Omega - \eta) + \mathfrak{A} r';$$

und in analoger Weise endlich für den Schmelzprocess bc die Formel:

(15. z)
$$E_c - E_b = - \varpi M(\omega - \eta) + \mathfrak{A} \varrho.$$

Hier ist M das Gewicht der gegebenen Substanz; ferner bezeichnen η , ω , Ω ihre specifischen Volumina im festen, flüssigen und dampfförmigen Zustande; endlich repräsentiren r die Verdampfungswärme für den Process de, r' die Verdampfungswärme für den Process $\beta \gamma$, und ϱ die Schmelzwärme für den Process bc.

Der Punct d liegt unendlich nahe an c, mithin ist $E_d = E_c$; ebenso folgt: $E_e = E_{\gamma}$ und $E_b = E_{\beta}$. Hierdurch gewinnen die Formeln (15. x, y, z) folgende Gestalt:

(16. x)
$$E_r - E_c = - \varpi M(\Omega - \omega) + \mathfrak{A} r,$$

(16. y)
$$E_{\beta} - E_{\gamma} = - \varpi M(\eta - \Omega) - \mathfrak{A} r',$$

(16. z)
$$E_{c} \stackrel{\bullet}{-} E_{\beta} = - \varpi M(\omega - \eta) + \mathfrak{A}\varphi;$$

und nunmehr folgt durch Addition aller drei Formeln:

(17.)
$$0 = 0 + \mathfrak{A}(r - r' + \varrho),$$

d. i.

(18.)
$$\mathfrak{A}(r'-r)=\mathfrak{A}\varrho.$$

Zufolge eines früher gefundenen Satzes (pg. 122) erhalten wir für den Verdampfungsprocess de die Relation:

(19.
$$\alpha$$
) $\mathfrak{A} r = M(\Omega - \omega)(a + \tau) \frac{dp}{dt}$,

und für den Verdampfungsprocess $\beta \gamma$ die analoge Relation:

(19.
$$\beta$$
)
$$\mathfrak{A} r' = M(\Omega - \eta)(a + \tau) \frac{dp'}{dt},$$

wo τ die beiden Processen gemeinschaftliche Temperatur und $\frac{dp}{dt}$, $\frac{dp'}{dt}$ die in (14.) genannten Grössen vorstellen. Substituiren wir nun die Werthe (19. α , β) in (18.), und vernachlässigen wir dabei α , η gegen Ω , so folgt sofort:

(20.)
$$M\Omega(a+r)\left(\frac{dp'}{dt}-\frac{dp}{dt}\right)=\mathfrak{A}\varrho,$$

oder weil, nach (12.), $\tau = 0.007$, mithin sehr klein gegen a = 273 ist:

(21.)
$$M\Omega a \left(\frac{dp'}{dt} - \frac{dp}{dt}\right) = \mathfrak{A} \varrho.$$

Diese Formel (21.), welche auf etwas anderem Wege schon von Kirchhoff abgeleitet wurde (Pogg. Annal., Bd. 103, pg. 206) zeigt, dass die Differentialquotienten $\frac{dp}{dt}$ und $\frac{dp'}{dt}$ von einander verschieden sind, zeigt also, dass jene zur Untersuchung vorgelegte [in Fig. 39 über nn schwebende] Curve einen Knick besitzt.

Uebrigens ist die Verschiedenheit zwischen den genannten Differentialquotienten eine sehr geringe. Substituiren wir nämlich in (21.) für \mathfrak{A} , \mathfrak{a} , \mathfrak{A} , \mathfrak{Q} , ihre numerischen Werthe: $\mathfrak{A} = 424$, a = 273, $\Omega = 210.6$, $\varrho = M.79$, so folgt:

$$\frac{dp'}{dt} - \frac{dp}{dt} = \frac{424.79}{273.210,6},$$

d. i. (vgl. pg. 26):

$$\frac{dp'}{dt} - \frac{dp}{dt} = \frac{424.79}{273.210,6} \frac{\text{Mill.}}{13,596},$$

d. i.

$$\frac{dp'}{dt} - \frac{dp}{dt} = 0.043 \text{ Mill.}$$

Dieser Unterschied ist [wie Kirchhoff (l. c. pg. 208) bemerkt] zu klein, als dass er sich mit Sicherheit aus den Versuchen von Regnault könnte erkennen lassen. Doch ist es [so fährt Kirchhoff fort] von Interesse, zu bemerken, dass aus den Zahlen, welche Regnault als die Resultate seiner Versuche angiebt, ein Unterschied $\frac{dp'}{dt} - \frac{dp}{dt} = 0,012$ Mill. von demselben Sinne und derselben Ordnung sich herausstellt, wie der von der Theorie geforderte.

Siebentes Capitel.

Anwendung der allgemeinen Theorie auf ein System verschiedener Substanzen. Erster Theil.

§ 52.

Ueber die Spannung eines Gasgemenges.

Das Dalton'sche Gesetz. — Das allgemeine Princip, nach welchem die Mischung gasförmiger Körper vor sich geht, lautet nach *Dalton* folgendermassen:

(1.) Befinden sich mehrere Gase in demselben Gefäss (etwa in einem Glasballon), so nimmt jedes, unbekümmert um die übrigen, eine solche Spannung an, als ob es allein vorhanden wäre. Aus diesen Spannungen der einzelnen Gase ergiebt sich die Spannung des Gemenges durch Addition.

Sind also p', p'', p''', ... die Spannungen der einzelnen Gase, und p die Spannung des Gemenges, so ist:

$$p = p' + p'' + p''' + \cdots$$

Die Spannung p (die sogenannte totale Spannung) ist eine der Beobachtung unmittelbar zugängliche Kraft, nämlich identisch mit der auf die Gefässwandung ausgeübten Druckkraft. Dagegen sind die Spannungen p', p'', p''', \ldots (die sogenannten partiellen Spannungen) nicht unmittelbar, sondern nur in sofern der Beobachtung zugänglich, als sie zusammengenommen die Spannung des Gemenges, d. i. den auf die Gefässwandung ausgeübten Druck liefern. Man kann daher die Spannung p als eine effective oder wirkliche Kraft, andrerseits aber die Spannungen p', p'', p''', \ldots als virtuelle oder eingebildete Kräfte bezeichnen.

Es seien m', m'', \ldots die Quantitäten (d. i. die Gewichte) der einzelnen Gase, ferner R', R'', \ldots die ihnen zugehörigen Constanten des *Mariotte-GayLussac*'schen Gesetzes (vgl. pg. 27), ferner sei v das Volumen des Gefässes und t die Temperatur. Nach dem *Dalton*'schen Gesetz (1.) wird alsdann m' die Spannung annehmen:

$$(2. \alpha) p' = \frac{m'R'(a+t)}{v},$$

ferner m'' die Spannung:

$$(2. \beta) p'' = \frac{m''R''(a+t)}{v},$$

u. s. w., u. s. w. — Aus diesen virtuellen Spannungen p', p'', . . . erhält man die effective Spannung p des Gemenges durch Addition; also:

(3.)
$$p = \frac{(m'R' + m''R'' + \cdots)(a+t)}{v}.$$

Führt man zwei neue Constante M, R ein, indem man setzt

$$\frac{m'+m''+\cdots=M}{m'+m''R''+\cdots}=R,$$

so nimmt die Formel (3.) die Gestalt an:

$$(4.) vp = MR(a+t),$$

und zeigt also, dass das Gasgemenge, ebenso wie ein einzelnes Gas, dem Mariotte-GayLussac'schen Gesetz gehorcht.

Beiläufige Bemerkung. — Wir wollen aus den gegebenen Gasen m', m'', ... durch willkührliche Theilungen und Mischungen n Portionen herstellen, und jede dieser Portionen in ein besonderes Gefäss einschliessen. Es seien $v_1, v_2, \ldots v_n$ die Volumina der einzelnen Gefässe; ferner sei durch die Formeln

(a.)
$$m' = \mu_1' + \mu_2' + \cdots + \mu_n', \\ m'' = \mu_1'' + \mu_2'' + \cdots + \mu_n'',$$

die Art und Weise repräsentirt, in welcher die gegebenen Gase m', m'', auf die einzelnen Gefässe repartirt sind; endlich seien p_1, p_2, \ldots, p_n die in den einzelnen Gefässen entstehenden effectiven Spannungen.

Für das im Gefäss v_i enthaltene Gasgemenge $\mu_i' + \mu_i'' + \cdots$ erhalten wir alsdann, nach (3.), die Formel:

166 Siebentes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

$$p_i = \frac{(\mu_i'R' + \mu_i''R'' + \cdots)(a+t)}{v_i},$$

oder was dasselbe ist:

$$(\beta.) v_i p_i = (\mu_i' R' + \mu_i'' R' + \cdots)(a+t).$$

Hieraus aber folgt durch Summation über $i = 1, 2, \ldots n$ mit Rücksicht auf (α) sofort:

(y.) $v_1p_1+v_2p_2+\cdots+v_np_n=(m'R'+m''R''+\cdots)(a+t)$. Demgemäss ist der Werth der Summe

$$v_1p_1+v_2p_2+\cdots+v_np_n$$

unabhängig von der Art und Weise der ausgeführten Theilungen und Mischungen, desgleichen unabhängig von den Werthen der $v_1, v_2, \ldots v_n$.

Wir können also die räumliche Ausbreitung der gegebenen Gase m', m'', ... (durch Theilung und Mischung) beliebig ändern, trotzdem wird die Summe der occupirten Volumina, jedes multiplicirt mit der in ihm vorhandenen effectiven Spannung, constant bleiben, — vorausgesetzt, dass wir stets und überall dieselbe Temperatur anwenden.

§ 53.

Ueber die Energie und Wärmecapacität eines Gasgemenges.

Nach gewöhnlicher Annahme sind die Gesetze für ein Gasgemenge (z. B. für atmosphärische Luft) dieselben, wie für ein einfaches Gas (z. B. Sauerstoff). Wir wollen dieser Annahme beipflichten, mithin voraussetzen,

(5.) dass die im zweiten und dritten Capitel aufgestellten Gesetze ohne Unterschied gültig seien sowohl für einfache Gase, als auch für Gasgemenge.

Ferner wollen wir in Analogie mit dem Dalton'schen Gesetz (1.) annehmen,

(6.) dass die Energie eines Gasgemenges gleich sei der Summe der Energien seiner einzelnen Bestandtheile, eine Annahme, welche auch Kirchhoff gemacht hat*). Dem-

^{*)} Genauer ausgedrückt, hat Kirchhoff diese Annahme gemacht für ein Gemenge von Gas und Wasserdampf, unter der Voraussetzung, letzterer sei so stark verdünnt, dass er sich wie ein vollkommenes Gas verhalte (Poggendoff's Annalen, Bd. 103, pg. 193).

gemäss hat die Energie H des vorhin betrachteten Gasgemenges $M = m' + m'' + \cdots$ den Werth:

$$(7.) \qquad \mathsf{H} = \eta' + \eta'' + \cdots,$$

wo η' , η'' ,... diejenigen Energieen bezeichnen, welche die einzelnen Bestandtheile m', m'',... besitzen würden, falls jeder derselben für sich allein vorhanden wäre.

Nach allgemeinem Satz (pg. 50, 51) ist aber die Energie eines Gases oder Gasgemenges eine lineare Function der Temperatur mit constanten Coefficienten, mithin:

(8.)
$$H = Gt + H,$$

$$\eta' = g't + h',$$

$$\eta'' = g''t + h'',$$

wo $G, g', g'', \ldots, H, h', h'', \ldots$ Constanten sind, und t die Temperatur bezeichnet. Ferner ist zufolge jenes Satzes:

(9.)
$$G = \mathfrak{A} C_{\mathbf{v}} = \frac{\mathfrak{A}}{k} C_{\mathbf{p}},$$
$$g' = \mathfrak{A} c_{\mathbf{v}'} = \frac{\mathfrak{A}}{k} c_{\mathbf{p}'},$$
$$g'' = \mathfrak{A} c_{\mathbf{v}''} = \frac{\mathfrak{A}}{k} c_{\mathbf{p}''},$$

wo C_v , c_v' , c_v'' , und C_p , c_p' , c_p'' , die Wärmecapacitäten von M, m', m'', für constantes Volumen und constanten Druck vorstellen, während $\mathfrak A$ das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit, und $k=1,41\ldots$ ist. Durch Substitution der Werthe (8.) in (7.) erhalten wir:

$$Gt + H = (g' + g'' + \cdots)t + (h' + h'' + \cdots);$$

und aus dieser für jede beliebige Temperatur t gültigen Gleichung folgt sofort:

(10.)
$$G = g' + g'' + \cdots, H = h' + h'' + \cdots,$$


also mit Rücksicht auf (9.):

(11.)
$$C_{\mathbf{r}} = c_{\mathbf{r}}' + c_{\mathbf{r}}'' + \cdots, \\ C_{\mathbf{p}} = c_{\mathbf{p}}' + c_{\mathbf{p}}'' + \cdots,$$

in Worten ausgedrückt:

(12.) Die Wärmecapacität eines Gasgemenges (bei constantem Volumen oder constantem Druck) ist gleich der Summe der (entsprechenden) Wärmecapacitäten seiner einzelnen Bestandtheile.

Ueber die Diffusion zweier Gase. — Der zwischen zwei starren Gefässen \varkappa und λ vorhandene Canal (Fig. 41.) sei vorläufig durch den Hahn ε geschlossen, und der ganze Apparat



umkleidet mit einer adiathermanen Hülle. In \varkappa seien m'Kilogramm Sauerstoff, in λ m" Kilogramm Stickstoff enthalten, beide von gleicher Temperatur, aber verschiedener Spannung*). Oeffnet man nun den Hahn

e, so diffundiren die beiden Gase in einander, und zwar um so lebhafter, je grösser der Unterschied ihrer Spannungen war. Wir bezeichnen, wie nachstehendes Schema andeutet

(13.)
$$\begin{array}{c} \underbrace{\sigma} \\ \underline{m'} \\ \underline{m''} \end{array} \underbrace{}_{m''} \underbrace{}_{m''} + \underline{m''} \\ \underline{}_{t_0} \\ \underline{}_{t_1} \\ \end{array}$$

irgend zwei Augenblicke *vor* und *nach* erfolgter Diffusion mit α und β , die entsprechenden Temperaturen mit t_0 und t_1 , und stellen uns die Aufgabe, die zwischen diesen Temperaturen vorhandene Beziehung näher zu bestimmen.

Durch Anwendung des allgemeinen Princips der Energie erhalten wir für die Energie E des betrachteten (aus Sauerstoff und Stickstoff bestehenden) Systems die Formel:

$$E_{\beta}-E_{\alpha}=S_{\alpha\beta}+\mathfrak{A}\,Q_{\alpha\beta}\,,$$

wo $S_{\alpha\beta}^{-}$ und $Q_{\alpha\beta}$ die dem System während des Processes $\alpha\beta$ von Aussen zugeführten Quanta von Arbeit und Wärme vorstellen. Es ist aber

$$S_{\alpha\beta}=0$$
,

weil die Angriffspuncte der von Aussen einwirkenden Kräfte

^{*)} Das eine Gas habe etwa eine Spannung von 1 Atm., das andere eine Spannung von 20 Atm.

in den Wandungen der starren Gefässe liegen, mithin keinerlei Verschiebung erleiden. Desgleichen ist:

$$Q_{\alpha\beta}=0$$
,

weil der Apparat umkleidet ist mit einer adiathermanen Hülle. Somit folgt:

$$(14.) E_{\beta} = E_{\alpha}.$$

Sind nun

$$\eta' = g't + h',$$

$$\eta'' = g''t + h'',$$

die Energien, welche m' und m'' einzeln genommen bei einer gegebenen Temperatur t besitzen, und bezeichnet ferner

$$H = Gt + H$$

die Energie des Gemenges m' + m'' bei eben derselben Temperatur, so ist offenbar:

$$E_{\alpha} = (g't_0 + h') + (g''t_0 + h''),$$

 $E_{\beta} = Gt_1 + H;$

wodurch die Gleichung (14.) übergeht in:

(15.)
$$Gt_1 + H = (g' + g'')t_0 + (h' + h'').$$

Nach (10.) ist aber G = g' + g'' und H = h' + h''. Somit folgt:

(16.)
$$, t_1 = t_0,$$

in Worten ausgedrückt:

(17.) Werden zwei starre Gefässe, in denen verschiedene Gase von verschiedener Spannung enthalten sind, mit einander in Communication gesetzt, während der ganze Apparat mit einer adiathermanen Hülle umkleidet ist, so wird nach gegenseitiger Diffusion ein Gleichgewichtszustand eintreten, bei welchem die Temperatur genau dieselbe ist wie zu Anfang.

Beiläufige Bemerkung. — Die in (15.) gefundene Gleichung

(18.)
$$Gt_1 + H = (g' + g'')t_0 + (h' + h'')$$

unterliegt keinem wesentlichen Bedenken; denn sie basirt auf dem allgemeinen Princip der Energie und auf dem Satz, dass die Energie eines Gases oder Gasgemenges eine lineare Function der Temperatur ist. Weniger zuverlässig aber erscheinen die Relationen G = g' + g'' und H = h' + h''; denn sie basiren auf der Hypothese (6.).

Mit Rücksicht hierauf sei bemerkt, dass jene Relationen bewiesen sein würden, sobald es gelingen sollte, den Satz (17.) auf experimentellem Wege zu constatiren für beliebig gegebene Anfangstemperaturen t_0 . Denn alsdann würde aus diesem Satze folgen, dass in der Gleichung (18.) die Variable t_1 identisch ist mit der Variablen t_0 . Hiedurch aber würde die Gleichung die Gestalt annehmen:

(16.) $Gt_0 + H = (g' + g'')t_0 + (h' + h'')$, und folglich die Relationen ergeben: G = g' + g'', H = h' + h''.

§ 54.

Die bei der mechanischen oder chemischen Vereinigung zweier Substanzen frei werdende Wärme*).

Bei der Vereinigung zweier Substanzen entsteht bald Wärme bald Kälte. So z. B. findet ersteres statt bei der Mischung von Schwefelsäure mit Wasser, bei der Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff; hingegen letzteres bei der Auflösung von Salpeter in Wasser, überhaupt bei den sogenannten Kältemischungen.

Die anfängliche Temperatur t der beiden gegebenen Substanzen erleidet also durch ihre Vereinigung eine gewisse Veränderung. Wir werden daher den beiden Substanzen während oder nach ihrer Vereinigung eine gewisse (positive oder negative) Wärmemenge F zu entziehen haben, falls wir die anfängliche Temperatur t wieder herstellen wollen. Jene anfängliche Temperatur t oder (genauer ausgedrückt) die Temperatur t kurz vor der Vereinigung heisst die Vereinigungstemperatur. Ferner heisst F die bei der Vereinigung frei werdende Wärme. Diese letztere besitzt somit einen positiven Werth für Wasser und Schwefelsäure, hingegen einen negativen Werth für Wasser und Salpeter.

Kirchhoff hat wohl zuerst (Pogg. Annal. Bd. 103, pg. 203) bemerkt, dass nach den Principien der mechanischen Wärme-

^{*)} Man pflegt zuweilen als chemische Vereinigungen alle diejenigen zu definiren, welche mit einer Wärmeentwickelung verbunden sind. Wollten wir dieser Definition beipflichten, so würde in der Ueberschrift des §. das Wort "mechanisch" zu streichen sein.

theorie die frei werdende Wärme F eine Function der Vereinigungstemperatur t sein müsse. Wir werden in den beiden folgenden §§. diese Abhängigkeit zwischen F und t — nach dem Vorgange Kirchhoff's — näher untersuchen. Das dabei anzuwendende Verfahren beruht im Wesentlichen auf folgender einfacher Betrachtung.

Die Energie E des gegebenen materiellen Systems ist nur abhängig vom augenblicklichen Zustande des Systems, also unabhängig von allen früheren oder späteren Zuständen. Sind mithin α und δ zwei gegebene Zustände des Systems, ferner E_{α} und E_{δ} die correspondirenden Werthe von E, so wird die Differenz $E_{\delta} - E_{\alpha}$ unabhängig sein von dem Wege, auf welchem das System aus dem Zustande α in den Zustand δ übergeht. Gelingt es also durch Anwendung verschiedener Wege verschiedene Ausdrücke für jene Differenz zu erhalten, so müssen diese Ausdrücke einander gleich sein. In solcher Weise können wir zu einer Gleichung gelangen, welche Aufschluss giebt über die zwischen F und t vorhandene Abhängigkeit. — Um genauer auf die Sache einzugehen, unterscheiden wir zwei Fälle.

§ 55.

Erster Fall: Die Vereinigung erfolgt bei constantem äussern Druck.

Um ein bestimmtes Beispiel vor Augen zu haben, wollen wir annehmen: es seien zwei Quantitäten Wasser und Schwefelsäure gegeben, jede enthalten in einer besondern Schaale, die Vereinigung erfolge durch Zusammenschütten und Umrühren, die frei werdende Wärme werde abgeleitet, bis die anfängliche Temperatur sich wieder herstellt, und der ganze Process finde statt unter constantem äussern Druck, etwa unter dem Druck der Atmosphäre.

Wir wollen im Ganzen vier Zustände in Betracht ziehen: α , β , γ , δ , und die erforderlichen Vorstellungen und Bezeichnungen durch folgendes Schema andeuten:

Im Anfangszustande α seien nämlich die gegebenen Substanzen m' und m'' von einander getrennt, beide von der Temperatur t_0 . Sodann mögen sie, immer noch von einander getrennt, durch Wärmezuführung in einen neuen Zustand β von der Temperatur t versetzt werden. — Unmittelbar darauf erfolge ihre Vereinigung und zugleich die Ableitung von soviel Wärme F, als erforderlich ist, um die Temperatur t, welche im Zustande β vorhanden war, wieder herzustellen. Der in solcher Weise resultirende Zustand sei mit γ bezeichnet*). — Endlich mag das System**) m' + m'' aus dem Zustande γ durch Wärmeentziehung in einen Zustand δ versetzt werden, dessen Temperatur dieselbe wie in α , also $= t_0$ ist.

Während all' dieser Uebergänge $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ soll der äussere Druck p constant bleiben (etwa gleich dem Druck der Atmosphäre). Hingegen ändern sich die Volumina; und die in dieser Beziehung erforderlichen Bezeichnungen sind in unserm Schema (20.) notirt. Wir haben nun die Epochen $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ einzeln in Betracht zu ziehen.

Die Epoche $\alpha\beta$ der Temperaturerhöhung. — Das Princip der Energie, in Anwendung gebracht auf m', liefert:

^{*)} Nach getroffener Festsetzung (pg. 170.) wird also die in den Zuständen β und γ vorhandene Temperatur t die Vereinigungstemperatur, und F die bei der Vereinigung frei werdende Wärme zu nennen sein.

^{**)} Wir bezeichnen das gegebene System mit m', m'', so lange die beiden Substanzen noch von einander getrennt sind, hingegen mit m' + m'', sobald ihre Vereinigung erfolgt ist.

$$dE' = dS' + \mathfrak{A} dQ',$$

$$= -p dv' + \mathfrak{A} \frac{dQ'}{dt} dt,$$

$$= -p dv' + \mathfrak{A} c_p' dt,$$

wo alle der Substanz m' zugehörigen Grössen mit Accenten bezeichnet sind, so dass z. B. E' die Energie dieser Substanz m', und c_p' ihre Wärmecapacität bezeichnet. Durch Integration der letzten Formel über alle Zeitelemente der Epoche $\alpha\beta$ folgt*):

$$E_{eta'} - E_{a'} = -p(v' - v_{0'}) + \mathfrak{A} \int_{t_0}^{t} c_{p'} dt.$$

Aehnlich erhält man für m'' die Formel:

$$E_{\beta}" - E_{\alpha}" = -p(v" - v_0") + \mathfrak{A} \int_t^t c_p" dt;$$

und sodann durch Addition beider Formeln:

(21.)
$$E_{\rho} - E_{\alpha} = -p(v' + v'' - v_0' - v_0'') + \mathfrak{U} \int_{t_0}^{t} (c_{p'} + c_{p''}) dt$$
,

wo E ohne (Accent) die Energie des ganzen gegebenen Systems vorstellt, während c_p' und c_p'' die Wärmecapacitäten der einzelnen Substanzen m' und m'' sind.

Die Epoche $\beta\gamma$ der Vereinigung. — Aus dem Princip der Energie folgt sofort:

$$E_{\gamma} - E_{\beta} = S_{\beta\gamma} + \mathfrak{A} Q_{\beta\gamma}.$$

Der Process $\beta \gamma$ ist ein unter constantem äusseren Druck stattfindender tumultuarischer Process, welcher mit dem Gleichgewichtszustand β beginnt und mit einem neuen Gleichgewichtszustand γ endigt. Die dem gegegebenen System während dieses Processes von Aussen zugeführte Arbeit ist (nach Satz, pg. 114) gleich der Abnahme des Volumens, multiplicirt mit der Grösse des constanten äusseren Druckes, also ist $S_{\beta\gamma} = (v' + v'' - V)p$. Andererseits ist dem gegebenen System während der Zeit $\beta\gamma$ die Wärmemenge F entzogen oder (was dasselbe sagen will) die Wärmemenge -F

^{*)} Sowohl hier, wie auch bei den folgenden Formeln, sind stets die in (20.) notirten Bezeichnungen im Auge zu behalten.

174 Siebentes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

zugeführt worden: folglich $Q_{\beta\gamma} = -F$. Man erhält also:

(22.)
$$E_{\gamma} - E_{\beta} = -p(V - v' - v'') - \mathfrak{A} F.$$

Die Epoche $\gamma\delta$ der Temperaturerniedrigung. — In ganz analoger Weise, wie bei Betrachtung der Epoche $\alpha\beta$ findet man:

$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

$$= -pdV + \mathfrak{A} \frac{dQ}{dt} dt,$$

$$= -pdV + \mathfrak{A} C_p dt,$$

und hieraus durch Integration*):

$$E_{\delta} - E_{\gamma} = -p(V_0 - V) + \mathfrak{A} \int_{0}^{t_0} C_p dt,$$

oder was dasselbe ist:

(23.)
$$E_{\delta} - E_{\gamma} = -p(V_0 - V) - \mathfrak{A} \int_{t_0}^{t} C_p dt$$
,

wo C_p die Wärmecapacität der Substanz m' + m'' bezeichnet.

Zusammenfassung der erhaltenen Formeln. — Durch Addition der drei in (21.), (22.), (23.) erhaltenen Formeln

$$E_{\beta} - E_{\alpha} = -p(v' + v'' - v_0' - v_0'') + \mathfrak{A} \int_{t_0}^{t} (c_p' + c_p'') dt,$$
 $E_{\gamma} - E_{\beta} = -p(V - v' - v'') - \mathfrak{A} F,$
 $E_{\delta} - E_{\gamma} = -p(V_0 - V) - \mathfrak{A} \int_{t_0}^{t} c_p dt$

folgt sofort:

(24.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = -p(V_0 - v_0' - v_0'') - \mathfrak{A} F + \mathfrak{A} \int_{t_0}^{t_0} (c_p' + c_p'' - C_p) dt.$$

Wir können nun aber diese Differenz $E_{\delta} - E_{\alpha}$ auf unendlich viele Arten berechnen, indem wir den Weg von α nach δ variiren. Nehmen wir statt des soeben benutzten Weges $\alpha \beta \gamma \delta$ einen Weg $\alpha \beta_1 \gamma_1 \delta$, von jenem nur dadurch verschieden, dass die Temperatur in den intermediären Zuständen β_1, γ_1 nicht = t, sondern = t + dt sein soll, so erhalten wir an Stelle der Formel (24.) folgende:

^{*)} Vgl. die in (20.) notirten Bezeichnungen.

(25.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = -p(V_{0} - v_{0}' - v_{0}'') - \mathfrak{A}(F + dF) + \mathfrak{A}\int_{t_{0}}^{t+dt} (c_{p}' + c_{p}'' - C_{p})dt,$$

wo F + dF für den Process $\beta_1 \gamma_1$ dieselbe Bedeutung besitzt, welche F für den Process $\beta \gamma$ besass; so dass also F und F + dF die frei werdenden Wärmen respective für die Vereinigungstemperaturen t und t + dt vorstellen. Durch Subtraction von (24.), (25.) ergiebt sich:

(26.)
$$0 = - \mathfrak{A} dF + \mathfrak{A} (c_p' + c_p'' - C_p) dt,$$

und hieraus folgender Satz:

Werden zwei Substanzen m' und m" unter einem constanten Druck p mit einander vereinigt, so wird die frei werdende Wärme F eine Function der Vereinigungstemperatur t sein. Für den Differentialquotienten dieser Function gilt die Formel:

(27.)
$$\frac{dF}{dt} = c_p' + c_p'' - C_p,$$

wo c_p' , c_p'' und C_p die Wärmecapacitäten der Substanzen m', m'' und der durch die Vereinigung entstandenen neuen Substanz m' + m'' vorstellen.

Bemerkung. — Mit Hülfe der Formel (27.) hat Kirchhoff (Pogg. Annal. Bd. 104, pg. 614) den Werth von $\frac{dF}{dt}$ für den Fall bestimmt, dass m' durch Wasser (HO) und m'' durch Schwefelsäurehydrat $(SO_3 + HO)$ dargestellt sind.

\$ 56.

Zweiter Fall: Die Vereinigung erfolgt bei constantem Volumen.

Um ein bestimmtes Beispiel vor Augen zu haben, stellen wir uns folgende Aufgabe: Bei constantem Volumen, also innerhalb eines fest umgrenzten Raumes soll eine gegebene Quantität Knallgas durch Explosion (etwa vermittelst eines elektrischen Funkens) in Wasserdampf verwandelt, und die hiebei frei werdende Wärmemenge F näher untersucht werden.

Zur Behandlung dieser Aufgabe dienen analoge Operationen, wie vorhin, die wir andeuten durch folgendes Schema:

(28.)
$$\frac{m' - m'}{m'' - m'} - m' + m' - m' + m'$$

$$\frac{t_0}{t} \qquad t \qquad t \qquad t_0$$
NB. Während des ganzen Processes $\alpha\beta\gamma\delta$ wird das Volumen constant erhalten.

Im Anfangszustande α besitze nämlich das gegebene Knallgas m', m'' die Temperatur t_0 . Sodann mag dasselbe durch Würmezuführung in einen Zustand β von der Temperatur t versetzt werden*). — — Unmittelbar darauf erfolge die chemische Verbindung (vermittelst eines elektrischen Funkens) und zugleich die Ableitung von ebensoviel Wärme F, als nöthig ist, um die Temperatur t, welche im Augenblick β vorhanden war, wieder herzustellen. Der in solcher Weise resultirende Zustand sei mit γ bezeichnet. — Endlich mag nun das System m'+m'' aus dem Zustande γ durch Würmeentziehung in einen Zustand δ versetzt werden, dessen Temperatur dieselbe wie im Augenblick α , also m' ist.

Während all' dieser Processe $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ soll das von dem System occupirte Volumen constant bleiben. — Wir haben nun die Epochen $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ einzeln in Betracht zu ziehen.

Die Epoche $\alpha\beta$ der Temperaturerhöhung. — Nach dem Princip der Energie ist:

$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

= $-p dv + \mathfrak{A} \frac{dQ}{dt} dt,$

^{*)} Wir bezeichnen nämlich das gegebene aus Wasserstoff und Sauerstoff bestehende System vor der chemischen Verbindung mit m', m'', hingegen nach derselben mit m' + m''; so dass also unter m', m'' Knallgas, andererseits aber unter m' + m'' Wasserdampf zu verstehen ist.

oder weil v constant, mithin dv = 0 bleibt:

$$dE = \mathfrak{A} \frac{dQ}{dt} dt = \mathfrak{A} C_{v} dt,$$

wo C_v die Warmecapacität des Knallgases für constantes Volumen bezeichnet. Nach einem frühern Satz (pg. 168) ist aber die Wärmecapacität eines Gasgemenges gleich der Summe der Capacitäten der einzelnen Gase, mithin $C_v = c_v' + c_v''$, folglich:

$$dE = \mathfrak{A}(c_{\mathbf{v}}' + c_{\mathbf{v}}'')dt,$$

wo alsdann c_{v}' und c_{v}'' die Capacitäten von m' und m'' (einzeln genommen) sind. Durch Integration der letzten Formel über alle Zeitelemente der Epoche $\alpha\beta$ folgt:

(29.)
$$E_{\beta} - E_{\alpha} = \mathfrak{A} \int_{t}^{t} (c_{\nu}' + c_{\nu}'') dt$$
.

Die Epoche $\beta \gamma$ der chemischen Verbindung. — Aus dem Princip der Energie folgt:

$$E_{\gamma}-E_{\beta}=S_{\beta\gamma}+\mathfrak{A}\,Q_{\beta\gamma}\;.$$

Nun ist $S_{\beta\gamma}=0$, weil die Angriffspuncte der äussern Kräfte in den starren Wandungen des Gefässes liegen, also unverrückbar sind; andererseits ist $Q_{\beta\gamma}=-F$. Also:

$$(30.) \quad E_{\gamma} - E_{\beta} = - \mathfrak{A} F.$$

Die Epoche $\gamma \delta$ der Temperaturerniedrigung. — Durch analoge Betrachtungen, wie für die Epoche $\alpha \beta$, erhält man:

$$E_{\delta} - E_{\gamma} = \mathfrak{A} \int_{C_{\nu}}^{t_{0}} dt,$$

oder was dasselbe ist:

$$(31.) \quad E_{\partial} - E_{\gamma} = - \mathfrak{A} \int_{t_{-}}^{t} C_{\nu} dt,$$

wo C, die Wärmecapacität des entstandenen Wasserdampfes bezeichnet.

Zusammenfassung der erhaltenen Formeln. — Aus den Formeln (29.), (30.), (31.) erhalten wir durch Addition:

$$(32.) \quad E_{\delta} - E_{\alpha} = - \mathfrak{A} F + \mathfrak{A} \int_{\epsilon}^{t} (c_{\sigma}' + c_{\sigma}'' - C_{\sigma}) dt.$$

Nehmen wir nun statt des Weges $\alpha\beta\gamma\delta$ einen andern Weg $\alpha\beta_1\gamma_1\delta$, der von jenem *nur* dadurch verschieden sein soll, dass die Temperatur der Zustände β_1 , γ_1 nicht = t, sondern = t + dt ist, so erhalten wir die analoge Formel:

(33.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = -\Re(F + dF) + \Re\int_{t}^{t+dt} (c_{\sigma}' + c_{\sigma}'' - C_{\sigma}) dt,$$

und nunmehr durch Subtraction von (32.), (33.):

(34.)
$$0 = - \Re dF + \Re (c_{\bullet}' + c_{\bullet}'' - C_{\bullet}) dt,$$

mithin folgenden Satz:

Lässt man eine gegebene Quantität Knallgas bei constant erhaltenem Volumen v (vermittelst eines elektrischen Funkens) in Wasserdampf übergehen, so wird die bei diesem chemischen Process frei werdende Wärmemenge F eine Function derjenigen Temperatur t sein, bei welcher man den Process einleitet. Für den Differentialquotienten dieser Function gilt die Formel:

$$\frac{dF}{dt} = c_{\nu}' + c_{\nu}'' - C_{\nu},$$

wo c,', c," die Wärmecapacitäten der beiden Bestandtheile des Knallgases, und C, die Wärmecapacität des entstandenen Wasserdampfes beseichnen.

Die Capacitäten c_{\bullet} und c_{\bullet} des Wasserstoffs und Sauerstoffs sind constant (vgl. pg. 51). Betrachtet man die Capacität C_{\bullet} des Wasserdampfes ebenfalls als eine Constante, so folgt aus (35.) durch Integration:

(36.)
$$F = (c_v' + c_v'' - C_v)t + \text{Const.},$$
 mithin:

(37.)
$$F_1 - F = (c_{\bullet}' + c_{\bullet}'' - C_{\bullet})(t_1 - t),$$

wo alsdann F und F_1 diejenigen Wärmemengen repräsentiren, welche frei werden würden, falls man jenen chemischen Process ein Mal bei der Temperatur t, das andere Mal bei der Temperatur t_1 einleiten wollte. Diese Formel (37.) ist von Kirchhoff aufgestellt worden (Pogg. Annalen, Bd. 103, pg. 203, 204).

§ 57.

Ueber den Verdampfungsprocess der Schwefelsäure.

Es sei gegeben eine Schwefelsäure, die aus beliebigen Quantitäten Wasser~(HO) und $Schwefelsäurehydrat~(SO_3+HO)$ zusammengesetzt ist; und zwar sei

Alsdann repräsentirt $\frac{m''}{m'}$ den Concentrationsgrad, und umgekehrt $\frac{m'}{m''}$ den sogenannten Verdünnungsgrad. Letzterer sei bezeichnet mit x:

$$\frac{m'}{m''} = x$$

Bringen wir die gegebene Schwefelsäure m'+m'' in den cylindrischen Apparat (Fig. 5 pg. 34), und ziehen wir den die Flüssigkeit berührenden Stempel allmählig empor, so wird das entstehende Vacuum augenblicklich von aufsteigendem Dampfe occupirt. Dieser Dampf ist seiner chemischen Zusammensetzung nach reiner Wasserdampf (HO), besitzt aber, wie die Erfahrung zeigt, eine Spannung p, welche abhängt von der Temperatur t und auch von dem augenblicklichen Verdünnungsgrade x der Schwefelsäure; was angedeutet sein mag durch die Formel*):

$$(40.A) p = \pi(t, x).$$

Die Function $\pi(t, x)$ steht in einfacher Beziehung zu der früher betrachteten Function $\Pi(t)$. Letztere repräsentirt nämlich die Spannung des Dampfes über reinem Wasser, oder

^{*)} Die Schwefelsäure übt nämlich, wie man zu sagen pflegt, auf den mit ihr in Berührung befindlichen Wasserdampf eine gewisse Anziehung aus, — eine Anziehung, welche (unter sonst gleichen Umständen) um so stärker ist, je concentrirter die Schwefelsäure. Demgemäss sind Dichtigkeit und Spannung des Wasserdampfs um so geringer, je höher der Concentrationsgrad, oder (was dasselbe) je geringer der Verdünnungsgrad der Schwefelsäure ist. D. h. die Function $p = \pi(t, x)$ nimmt ab mit abnehmendem x; sie wird also wachsen mit wachsendem x. — Selbstverständlich sind all' diese Bemerkungen nur als Erfahrungssätze anzusehen.

(was dasselbe ist) die Spannung des Dampfes über einer Schwefelsäure, deren Verdünnungsgrad $= \infty$ ist. Somit folgt:

(40. B)
$$\pi(t, \infty) = \Pi(t).$$


Ausserdem zeigt die Erfahrung*), dass $\pi(t, x)$ wächst mit wachsendem x, dass also

(40.C)
$$\frac{\partial \pi(t, x)}{\partial x} = \text{pos.}$$

ist. Hieraus folgt: $\pi(t, x) < \pi(t, \infty)$, also**) mit Hinblick auf (40.B):

$$(40. D) \pi(t, x) < \Pi(t).$$

Um den Verdampfungsprocess der Schwefelsäure mit demjenigen des reinen Wassers zu vergleichen, wollen wir wiederum den cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34) anwenden, welcher beistehend (Fig. 42) von Neuem abgebildet ist. — Der Hohlraum R des Apparates mag successive ein Mal mit Schwefelsäure, das andere Mal mit Wasser gefüllt werden; jedesmal aber sei der ganze Apparat eingesenkt in eine Wärmequelle von der constanten Temperatur t.



Ziehen wir im Fall der Schwefelsäure den Stempel aus der Lage L in die Lagen L', L'' und höher empor, so wird der Verdünnungsgrad x (in Folge ausscheidenden Wasserdampfes) abnehmen, mithin die Spannung $p = \pi(t, x)$, ebenfalls abnehmen, nach (40.C). Stellen wir also die Spannungen des Dampfes in den Augenblicken L, L', L'', ... durch Ordinaten dar: as, a's', a''s''..., senkrecht zur Cylinderwandung, so entsteht eine Curve ss's''..., die ihrer Abscissenaxe aa'a''... näher und näher kommt.

Im Falle des reinen Wassers hingegen erhalten wir (bei gleichem Verfahren) statt der Curven ss's"... eine sur Ab-

^{*)} Vgl. die vorhergehende Note.

^{**)} Absichtlich ist, um die Relation (40.D) im Auge zu behalten, die grössere Function mit Π , die kleinere mit π bezeichnet.

scissenaxe parallele Linie $ww'w'' \dots$, deren Ordinate aw gleich $\Pi(t)$ ist.

Nach (40.D) ist unter allen Umständen $\pi(t,x) < \Pi(t)$; folglich sind die Ordinaten as, a's', a''s'', ... der Curve ss's''... durchweg kleiner als die Ordinate aw der geraden Linie ww'w''...; wie solches auch in der Figur zur Anschauung gelangt. — Dass die in Betracht kommenden Unterschiede im Allgemeinen nicht unbedeutende sind, erhellt aus folgenden numerischen Angaben*) für den Specialfall t=7:

	Werthe von π und Π für die specielle Temperatur $t=7$.		
	x	$\pi(t,x)$	$\Pi(t)$
(45.)	$\frac{2\cdot 9}{49}$	0,43 Mill.	7,41 Mill.
	$\frac{4\cdot 9}{49}$	1,81 Mill.	7,41 Mill.
	$\frac{17 \cdot 9}{49}$	6,80 Mill.	7,41 Mill.

Für höhere Temperaturen sind die Unterschiede noch beträchtlicher.

Haben wir übrigens den Apparat (Fig. 42) mit reinem Wasser gefüllt, so wird die Linie $ww'w''\ldots$ nicht in infinitum der Abscissenaxe $aa'a''\ldots$ parallel bleiben, sondern nur so lange bis alles Wasser in Dampf aufgegangen ist**). Ist nämlich Λ diejenige specielle Lage des Stempels, bei welcher das letzte Flüssigkeitstheilchen in Dampf übergeht, so bleibt der Zustand des Dampfes gesättigt, mithin seine Spannung constant, $=\Pi(t)$, so lange der Stempel von L bis Λ geht***). Heben wir aber den Stempel aus der Lage Λ noch weiter empor, so wird der Zustand des Dampfes ein überhitzter werden, und seine Spannung mehr und mehr abnehmen. Demgemäss wird die Linie $ww'w''\ldots$ allerdings zwischen L und

^{*)} Diese Angaben rühren her von Regnault (Ann. d. chim. et de phys. 3^{me} sér., t. 15, pg. 173). Vgl. auch Kirchhoff (Pogg. Annal. Bd. 104, pg. 613).

^{**)} Selbstverständlich wird bei dieser Betrachtung vorausgesetzt, dass der den Stempel enthaltende Cylinder (Fig. 42) unendlich laug sei.

***) L ist die anfängliche Lage des Stempels (vgl. Fig. 42).

A ihrer Abscissenaxe parallel laufen, hingegen von A an dieser Axe mehr und mehr sich nähern und allmählig zu Ordinaten hinabsinken, welche die Curve ss's"... schon viel früher durchlaufen hat. Wir bezeichnen die Linie oder Curve ww'w''... in diesem ihrem weiteren Verlaufe (der in Fig. 42 nicht mehr Platz gefunden hat) mit W'W''..., und zwar der Art, dass der Punct W' gleiche Ordinate besitzen soll mit s', ebenso W'' mit s'', u. s. w.

Alsdann repräsentirt W' einen gewissen Dampfzustand, dessen Spannung gleich der gemeinschaftlichen Ordinate von W' und s', also = a's' ist; während anderereits s' einen Zustand des über Schwefelsäure stehenden Dampfes andeutet, dessen Spannung ebenfalls = a's' ist. Die Dampfzustände W' und s' sind also beide von gleicher Spannung, ausserdem aber, weil die Temperatur beständig constant, =t bleiben sollte, auch beide von gleicher Temperatur. Folglich sind dieselben identische Zustände*). Folglich ist s', ebenso wie W' ein sogenannter überhitzter Zustand. — Analoges gilt von s", W"; u. s. w.

Der Zustand eines über Schwefelsäure stehenden (44.)Wasserdampfes wird also stets ein überhitzter sein.


Beiläufige Bemerkung. — Stellen wir sämmtliche Zustände, welche die Gewichtseinheit Wasser (d. i. ein Kilogramm Wasser) anzunehmen im Stande ist, in der vt Ebene dar, so erhalten wir in dieser Ebene verschiedene Gebiete, so z. B. das Verdampfungsgebiet ABRCP und das weiter rechts liegende überhitzte Gebiet. Beide Gebiete sind getrennt durch die Curve PCR, welche wir die rechte Grenzcurve oder auch die Condensationsgrenze genannt haben (Fig. 43).

Zwei Puncte gleicher Horizontale innerhalb des Verdampfungsgebietes, wie z. B. β und C, repräsentiren Zustände, in denen die Qualität des Dampfes (seine Temperatur, Dichtigkeit und Spannung) dieselbe ist. Mit andern Worten: Zwei solche Puncte repräsentiren genau denselben Dampf-

^{*)} Es ist wohl zu beachten, dass wir nur von den Zuständen des Dampfes sprechen. Denn ein Unterschied findet insofern statt, als wir im Augenblick W' nur Dampf, im Augenblick s' hingegen Dampf nebst Schwefelsäure vor uns haben,

zustand. Will man also Ueberflüssiges vermeiden, und alle Zustände des gesättigten Dampfes, jeden nur einmal, andeuten, so sind von allen Puncten des Verdampfungsgebietes nur die Puncte C, d. i. nur diejenigen erforderlich, welche auf der rechten Grenzeurve PCR liegen.

Die Gesammtheit aller gesättigten und überhitzten Zustände des Wasserdampfes wird also dargestellt sein theils durch die Puncte auf der Curve PCR, theils durch die Puncte rechts von dieser Curve.



Es seien v, t die Coordinaten irgend eines Punctes γ , rechts von der Curve PCR, (Fig. 43). Im Zustande γ ist offenbar die ganze gegebene Wassermasse in Dampf aufgelöst, mithin das Volumen des Dampfes gleich dem Volumen der ganzen Masse, d. i. =v. Andererseits ist im Zustande γ das Gewicht des Dampfes gleich dem Gewicht der ganzen gegebenen Masse, also*) =1. Dividiren wir das Volumen des Dampfes durch sein Gewicht, so erhalten wir sein sogenanntes specifisches Volumen. Dieses letztere ist daher $=\frac{v}{1}=v$. Analoges gilt offenbar für alle andern Puncte rechts von der Curve PCR, und ebenso auch für die Puncte auf dieser Curve.

Wenn wir also vorhin bemerkten, dass sämmtliche Zustände des gesättigten oder überhitzten Dampfes theils durch Puncte auf der Curve PCR theils durch Puncte rechts von dieser Curve darstellbar seien, so können wir gegenwärtig noch hinzufügen, dass bei dieser Darstellung als Coordinaten fungiren: das specifische Volumen des Dampfes und seine Temperatur.

Die Coordinaten sind somit nur bedingt durch die Qualität des Dampfes; und wir können daher in unsere Zeichnung (Fig. 43) ohne Weiteres z. B. auch den Zustand eines Dampfes eintragen, der mit Schwefelsäure in Contact steht. Alsdann

^{*)} Wir haben ausdrücklich vorausgesetzt, dass die gegebene Masse aus einer Gewichtseinheit Wasser bestehen solle.

werden wir nach (44.) einen Punct erhalten, der niemals auf der Curve PCR, sondern immer rechts von derselben liegt.

§ 58.

Das aus Schwefelsäure und Wasserdampf bestehende System.

Bestimmung des Gleichgewichtszustandes. — Sind im Innern eines geschlossenen Gefässes

(45.) m' Kilogramm Wasser (HO), und

m'' Kilogramm Schwefelsäurehydrat ($HO + SO_3$)

enthalten*), so wird nach Eintritt des Gleichgewichtszustandes die Masse m' aus zwei Theilen bestehen:

$$(46.) m' \doteq M' + \mu',$$

von denen der eine M' dampfförmig ist, während der andere μ' mit m' zusammen eine tropfbare Flüssigkeit bildet. Diese Flüssigkeit wird zu bezeichnen sein als eine Schwefelsäure vom Verdünnungsgrade:

$$(47.) x = \frac{\mu'}{m''}.$$

Das Volumen v des Gefässes zerfällt also in zwei Theile, nämlich in ein oberes Volumen O, welches von dem Dampfe M' occupirt ist, und in ein unteres Volumen U, welches occupirt ist von der Schwefelsäure $\mu' + m''$. Wir stellen uns die Aufgabe, alle den Gleichgewichtszustand betreffenden Grössen durch zwei independente Variable, etwa durch v, t, oder durch x, t auszudrücken.

Dabei wollen wir die bei der Mischung von Wasser und Schwefelsäurehydrat entstehende Contraction des Volumens, welche erfahrungsmässig nur klein ist, vernachlässigen, also annehmen, das Volumen der Mischung sei gleich der Summe der Volumina der beiden Bestandtheile. Sind mithin ω und σ die specifischen Volumina von Wasser und Schwefelhydrat, so wird das von der Schwefelsäure $\mu' + m''$ occupirte Volumen U den Werth besitzen:

^{*)} Selbstverständlich setzen wir voraus, dass innerhalb des Gefässes ausser den gegebenen Substanzen m' und m" keine andere Substanz (wie etwa Luft u. dgl.) enthalten sei.

$$U = \mu' \omega + m'' \sigma$$

Auch wollen wir ω und σ als unabhängig von der Temperatur, überhaupt als *Constante* betrachten.

Ferner wollen wir voraussetzen, dass die gegebene Temperatur eine niedrige sei, und (ebenso wie früher, pg. 148) annehmen, dass der Wasserdampf für niedrige Temperaturen dem Mariotte'schen Gesetz entspreche. Alsdann wird das von dem Dampfe M' occupirte Volumen O mit seiner Spannung p und mit der Temperatur t verbunden sein durch die Relation:

$$(49. A) pO = M'R'(a+t),$$

wo R' eine dem Wasserdampf eigenthümliche Constante vorstellt. Bezeichnen wir das specifische Volumen des Dampfes mit Ω , so ist: $O = M'\Omega$, wodurch die vorstehende Relation folgende Gestalt gewinnt:

$$(49.B) p\Omega = R'(a+t).$$

Es sei nun v das Volumen des gegebenen Gefässes. Alsdann erhalten wir:

$$v = O + U = M'\Omega + \mu'\omega + m''\sigma$$

oder, weil [nach (46.), (47.)] $\mu' = m''x$ und M' = m' - m''x ist:

$$(50.a) v = (m' - m''x)\Omega + m''x\omega + m''\sigma.$$

Zugleich erhalten wir aus (49.B):

(50.b)
$$\Omega = \frac{R'(a+t)}{p},$$

und endlich aus (40.A):

$$(50.c) p = \pi(t, x).$$

Betrachten wir die Function $\pi(t, x)$ und die Constanten R', m', m'', ω , σ als bekannt, so bestimmen die Formeln (50.a, b, c) den in Rede stehenden Gleichgewichtszustand; denn sie bestimmen die Werthe von x, p, Ω , sobald die Werthe von v, t gegeben sind.

Jedoch wollen wir im Folgenden nicht v, t, sondern x, t als independente Variable benutzen. Alsdann sind v, p, Ω , in Folge der Gleichungen (50.a, b, c), als gewisse Functionen von x, t zu betrachten*). Für diese Functionen erhalten wir aus (50.a) durch Differatiation die Relationen:

^{*)} Bei den gegenwärtigen Betrachtungen bezeichnet also Ω nicht mehr die früher (pg. 119-125) besprochene Function $\Omega(t)$, sondern

186 Siebentes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

$$\begin{split} \frac{\partial v}{\partial x} &= (m' - m''x) \frac{\partial \Omega}{\partial x} - m''(\Omega - \omega) , \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= (m' - m''x) \frac{\partial \Omega}{\partial t} , \end{split}$$

oder, falls wir (wie früher) ω gegen Ω vernachlässigen, und für Ω den Werth (50.b) substituiren:

(50. d)
$$\frac{\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} = -\frac{R'(\mathbf{a} + t)(\mathbf{m'} - \mathbf{m''}x)}{p^2} \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{R'(\mathbf{a} + t)\mathbf{m''}}{p}, \\ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{R'(\mathbf{a} + t)(\mathbf{m'} - \mathbf{m''}x)}{p^2} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{R'(\mathbf{m'} - \mathbf{m''}x)}{p};$$

und hieraus folgt, wenn wir die eine Formel mit $\frac{\partial p}{\partial t}$, die andere mit $-\frac{\partial p}{\partial x}$ multipliciren, und addiren:

(50.e)
$$\frac{\partial p}{\partial t}\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{R'(m'-m''x)}{p}\frac{\partial p}{\partial x} - \frac{R'(a+t)m''}{p}\frac{\partial p}{\partial t},$$

Der Verdampfungs- oder Condensations-Process. — Sind die gegebenen Substanzen m' und m'' eingeschlossen in den cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34), so wird die Menge des Dampfes wachsen oder abnehmen, jenachdem wir den Stempel heben oder senken. Wir wollen die Arbeit berechnen, welche bei einer solchen Bewegung des Stempels auf die Substanzen ausgeübt werden muss, und gleichzeitig auch die Wärme, welche zuzuführen ist, falls die Temperatur constant bleiben soll. Mit andern Worten: Wir wollen diejenige Arbeit und Wärme berechnen, welche dem System (m', m') zuzuführen ist, wenn der Zustand des Systems fortschreiten soll längs einer Curve constanter Temperatur.

Nach der allgemeinen Theorie gelten für eine beliebige Zustandsänderung von (x, t) zu (x + dx, t + dt) die Formeln:

$$(U.) dE = dS + \mathfrak{A}dQ,$$

(V.)
$$dS = -p dv = -p \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial t} dt \right),$$

(W.)
$$\mathfrak{A} dQ = (a+t) \left[\left(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right) dx + \mathfrak{A} \frac{\partial U}{\partial t} dt \right];$$
(vgl. pg. 106)

vielmehr eine Function sweier Argumente t, x. — Ebenso wie die Spannung p des über Schwefelsäure stehenden Dampfes eine Function von t, x [nämlich — $\pi(t, x)$] ist, ebenso gilt Analoges auch vom specifischen Volumen Ω eines solchen Dampfes.

dabei bezeichnet E die innere Energie des gegebenen Systems, und dE den Zuwachs derselben während der betrachteten Zustandsänderung; andererseits repräsentiren dS und $\mathfrak{A} dQ$ die dem System während jener Zustandsänderung zuzuführenden Quantitäten von Arbeit und Wärme.

Die allgemeinen Formeln (U.), (V.), (W.) sind anzuwenden auf den Fall *constant* bleibender Temperatur, d. i. auf eine Zustandsänderung von (x, t) zu (x + dx, t). Für diesen Fall erhalten die Formeln (V.), (W.) die Gestalt:

$$\begin{split} \overline{d}S &= -p \frac{\partial v}{\partial x} dx, \\ \mathfrak{A}\overline{d}Q &= (a+t) \Big(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \Big) dx; \end{split}$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf (50.d, e):

$$\begin{split} \vec{d}S &= + \left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{p} \frac{\partial p}{\partial x} + R'(a+t)m'' \right] dx \,, \\ \mathfrak{A}\vec{d}Q &= - \left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{p} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{R'(a+t)^2m''}{p} \frac{\partial p}{\partial t} \right] dx \,, \end{split}$$

oder (was dasselbe) ist:

(51.a)
$$\overline{dS} = \\ = + \left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{m''} \frac{\partial \log p}{\partial x} + R'(a+t)^2 \frac{\partial \log(a+t)}{\partial t} \right] m'' dx,$$
(51.b)
$$\mathfrak{A} \overline{dQ} = \\ = - \left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{m''} \frac{\partial \log p}{\partial x} + R'(a+t)^2 \frac{\partial \log p}{\partial t} \right] m'' dx,$$
we überall $p = \pi(t,x)$.

Hieraus aber folgt nach Formel (U.) sofort:

(51.c)
$$dE = -R'(a+t)^2 \frac{\partial \log(\frac{p}{a+t})}{\partial t} m'' dx,$$
we wiederum $p = \pi(t, x)$.

Beachten wir, dass nach (46.), (47.)

(52.)
$$\mu' = m''x, \qquad M' = m' - m''x, \\ d\mu' = m''dx, \qquad dM' = -m''dx,$$

ist, so können wir die Formeln (51.a, b, c) auch so darstellen: 188 Siebentes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

(53. a)
$$dS = -\left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{m''}\frac{\partial \log p}{\partial x} + R'(a+t)^2\frac{\partial \log (a+t)}{\partial t}\right]dM',$$
(53. b)
$$\mathfrak{A}dQ = +\left[\frac{R'(a+t)(m'-m''x)}{m''}\frac{\partial \log p}{\partial x} + R'(a+t)^2\frac{\partial \log p}{\partial t}\right]dM',$$
(53. c)
$$dE = +R'(a+t)^2\frac{\partial \log\left(\frac{p}{a+t}\right)}{\partial t}dM',$$
we überall $p = \pi(t,x)$.

Diese Formeln (51.a, b, c) oder (53.a, b, c) enthalten die Lösung der gestellten Aufgabe. Wollte man die Arbeit und Wärme und den Energiezuwachs haben für den ganzen Verdampfungsprocess, so würde zu integriren sein von M'=0 bis M'=m', d. i. von $\mu'=m'$ bis $\mu'=0$, d. i. von $x=\frac{m'}{m''}$ bis x=0. Diese Integration aber lässt sich in den Formeln (51.a, b, c) nicht weiter ausführen, weil $\pi(t,x)$ eine unbekannte Function ist.

Beiläufige Bemerkung. — Die Formeln (51.a, b, c) oder (53.a, b, c) sind offenbar anwendbar auf den Verdampfungs-Process von reinem Wasser. In diesem Fall ist die Spannung p nicht mehr = $\pi(t, x)$, sondern = $\Pi(t)$, mithin: $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$. Die Formeln (53. a, b, c) nehmen daher in diesem Falle folgende Gestalt an:

(54.a)
$$\overline{d}S = -R(a+t)^2 \frac{d \log(a+t)}{dt} dM',$$

(54.b)
$$\mathfrak{A} dQ = + R(a+t)^2 \frac{d \log p}{dt} dM',$$

(54.c)
$$dE = + R(a+t)^2 \frac{d \log \left(\frac{p}{a+t}\right)}{dt} dM',$$
we überall $p = \Pi(t)$.

oder mit Rücksicht auf (50.b) auch folgende Gestalt:

$$(55.a) dS = -R'(a+t)dM',$$

(56.b)
$$\mathfrak{A} dQ = + R(a+t) dM' - R(a+t)^2 \frac{d \log \Omega}{dt} dM'.$$

(55.c)
$$dE = -R'(a+t)^2 \frac{d \log \Omega}{dt} dM'.$$

Dabei ist unter M' die Quantität (d. i. das Gewicht) des Dampfes, und unter Ω sein specifisches Volumen zu verstehen*).

§ 59.

Die bei der Mischung von Schwefelsäure und Wasser sich entwickelnde Wärme. Die erste Kirchhoff'sche Formel.

Schütten wir in eine gegebene**) Schwefelsäure m'+m'' eine sehr kleine Quantität Wasser $\overline{d}m'$ hinein, so wird die dabei frei werdende Wärme ebenfalls sehr klein, also mit $\overline{d}F$ zu bezeichnen sein. Ist E die Energie beider Substanzen

(56.)
$$\overline{d}m'$$
 und $m'+m''$

zusammengenommen, und sind E_{α} und E_{β} die Werthe von E vor und nach der Mischung, so ist:

$$E_{\beta} - E_{\alpha} = S_{\alpha\beta} + \mathfrak{A} Q_{\alpha\beta},$$

= $S_{\alpha\beta} - \mathfrak{A} \overline{d} F.$

Die bei der Mischung eintretende Contraction (Volumverkleinerung) ist erfahrungsmässig nur gering, und mag vernachlässigt werden***). Alsdann ist $S_{\alpha\beta} = 0$, folglich:

$$(57.) E_{\beta} - E_{\alpha} = \mathfrak{A} \overline{d} F.$$

Wir können nun die durch Mischung vereinigten Substanzen (56.) durch Verdampfung wieder trennen, und dieselben sodann durch geeignete Einwirkungen in ihren anfänglichen Zustand zurückversetzen. Dieser Kreisprocess, dessen nähere Betrachtung zur Bestimmung der frei gewordenen Wärme $\overline{d}F$ (57.) von Nutzen ist, mag angedeutet sein durch folgendes Schema:

^{*)} Uebrigens kann man zu diesen speciell auf reines Wasser bezüglichen Formeln (54. a, b, c) oder (55. a, b, c) bequemer gelangen, indem man ausgeht von den Betrachtungen auf pg. 128, 129, unter Hinzufügung des hier vorausgesetzten Mariotte-GayLussac'schen Gesetzes (49 A, B).

^{**)} Unter der Schwefelsäure m'+m'' verstehen wir (ähnlich wie bisher) eine solche, welche aus m' Gewichtseinheiten Wasser und m'' Gewichtseinheiten Schwefelsäurehydrat besteht.

^{***)} Ebenso wie früher, pg. 184.

(58.)
$$\frac{\partial}{\partial m'} \frac{\partial}{m' + m''} - \frac{\partial}{\partial m' + m' + m''} - \frac{\partial}{\partial m'} \frac{\partial}{m' + m'' +$$

Die Epoche $\alpha\beta$ umfasst den schon besprochenen Mischungsprocess, welcher stattfindet unter constantem äussern Druck, etwa unter dem Druck der Atmosphäre. Auch soll die Temperatur t zu Anfang und zu Ende dieses Processes ein und dieselbe sein, indem die bei der Mischung frei gewordene Wärme $\overline{d}F$ während der Zeit $\alpha\beta$ bereits wieder abgeleitet ist.

Die im Augenblick β vorhandene Flüssigkeit dm'+m'+m''werde nun in ein luftdicht schliessendes Gefäss (etwa in den cylindrischen Apparat, Fig. 5, pg. 34) gebracht, und das Volumen dieses Gefässes, bei constant erhaltener Temperatur t, so weit vergrössert, bis die Wassermasse dm' in Form von Dampf aus der Flüssigkeit ausgeschieden ist. In diesem Augenblick mag der Dampf dm' von der unter ihm stehenden Flüssigkeit m' + m'' getrennt werden, etwa durch Zwischenschieben einer Scheidewand. Der hiedurch resultirende Zustand mag γ heissen. — — Im Zustand γ sind alsdann die beiden Substanzen $\overline{dm'}$ und m' + m'' von einander getrennt, jede eingeschlossen in ein besonderes Gefäss. Bei constant erhaltener Temperatur t mögen nun endlich die Volumina beider Gefässe so weit verkleinert werden, bis beide Substanzen in einen Zustand α gelangen, der mit ihrem anfänglichen Zustande \alpha identisch ist.

Indem wir nun die einzelnen Epochen $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$ der Reihe nach in Betracht ziehen, wollen wir voraussetzen, dass die während der Zeit $\beta\gamma\alpha$ constant bleibende Temperatur t eine ziemlich niedrige sei. Der während des Processes $\alpha\beta\gamma\alpha$ zeitweilig auftretende Wasserdampf wird alsdann nach schon gemachter Annahme (49. A, B)

(59.) dem Mariotte-GayLussac'schen Gesetz entsprechen,

folglich eine Energie besitzen, die nur von seiner Temperatur abhängt. [Vgl. den Satz pg. 152.]

Die Epoche $\alpha\beta$ der Mischung. — Auf diese bezieht sich die schon angegebene Formel (57.):

$$(60.) E_{\beta} - E_{\alpha} = -\mathfrak{A} \overline{d} F.$$

Die Epoche $\beta\gamma$ der Volumvergrösserung. — Der Energiezuwachs während dieses Verdampfungsprocesses ist nach (53.c):

(61.)
$$E - E_{\beta} = + R'(a+t)^2 \frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{a+t}\right)}{\partial t} dm',$$

wo $\pi = \pi(t, x)$ ist, und $x = \frac{m'}{m''}$ den Verdünnungsgrad der der Schwefelsäure m' + m'' bezeichnet.

Die Epoche $\gamma \alpha$ der Volumverkleinerung. — Während dieser sind dm' und m' + m'' von einander getrennt, mithin auch getrennt zu behandeln.

Die Dampfmasse dm' besitzt, weil sie kurz vorher mit Schwelsäure in Contact war, im Augenblick γ einen überhitzten Zustand, [vgl. (44.)]. Sie wird daher während der Volumverkleinerung $\gamma \alpha$ zunächst eine gewisse Strecke des überhitzten Gebietes durchlaufen, sodann in einem gewissen Augenblick λ die Condensationsgrenze passiren, und endlich im Condensationsgebiet so weit fortschreiten, bis sie schliesslich im Augenblick α ihrer ganzen Masse nach tropfbar flüssig geworden ist. Die Epoche $\gamma \alpha$ zerfällt somit in zwei Abschnitte:

$$\gamma \ldots \lambda \ldots \alpha$$
,

nämlich in den Compressionsprocess $\gamma\lambda$ und in den Condensationsprocess $\lambda\alpha$. Während des ersteren ist die Energie E' der Masse $\overline{d}m'$ nur eine Function der Temperatur [nach (59.)], folglich constant, weil die Temperatur constant bleibt; somit ist:

$$E_{\lambda}' - E_{\nu}' = 0.$$

Ferner ergiebt sich der dem Condensationsprocess $\lambda \alpha$ entsprechende Energiezuwachs direct durch Benutzung der Formel (54. c), nämlich*):

^{*)} In jener Formel (54. c) bezeichnet dM' die Zunahme des Dampfes. Folglich ist im gegenwärtigen Fall $dM' = -\overline{d}m'$. Denn die Menge des Dampfes ist zu Anfang der Zeit $\lambda \alpha$ gleich $\overline{d}m'$, und zu Ende derselben gleich 0; so dass also in der That die Menge des Dampfes während dieser Zeit $\lambda \alpha$ um $-\overline{d}m'$ anwächst.

$$E_{\alpha'} - E_{\lambda'} = -R'(a+t)^2 \frac{d \log \left(\frac{\Pi}{a+t}\right)}{dt} dm'.$$

Und durch Addition der beiden letzten Formeln folgt:

(x.)
$$E_{\alpha'} - E_{\gamma'} = -R(a+t)^2 \frac{d \log \left(\frac{\Pi}{a+t}\right)}{dt} \overline{d} m'.$$

wo Π die bekannte Function $\Pi = \Pi(t)$ bezeichnet.

Andererseits erhalten wir, wenn E'' die Energie der Substanz m' + m'' vorstellt, die Formel:

$$(y.) E_{\alpha}'' - E_{\gamma}'' = 0.$$

Denn diese Substanz m' + m'' befindet sich bereits im Augenblick γ im tropfbar flüssigen Zustande, und erleidet daher während der Zeit $\gamma \alpha$ nur eine minimale Volumverkleinerung, und demgemäss auch nur eine minimale Energieveränderung.

Endlich erhalten wir durch Addition von (x.) und (y.):

(62.)
$$E_{\alpha} - E_{\gamma} = -R'(\alpha+t)^{2} \frac{d \log\left(\frac{\Pi}{\alpha+t}\right)}{dt} \overline{d}m',$$

wo E = E' + E'' die Energie der beiden Substanzen $\overline{dm'}$ und m' + m'' zusammengenommen bezeichnet.

Die erste*) Kirchhoff'sche Formel. — Durch Addition der drei Formeln (60.), (61.), (62.) erhalten wir schliesslich:

(63.)
$$0 = -\mathfrak{A} \overline{d} F + R'(a+t)^2 \frac{\partial \log\left(\frac{\pi}{\Pi}\right)}{\partial t} \overline{d} m',$$

und daher folgenden Satz (Kirchhoff, Pogg. Annal., Bd. 103, pg. 202):

Mischt man eine gegebene Schwefelsäure m'+m'' vom Verdünnungsgrade $x=\frac{m'}{m''}$ mit einer kleinen Quantität Wasser $\overline{d}m'$, so wird die dabei frei werdende Wärme $\overline{d}F$ den Werth besitzen:

(64.)
$$dF = + \frac{R'(a+t)^2}{\mathfrak{A}} \frac{\partial \log\left(\frac{\pi}{\Pi}\right)}{\partial t} dm',$$

wo R' die Constante des Mariotte-GayLussac'schen Gesetzes für Wasserdampf ist, während $\pi = \pi(t, x)$ und $\Pi = \Pi(t)$ diejenigen Spannungen sind, welche

^{*)} Die zweite folgt später auf pg. 201.

Wasserdampf bei der Temperatur t annimmt, jenachdem er mit der gegebenen Schwefelsäure oder mit reinem Wasser in Contact gedacht wird.

Dabei ist selbstverständlich die partielle Ableitung

$$\frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{\Pi}\right)}{\partial t}$$

die den independenten Variablen t, x entsprechende.

Aus (64.) folgt durch Summation diejenige Wärmemenge F, welche frei wird, wenn man die gegebene Schwefelsäure allmählig mit mehr und mehr Wasser, also mit einer beliebig gegebenen Wasserquantität versetzt.

Babo's Untersuchungen. — Schütten wir in die gegebene Schwefelsäure allmählig mehr und mehr Wasser hinein, so wird die Wärmeentwicklung, wie die Beobachtung zeigt, allmählig schwächer und schwächer, bis sie schliesslich von einem gewissen Augenblicke an gänzlich aufhört. Von diesem Augenblicke an muss also, wie aus (64.) folgt, die partielle Ableitung

$$\frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{\Pi}\right)}{\partial t}$$

verschwinden, mithin $\frac{\pi}{\Pi}$ [unabhängig von t werden. Mit andern Worten:

Der Quotient

(65.).
$$\frac{\pi}{\Pi} oder \frac{\pi(t, x)}{\Pi(t)}$$

muss, falls man x mehr und mehr anwachsen lässt, von einem gewissen Augenblick an in eine Function f(x) übergehen, die nicht mehr von t, sondern nur noch von x abhängt.

Ueberschreitet also x eine gewisse Grösse, so geht die Function $\pi(t, x)$ in ein Product $\Pi(t) \cdot f(x)$ über, dessen einer Factor nur von t, und dessen anderer nur von x abhängt.

Der Satz (65.) ist theoretisch von Kirchhoff abgeleitet worden im Jahre 1858 und findet seine Bestätigung durch schon früher, 1857, von Babo angestellte experimentelle Untersuchungen (vgl. Pogg. Annal., Bd. 103, pg. 202).

Neumann, Vorles, über d. mech. Theorie d. Wärme.

Die Thomsen'sche Formel. — Die Gewichte von einem Aequivalent Wasser~(HO) und einem Aequivalent Schwefel-säurehydrat $(SO_3 + HO)$ verhalten*) sich zu einander wie 112,5 zu 612,6, d. i. wie 9 zu 49. Sind also z Aequivalent Wasser und 1 Aequivalent Schwefelsäurehydrat gegeben:

$$z(HO)$$
 und $(SO_3 + HO)$,

und bezeichnet man die in Kilogramm ausgedrückten Gewichte dieser Substanzen respective mit:

so findet die Relation statt:

$$m': m'' = 9z: 49$$
,

d. i.

(66.)
$$z = \frac{49}{9} \frac{m'}{m''}$$

Werden nun die m' Kilogramm Wasser und die m'' Kilogramm Schwefelsäurehydrat mit einander gemischt, so wird nach Thomsen's Untersuchungen eine Wärmemenge F frei, durch die eine Wassermasse von m'' Kilogramm in ihrer Temperatur gesteigert werden kann um $\frac{\alpha z}{\beta + z}$ Grade Celsius, wo $\alpha = 177,1$ und $\beta = 1,7446$ ist**). Folglich würde durch jene Wärmemenge F die Temperatur von ein Kilogramm Wasser gesteigert werden um $\frac{\alpha z m''}{\beta + z}$ Grade. Folglich ist***):

(67.)
$$F = \frac{\alpha z m''}{\beta + z},$$

oder, wenn man für z den Werth (66.) substituirt:

(66.)
$$F = \frac{\alpha m'}{\frac{9\beta}{49} + \frac{m'}{m'}},$$

^{*)} Vgl. z. B. Wöhler's Chemie, Berlin 1854, pg. 59.

^{**)} J. Thomsen in Copenhagen, Pogg. Annal. Bd. 90, pg. 278. Dabei ist zu bemerken, dass die Thomsen'sche Formel $\frac{\alpha z}{\beta + z}$ eigentlich nur den Fall betrifft, dass z eine ganze Zahl ist. Trotzdem wollen wir im Folgenden (nach Kirchhoff's Vorgang) voraussetzen, die Formel segültig für beliebige Werthe von z, einerlei ob dieselben ganz oder gei brochen sind.

^{***)} Nämlich mit Rücksicht auf die Definition der Wärmeeinheit pg. 16.

d. i.

(69.)
$$F = \frac{\alpha m'}{\gamma + \frac{m'}{m''}},$$

wo α und γ die Werthe besitzen:

(70.)
$$\alpha = 177,1,$$

$$\gamma = \frac{9}{49}\beta = \frac{9}{49}1,7446.$$

Bezeichnen wir den Ausdruck (69.) ausführlicher mit F(m', m''), so wird

$$F(m', m'') = \frac{\alpha m'}{\gamma + \frac{m'}{m''}},$$

$$F(m' + \overline{d}m', m'') = \frac{\alpha (m' + \overline{d}m')}{\gamma + \frac{m' + \overline{d}m'}{n''}},$$

$$F(m' + \overline{d}m', m'') - F(m', m'') = \frac{\alpha \gamma \overline{d}m'}{\left(\gamma + \frac{m'}{m''}\right)^2}.$$

Von diesen Ausdrücken repräsentirt der erste die bei der Vereinigung der beiden Flüssigkeiten m'' und m' frei werdende Wärme. Ebenso repräsentirt der zweite die bei der Vereinigung von m'' mit $m' + \overline{d}m'$ sich entwickelnde Wärme, oder (was dasselbe ist) die Summe derjenigen Wärmemengen, welche successive frei werden zuerst bei der Vereinigung von m'' mit m', sodann bei der Vereinigung von m'' + m' mit $\overline{d}m'$. Folglich repräsentirt der dritte Ausdruck die bei der Vereinigung von m'' + m' mit $\overline{d}m'$ entstehende Wärme. Somit gelangen wir zu folgendem Satz:

Wird eine gegebene Schwefelsäure m'+m'' mit einer kleinen Quantität Wasser $\overline{d}m'$ versetzt, so besitzt die dabei frei werdende Wärmemenge $\overline{d}F$ den Werth:

(71.)
$$\overline{d}F = \frac{\alpha \gamma \overline{d} m'}{\left(\gamma + \frac{m'}{m''}\right)^2} = \frac{\alpha \gamma \overline{d} m'}{(\gamma + x)^2},$$

wo, ebenso wie früher $\frac{m'}{m''} = x$ gesetzt ist, während α, γ die in (70.) genannten Zahlen sind.

Streng genommen kann die Thomsen'sche Formel (69.), mithin auch die Formel (71.) nur gültig sein für eine Tem-

peratur. Leider liegen nicht die nöthigen experimentellen Data vor, um die Aenderungen beurtheilen zu können, welche die frei werdende Wärme erfährt, falls die Temperatur sich ändert. Doch lässt sich, wie Kirchhoff bemerkt hat, aus gewissen Untersuchungen von Person schliessen, dass diese Aenderungen nur klein sind.

Nehmen wir nämlich an, die Formel (69.) beziehe sich auf eine bestimmte Temperatur t, für welche sie in aller Strenge gilt, und bezeichnen wir diejenige Aenderung, welche die Wärmemenge F erfahren würde, falls die Vereinigung nicht bei der Temperatur t, sondern bei einer etwas höhern Temperatur t+dt erfolgte, mit dF, so ist (nach pg. 175):

(72.)
$$\frac{dF}{dt} = m'c' + m''c'' - (m' + m''') \mathfrak{C},$$

wo c', c" und \mathfrak{E} die specifischen Wärmen (bei constantem Druck) für die beiden Flüssigkeiten m', m'' und für ihre Mischung m' + m'' vorstellen. Nun ist c' nahezu*) = 1, und nach Person's Messungen: $\mathfrak{C}' = 0.3295$. Folglich:

(73.)
$$\frac{dF}{dt} = \left\{ \frac{m'}{m''} + 0.3295 - \left(\frac{m'}{m''} + 1 \right) \mathfrak{G} \right\} m''.$$

Was & betrifft, so ist nach Person:

$$\mathfrak{C} = 0.4534 \quad \text{für} \quad \frac{m'}{m''} = 0.3158 \,,$$

und ferner:

$$\mathfrak{G} = 0.5851$$
 für $\frac{m'}{m''} = 0.9608$.

Substituiren wir diese Zahlen in (69.) und (73.), so erhalten wir:

$$F = 87,88 \, m'' \quad \text{und} \quad \frac{dF}{dt} = 0,0486 \, m'' \quad \text{für} \quad \frac{m'}{m''} = 0,3158 \, ,$$
 und andererseits:

$$F = 132.8 \, m'' \text{ and } \frac{dF}{dt} = 0.142 \, m'' \text{ für } \frac{m'}{m''} = 0.9608 \, .$$

$$c' = 1 + 0.4 \frac{t}{(100)^2} + 0.9 \frac{t^2}{(100)^3}$$

Vgl. pg. 125, wo diese specifische Wärme mit $\frac{c}{M}$ bezeichnet ist.

^{*)} Strenge genommen würde die specifische Wärme c' des tropfbarflüssigen Wassers den Werth haben:

Es sind demnach die Aenderungen, welche F erleidet, wenn die Temperatur sich ändert, verhältnissmässig so klein, dass bei ihrer Vernachlässigung bedeutende Fehler nicht zu befürchten sind.

Combination der Formeln von Kirchhoff und Thomsen. — Aus der Kirchhoff'schen Formel (64.) und der Thomsen'schen Formel (71.) folgt durch Elimination von $\overline{d}F$ sofort:

(74.)
$$\frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{\Pi}\right)}{\partial t} = \frac{\mathfrak{A}}{R'(a+t)^2} \frac{\alpha \gamma}{(\gamma+x)^2},$$

und hieraus durch Integration:

(75.)
$$\log\left(\frac{\pi}{\Pi}\right) = C(x) - \frac{\Re}{R'(a+t)} \frac{\alpha \gamma}{(\gamma+x)^2},$$

wo C(x) eine unbekannte (nur von x abhängende) Function ist. Diese Formel (75.) kann dienen, um für ein gegebenes x die Werthe der Function $\pi = \pi(t, x)$ für die aufeinander folgenden t zu berechnen.

§ 60.

Fortsetzung. Die zweite Kirchhoff'sche Formel.

Dass Wasserdampf bei hinreichender Verdünnung, d. i. bei hinreichender Entfernung von der Condensationsgrenze die Eigenschaften eines Gases besitzt, unterliegt keinem Zweifel. Fraglich kann immer nur sein, wie weit dieses Gebiet der eigentlich gasförmigen Zustände der Condensationsgrenze*) sich nähert.

Für die eigentlich gasförmigen Zustände gelten die früher für Gase entwickelten Formeln (pg. 50, 51). Bezeichnen wir also die Energie des gegebenen Wasserdampfes M in einem solchen Zustande mit E=MH, und seine specifischen Wärmen mit \mathfrak{C}_v , \mathfrak{C}_p , so wird:

$$M \frac{dH}{dt} = M \mathfrak{A} \mathfrak{C}_{v},$$

mithin:

$$(76.) MH = MH_0 + M\mathfrak{A}\mathfrak{C}_{\mathfrak{o}}t,$$

^{•)} D. i. der rechten Grenzeurve CC' des Verdampfungsgebietes, Fig. pg. 117.

198 Siebentes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

und ferner:

(77.)
$$\mathfrak{C}_{p}-\mathfrak{C}_{r}=\frac{R}{\mathfrak{A}},$$

wo R, \mathfrak{C}_p , \mathfrak{C}_p , H_0 Constanten sind. und H_0 den Werth von H für t=0 vorstellt.

Bezeichnen wir nun ferner die Energie der Masse M während ihres tropf barflüssigen Zustandes mit $E = M\eta$, so erhalten wir bei einem Fortgange längs der linken Grenzcurve des Verdampfungsgebietes*):

$$Md\eta = -pdv + \Re dQ,$$

$$= -pdv + \Re \frac{dQ}{dt}dt,$$

$$= -pdv + M\Re cdt,$$

wo c die specifische Wärme des tropfbarflüssigen Wassers vorstellt. Vernachlässigen wir wie früher die bei dem Fortgang längs jener Grenzcurve stattfindende geringe Volumveränderung, so verschwindet das Glied pdv; so dass wir erhalten:

$$Md\eta = M \mathfrak{A} \mathfrak{c} dt$$
,

mithin:

(78.)
$$M\eta = M\eta_0 + M\mathfrak{A} \int_0^t c dt,$$

wo η_0 den Werth von η für t=0 bezeichnet.

Durch Subtraction von (76.), (78.) folgt, falls wir die Constante $H_0 - \eta_0$ mit \Re bezeichnen:

(79.)
$$MH - M\eta = M\Re + M\Re \left(\Im_{\tau} t - \int_{0}^{t} c dt \right).$$

Um in äusserlicher Beziehung einen besseren Anschluss an die Betrachtungen des vorhergehenden §. zu erzielen, wollen wir alle Constanten des Wassers resp. Wasserdampfes durch einen Accent auszeichnen, also R', $\mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}'$, $\mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}'$, \mathfrak{C}' , \mathfrak{R}' statt R, $\mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{$

^{*)} D. i. längs der Curve BB', Fig. pg. 117.

(das Gewicht) der betrachteten Wassermasse eine sehr kleine sei. Alsdann gewinnen die Formeln (77.), (79.) folgendes Aussehen:

(80.)
$$\mathbb{G}_{p'} - \mathbb{G}_{v'} = \frac{R'}{\mathfrak{A}},$$

$$H \overline{d} m' - \eta \overline{d} m' = \Re' \overline{d} m' + \mathfrak{A} \left(\mathbb{G}_{v'} t - \int_{0}^{t} c' dt \right) \overline{d} m',$$

wo Hdm' und $\eta dm'$ diejenigen Energieen sind, welche die gegebene Wassermasse dm' respective im gasförmigen und im tropf barflüssigen Zustande besitzt, beide Zustände bezogen gedacht auf ein und dieselbe Temperatur t.

Die zweite*) Kirchhoff'sche Formel. — Solches vorangeschickt, nehmen wir nun die Betrachtungen des vorhergehenden §. von Neuem auf. Die dort gemachte Annahme, dass das Gebiet der eigentlich gasförmigen Zustände bei niedrigen Temperaturen bis zur Condensationsgrenze reiche, also die Zustände des gesättigten (über Wasser stehenden) Dampfes mitumfasse, ist einigermassen bedenklich. In der That scheint aus früheren Erörterungen (pg. 152) hervorzugehen, dass jenes Gebiet der eigentlich gasförmigen Zustände selbst bei niedrigen Temperaturen von der Condensationsgrenze noch durch einen gewissen Zwischenraum getrennt sei.

Demgemäss wollen wir bei unsern gegenwärtigen Betrachtungen annehmen, dass bei niedrigen Temperaturen allerdings der über Schwefelsäure stehende Wasserdampf die Eigenschaften eines Gases besitze, nicht aber der über reinem Wasser stehende**). Denken wir uns also die Processe:

^{*)} Die erste findet sich auf pg. 192.

^{**)} Der über Schwefelsäure stehende Wasserdampf ist nämlich stets ein überhitzter, also von der Condensationsgrenze durch einen gewissen Zwischenraum getrennt; und dieser Zwischenraum ist um so beträchtlicher, je concentrirter die Schwefelsäure. (Vgl. pg. 179—184, wo x den Verdünnungsgrad, mithin $\frac{1}{x}$ den Concentrationsgrad der Schwefelsäure bezeichnet.) Unsere Annahme, dass der über Schwefelsäure stehende Dampf die Eigenschaften eines Gases besitze, wird um so berechtigter sein, je grösser jener Zwischenraum, d. i. je concentrirter die Schwefelsäure ist.

genau in derselben Weise wie früher (pg. 190) bewerkstelligt, so bleiben die damals gefundenen Formeln

$$(82.) E_{\beta} - E_{\alpha} = -\mathfrak{A} \overline{d} F,$$

(83.)
$$E_{\gamma} - E_{\beta} = + R'(a+t)^{2} \frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{a+t}\right)}{\partial t} dm',$$

gültig, während Ungültigkeit eintritt bei der für E_{α} — E_{γ} gefundenen Formel. Denn der betrachtete Wasserdampf ist während der Epoche $\beta \gamma$ mit Schwefelsäure, während der Epoche $\gamma \alpha$ hingegen mit reinem Wasser in Contact.

Um E_{α} — E_{γ} zu berechnen, dient im gegenwärtigen Falle die Gleichung (80.). Aus dieser ergiebt sich für die Differenz derjenigen Energien, welche $\overline{d}m'$ im tropf barflüssigen Zustande α und im gasförmigen Zustande γ besitzt, der Werth:

$$E_{\alpha'} - E_{\gamma'} = -\Re' dm' - \Re \left(\mathfrak{G}_{\sigma'} t - \int_0^t c' dt \right) dm'.$$

Ausserdem ergiebt sich ebenso wie damals [Formel (y.), pg. 192]:

$$E_{\alpha}^{"}-E_{\gamma}^{"}=0,$$

und durch Addition der beiden letzten Formeln:

(84.)
$$E_{\alpha} - E_{\gamma} = -\Re' dm' - \Re \left(\mathfrak{C}_{\mathfrak{o}}' t - \int_{\mathfrak{c}}^{t} c' dt \right) dm'.$$

Numehr gelangen wir durch Addition von (82.), (83.), (84.) zu einer Formel, deren linke Seite Null ist, und vermittelst dieser Formel zu folgendem Satz (Kirchhoff, Pogg. Annal., Bd. 103, pg. 199):

Vermischt man eine gegebene Schwefelsäure m' + m' vom Verdünnungsgrade $x = \frac{m'}{m''}$ mit einer kleinen Quantität Wasser \overline{d} m', so wird die dabei frei werdende Wärme \overline{d} F den Werth besitzen:

(85.)
$$dF = \left\{ \frac{R'(a+t)^2}{\mathfrak{A}} \frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{a+t}\right)}{\partial t} - \frac{\mathfrak{R}'}{\mathfrak{A}} - \mathfrak{C}_{\mathfrak{g}}'t + \int_{\mathfrak{g}}^{t} c'dt \right\} dm',$$

wo R', \mathfrak{L}' , \mathfrak{L}' , \mathfrak{L}' gewisse dem Wasser resp. Wasserdampf eigenthümliche Constanten sind, während $\pi = \pi(t,x)$ die in (64.) genannte Bedeutung hat.

Combination der Formeln von Kirchhoff und Thomsen. — Aus der Kirchhoff'schen Formel (85.) und aus der Thomsenschen Formel (71.) folgt durch Elimination von $\overline{d}F$ sofort:

(86.)
$$\frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{a+t}\right)}{\partial t} = \frac{\mathfrak{A}}{R'(a+t)^2} \left\{ \frac{\alpha \gamma}{(\gamma+x)^2} + \frac{\mathfrak{K}'}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{C}_{\sigma'} t - \int_0^t c' dt \right\},$$

oder weil c' (die specifische Wärme des tropfbarflüssigen Wassers) nahezu = 1 ist*):

(87.)
$$\frac{\partial \log \left(\frac{\pi}{a+t}\right)}{\partial t} = \frac{\mathfrak{A}}{R'(a+t)^2} \left\{ \frac{\alpha \gamma}{(\gamma+x)^2} + \frac{\mathfrak{K}'}{\mathfrak{A}} - (1 - \mathfrak{C}_{\mathfrak{v}}')t \right\}.$$

Hieraus folgt durch Integration:

(88.)
$$\log\left(\frac{\pi}{a+t}\right) = C(x) - \frac{\mathfrak{A}}{R'(a+t)} \left(\frac{\alpha \gamma}{(\gamma+x)^2} + \frac{\mathfrak{K}'}{\mathfrak{A}}\right) - \frac{\mathfrak{A}}{R'} \left(1 - \mathfrak{C}_{\sigma}'\right) \left(\frac{a}{a+t} + \log(a+t)\right),$$

wo C(x) eine unbekannte, allein von x abhängende Function vorstellt. Diese Formel (88.) kann endlich auch so geschrieben werden:

(89.)
$$\log \pi = C(x) - \frac{B(x)}{a+t} - A \log (a+t)$$
,

^{*)} Vgl. die Note pg. 196.

we also also function B(x) und die Constante A dargestellt sind durch*):

(90.)
$$B(x) = \frac{\Re}{R} \left(\frac{\alpha \gamma}{(\gamma + x)^2} + \frac{\Re'}{\Re} + a(1 - \mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}') \right),$$
$$A = \frac{\Re}{R} \left(1 - \mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}' \right) - 1 = \frac{\Re}{R'} \left(1 - \mathfrak{C}_{\mathfrak{p}}' \right).$$

Regnault's Beobachtungen. — Regnault hat für die 9 Schwefelsäuren:

$$SO_3 + 2HO$$
, $SO_3 + 5HO$, $SO_3 + 10HO$, $SO_3 + 3HO$, $SO_3 + 6HO$, $SO_3 + 12HO$, $SO_3 + 4HO$, $SO_3 + 8HO$, $SO_3 + 18HO$

die Dampfspannungen π bei verschiedenen Temperaturen (zwischen 0^0 und 40^0) gemessen. Kirchhoff hat (Pogg. Annal. Bd. 104, pg. 618) diese Beobachtungsresultate mit den für π aufgestellten Formeln (75.) und (89.) verglichen, und dargethan, dass die zweite Formel eine bessere Uebereinstimmung zeigt als die erste.

Schlussbemerkung. — Selbstverständlich sind die in diesem und dem vorhergehenden §. über Schwefelsäure angestellten Betrachtungen auch gültig für wässrige Salzlösungen, überhaupt gültig für jede Flüssigkeit, deren Dampf reiner Wasserdampf ist.

^{*)} Bei Ableitung dieses Werthes von A (90.) ist Rücksicht genommen auf die erste der Relationen (80.).

Achtes Capitel.

Anwendung der allgemeinen Theorie auf ein System verschiedener Substanzen. Zweiter Theil.

\$ 61.

Ein aus Wasser, Wasserdampf und Gas bestehendes System.

Voraussetzungen. — Sind im Innern eines geschlossenen Gefässes Wasser und irgend welche Gase enthalten, so wird im Allgemeinen nach Eintritt des Gleichgewichtszustandes ein Theil des Wassers flüssig, ein anderer dampfförmig sein; gleichzeitig wird von jedem Gase ein Theil im flüssigen Wasser absorbirt, ein anderer im Wasserdampfe suspendirt sein. Auf die Frage, wieviel von jedem Gase absorbirt, wieviel suspendirt sei, erhalten wir Antwort durch das von Henry aufgestellte und von Bunsen bestätigte Gesetz (Verdet, pg. 312), welches so lautet:

(1.) Der absorbirte Theil eines jeden Gases ist proportional der virtuellen Spannung*) seines suspendirten Theiles, ferner proportional der Masse des flüssigen Wassers, und endlich proportional einer gewissen Function der Temperatur. — Diese Function ist verschieden für verschiedene Gase; sie mag mit B oder B(t) bezeichnet, und der Bunsen'sche Absorptionscoefficient genannt werden.

Wir wollen ferner voraussetzen,

(2.) dass die specifischen Volumina ω und Ω des flüssigen

^{*)} D. * der sogenannten partiellen Spannung des Gases. Vgl. pg. 164.

und dampfförmigen Wassers durch die absorbirten, respective suspendirten Gasmengen nur äusserst wenig alterirt werden, und dass es erlaubt sei, die betreffenden Aenderungen zu vernachlässigen*).

Endlich wollen wir bei unsern Betrachtungen (ebenso wie in den vorhergehenden §§.) auf niedrige Temperaturen uns beschränken, indem wir annehmen,

dass sowohl der Wasserdampf selber als auch ein (3.)aus Wasserdampf und Gas bestehendes Gemenge bei niedriger Temperatur dem Mariotte-GayLussac'schen Gesetz 'entsprechen **).

Diese Regeln und Voraussetzungen sind ausreichend, um in iedem gegebenem Falle den Gleichgewichtszustand zu be-Indem wir solches näher darlegen, beschränken wir uns auf den Fall, dass nur zwei Substanzen gegeben sind, nämlich Wasser und daneben nur ein Gas.

Bestimmung des Gleichgewichtszustandes. — Es sei v das Volumen des Gefässes, und t die Temperatur; ferner seien

$$m'$$
 und m''

die gegebenen Quantitäten (d. i. Gewichte) von

Wir stellen uns die Aufgabe, alle den Gleichgewichtszustand betreffenden Grössen durch zwei independente Variable, etwa durch v, t oder durch x, t auszudrücken, wo x noch zu wählen ist.

Nach Eintritt des Gleichgewichtszustandes wird ein Theil des Wassers m' tropfbar flüssig, der andere dampfförmig sein; diese Theile bezeichnen wir mit μ' und $m' = \mu'$. Ferner

**) Zufolge dieses Gesetzes ist die vorhin genannte Function $\Omega = \Omega(t)$ folgendermassen darstellbar:

$$\Omega(t) = \frac{R'(a+t)}{\Pi(t)},$$

^{*)} Demgemäss wird im gegenwärtigen Capitel unter Ω die früher (pg. 119-125) besprochene Function $\Omega(t)$ zu verstehen sein.

wo $\Pi(t)$ die Spannung des gesättigten Wasserdampfes bei der Temperatur t bezeichnet. Es mag nämlich bei den folgenden Untersuchungen die Constante R des Mariotte'schen Gesetzes (pg. 124) speciell für Wasserdampf mit R' benannt werden.

wird nach Eintritt jenes Zustandes ein Theil des Gases m'' von μ' absorbirt, der andere in $m' - \mu'$ suspendirt sein; diese Theile bezeichnen wir respective mit μ'' und $m'' - \mu''$. Endlich benennen wir mit p' und p'' die virtuellen Spannungen von $m' - \mu'$ und $m'' - \mu''$, und mit p die effective Spannung des aus $m' - \mu'$ und $m'' - \mu''$ bestehenden Gemenges.

Offenbar zerfällt v in zwei Theile, nämlich in ein unteres von μ' , μ'' occupirtes Volumen U, und in ein oberes von $m'-\mu'$, $m''-\mu''$ occupirtes Volumen O. Es ist also:

$$v = U + 0$$
,

und ferner nach (3.):

$$p' = \frac{(m' - \mu')R'(a + t)}{O}$$

$$p'' = \frac{(m'' - \mu'')R''(a + t)}{O},$$

$$p = p' + p'', \text{ [vgl. pg. 165.]}$$

wo R' und R' die Constanten des Mariotte-GayLussac'schen Gesetzes für Wasserdampf und für das gegebene Gas vorstellen. Ferner folgt aus (2.): $U = \mu' \omega$, $O = (m' - \mu') \Omega$. Durch Substitution dieser Werthe in die vorstehenden Formeln entsteht:

$$(4.a) v = \mu' \omega + (m' - \mu') \Omega,$$

$$(4.b) p'\Omega = R'(a+t),$$

(4.c)
$$(m'-\mu')p''\Omega = (m''-\mu'')R''(a+t)$$
,

$$(4.d) p = p' + p''.$$

Endlich folgt aus (1.):

$$\mu'' = p'' \mu' B.$$

Setzen wir nun das Verhältniss des tropfbar flüssigen Wassers zur ganzen Wassermenge

$$(4.f) \frac{\mu'}{m'} = x,$$

und nehmen wir dieses x nebst t zu independenten Variablen, so können wir vermittelst der sechs Gleichungen $(4.a, b, \ldots f)$ die sechs Grössen μ' , μ'' , p', p'', p, v als Functionen von x, t darstellen. Die Ausführung dieser elementaren Rechnung liefert die Formeln:

206 Achtes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

(5.)
$$\begin{cases} p' = \frac{R'(a+t)}{\Omega}, & \mu' = m'x, \\ p'' = \frac{m''}{m'} \frac{R''(a+t)}{\Omega(1-\vartheta x)}, & \mu'' = \frac{m''\beta x}{\Omega(1-\vartheta x)}, \\ p = p' + p'' = \frac{a+t}{m'\Omega} \left(m'R' + \frac{m''R''}{1-\vartheta x}\right), \\ v = m'[x\omega + (1-x)\Omega], \end{cases}$$

wo β und ϑ als Abkürzungen eingeführt sind für folgende Ausdrücke:

(6.)
$$\beta = R''(a+t)B$$
, $\vartheta = \frac{\Omega - \beta}{\Omega}$.

Diese sechs Formeln (5.), in denen m', m", R', R' a Constante, und Ω , B, β , ϑ Functionen von t sind, bestimmen den in Rede stehenden Gleichgewichtszustand*).

Der Verdampfungs- und Condensationsprocess. — Wir wollen annehmen, das Volumen v des Gefässes sei veränderlich, das Gefäss selber etwa dargestellt durch den cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34). Belasten wir den Stempel stärker und stärker, so wird das Volumen allmählig kleiner werden, unter fortschreitender Condensation des Wasserdampfes und Absorption des Gases. Schliesslich wird alles Wasser condensirt, also $\mu' = m'$, d. i. x = 1 sein. In diesem Augenblick ist also nach (5.) und (6.):

(7. a)
$$\begin{cases} x = 1, \\ p' = \frac{R'(a+t)}{\Omega}, & \mu' = m', \\ p'' = \frac{m''}{m'} \frac{R''(a+t)}{\Omega(1-\vartheta)}, & \mu'' = m'', \\ p = p' + p'' = \frac{a+t}{m'\Omega} \left(m'R + \frac{m''R''}{1-\vartheta}\right), \\ v = m'\omega. \end{cases}$$

$$x = \frac{m'\Omega - v}{m'(\Omega - \omega)}$$

in die *übrigen* der Formeln (5.) zu substituiren. Alsdann sind in der That μ' , μ'' , p', p'', p durch v und t ausgedrückt.

^{*)} Will man z. B., wenn das Volumen v des Gefässes und die Temperatur t gegeben sind, die zugehörigen Werthe μ' , μ'' , p', p',

Wie gross also die Menge m'' des Gases zur Menge m' des Wassers auch sein mag, immer ist ein Druck p angebbar, mit Hülfe dessen man die ganze Gasmasse in das Wasser hineinpressen und von dieser absorbiren lassen kann; und zwar hat der hiezu erforderliche Druck, wie die vorstehenden Formeln zeigen, den Werth:

$$p = \frac{R'(a+t)}{\Omega} + \frac{m'' R''(a+t)}{m' \Omega(1-\vartheta)},$$

einen Werth, der mit Rücksicht auf (6.) die einfachere Gestalt gewinnt:

$$p = \frac{R'(a+t)}{\Omega} + \frac{m''}{m'} \frac{1}{B}$$

Ist m'' ungemein gross im Vergleich mit m', so verschwindet in dieser Formel das erste Glied gegen das zweite; so dass also in diesem Falle der zu jener vollständigen Absorption erforderliche Druck p proportional ist mit $\frac{m''}{m'}$.

Wenn wir, um zum entgegengesetzten Process überzugehen, von dem Augenblick an, der durch die Formeln $(7.\alpha)$ dargestellt ist, die Belastung des Stempels allmählig mehr und mehr vermindern, so werden unaufhörlich Wasserdampf und Gas aus der Flüssigkeit emporsteigen, bis schliesslich alles Wasser dampfförmig, also $\mu'=0$, d. i. x=0 ist. In diesem Augenblick ist alsdann nach (5.) und (6.):

(7.
$$\beta$$
)
$$\begin{cases}
x = 0, \\
p' = \frac{R'(a+t)}{\Omega}, & \mu' = 0, \\
p'' = \frac{m''}{m'} \frac{R''(a+t)}{\Omega}, & \mu'' = 0, \\
p = p' + p'' = \frac{a+t}{m'\Omega} \left(m'R' + m''R''\right), \\
v = m'\Omega.
\end{cases}$$

Wenn wir nach Eintritt des Augenblickes (7. β) die Belastung des Stempels noch weiter vermindern, so gelangen wir zu Zuständen, welche durch die Formeln (5.) nicht mehr darstellbar sind. Denn den Bruch

$$x=\frac{\mu'}{m'}$$

nachdem er beim Uebergange von $(7. \alpha)$ zu $(7. \beta)$ von 1 auf 0 gesunken ist, noch weiter, also zu negativen Werthen hinabsinken zu lassen, würde keinen Sinn haben.

In der That sind in jenen späteren Augenblicken, wo das ganze System m', m'' aus Dampf und Gas besteht, die Formeln (5.) durch andere zu ersetzen, welche mit Rücksicht auf die von uns gemachte Voraussetzung (3.) sofort angebbar sind. Sie lauten:

(8.)
$$\begin{cases} p' = \frac{m'R'(a+t)}{v}, & \mu' = 0, \\ p'' = \frac{m''R''(a+t)}{v}, & \mu'' = 0, \\ p = p' + p''. \end{cases}$$

Die Formeln (5.) sind also beschränkt auf das Intervall 1 > x > 0, oder (was dasselbe ist) auf das Intervall:

$$m' \omega < v < m' \Omega$$
;

und werden für das hierauf folgende Intervall:

$$m'\Omega < v < \infty$$

abgelöst durch die Formeln (8.). In den einen dienen x und t, in den andern v und t als independente Variable.

Lässt man, wie vorhin geschehen, durch allmählige Verminderung der Belastung die Variable x von 1 auf 0 sinken, so wird $(7.\alpha)$ als Anfangspunct und $(7.\beta)$ als Endpunct des Verdampfungsprocesses zu bezeichnen sein. Lässt man hingegen umgekehrt durch allmählige Vergrösserung der Belastung die Variable x von 0 auf 1 wachsen, so wird $(7.\beta)$ der Anfangspunct und $(7.\alpha)$ der Endpunct des Condensationsprocesses zu nennen sein.

§ 62.

Die Energie des betrachteten Systems.

Setzt man zur augenblicklichen Abkürzung:

(9.)
$$f = \frac{1}{m'\Omega} \left(m'R' + \frac{m''R''}{1 - \vartheta x} \right),$$
 so ist nach (5.):

(10.)
$$v = m'[x\omega + (1-x)\Omega],$$
$$p = (a+t)f.$$

Durch diese Formeln bestimmen sich f, v, p, als Functionen der beiden independenten Variablen t, x.

Bezeichnet man nun die Energie des betrachteten materiellen Systems m', m'' mit

$$(11.) \qquad \qquad \mathsf{H} = \mathsf{H}(t, x) \,,$$

so ist nach der allgemeinen Theorie:

$$dH(t, x) = dS + \mathfrak{A} dQ$$

(12.)
$$dS = -p dv = -p \left(\frac{\partial v}{\partial t} dt + \frac{\partial v}{\partial x} dx \right),$$

$$\mathfrak{A} dQ = \mathfrak{A} (a+t) \frac{\partial U}{\partial t} dt + (a+t) \left(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right) dx,$$

$$[(50, f, g) pg. 106]$$

oder falls man fortgeht längs einer Curve constanter Temperatur, mithin dt = 0 setzt:

$$dH(t, x) = dS + \mathfrak{A}dQ$$

(13.)
$$\overline{d}S = -p \frac{\partial v}{\partial x} dx,$$

$$\mathfrak{A} \overline{d} Q = (a+t) \left(\frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right) dx,$$

oder falls man für p den Werth (a + t)f (9.) substituirt:

$$dH(t,x) = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

(14.)
$$dS = -(a+t)f\frac{\partial v}{\partial x}dx,$$

$$\mathfrak{A} \, \overline{d} \, Q = + (a+t) f \frac{\partial v}{\partial x} \, dx + (\dot{a}+t)^2 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} \right) dx \,.$$

Hieraus folgt mit Rücksicht auf die identische Gleichung:

$$\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(f \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(f \frac{\partial v}{\partial t} \right)$$

sofort:

$$dH(t,x) = + (a+t)^2 \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \left(f \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(f \frac{\partial v}{\partial t} \right) \right\} dx,$$

(15.)
$$dS = -(a+t)f\frac{\partial v}{\partial x}dx,$$

$$\mathfrak{A} \, \overline{d} \, Q = + (a+t) f \frac{\partial v}{\partial x} dx + d \, \mathsf{H}(t,x) \, .$$

Integrirt man die erste dieser Formeln längs der betrachteten Curve constanter Temperatur von x = 0 bis x = x, so folgt:

(16.a)
$$H(t,x) = \Phi(t) + (a+t)^2 \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \left(\int f \frac{\partial v}{\partial x} dx \right) - f \frac{\partial v}{\partial t} \right\}$$
, wo $\Phi(t)$ eine unbekannte, lediglich von t abhängende Function vorstellt. Integrirt man ferner die beiden andern Formeln längs der betrachteten Curve constanter Temperatur von

 $x = x_0$ bis $x = x_1$, und setzt zur Abkürzung:

$$\int_{x_0}^{x_1} dS = S_{01},$$

$$\int_{x_0}^{x_1} dQ = Q_{01},$$

so folgt:

(16.b)
$$S_{01} = -\left[(a+t) \int f \frac{\partial v}{\partial x} dx \right]_{x_0}^{x_1},$$

$$\mathfrak{A} Q_{01} = +\left[(a+t) \int f \frac{\partial v}{\partial x} dx + \mathsf{H}(t,x) \right]_{x_0}^{x_1},$$

wo $\left[F(t,x)\right]_{x_0}^{x_1}$ in üblicher Weise zur Abkürzung steht für $F(t,x_1) = F(t,x_0)$.

Nun ist nach (9.), (10.):

$$f\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1 - x}{\Omega} \frac{d\Omega}{dt} \left(m'R' + \frac{m''R''}{1 - \Phi x} \right),$$

$$f\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\Omega - \omega}{\Omega} \left(m'R' + \frac{m''R''}{1 - \Phi x} \right),$$

$$\int f\frac{\partial v}{\partial x} dx = -\frac{\Omega - \omega}{\Omega} \left(m'R'x - \frac{m''R''\log(1 - \Phi x)}{\Delta} \right).$$

Substituirt man diese Werthe in (16. a, b), indem man dabei (wie früher) ω gegen Ω vernachlässigt, mithin $\frac{\Omega - \omega}{\Omega} = 1$ setzt, so folgt:

$$H(t, x) = \Phi(t) + (a + t)^{2} \frac{\partial}{\partial t} \binom{m''R'' \log(1 - \vartheta x)}{\vartheta}$$

$$- (a + t)^{2} \frac{d \lg \Omega}{d t} \binom{m'R' + \frac{m''R''}{1 - \vartheta x}}{1 - \vartheta x} (1 - x),$$

$$S_{01} = + \left[(a + t) \left(m'R'x - \frac{m''R'' \lg(1 - \vartheta x)}{\vartheta} \right) \right]_{x_{0}}^{x_{1}},$$

$$\mathfrak{A} Q_{01} = - \left[(a + t) \left(m'R'x - \frac{m''R'' \lg(1 - \vartheta x)}{\vartheta} \right) - H(t, x) \right]_{x_{0}}^{x_{1}},$$

In diesen drei Formeln*) sind a, m', m'', R', R'' Constanten, ferner sind

(18)
$$\Omega$$
 and $\vartheta = \frac{\Omega - \beta}{\Omega} = \frac{\Omega - R''(a+t)B}{\Omega}$,

sowie auch $\Phi(t)$, Functionen, die nur von t abhängen. Die erste Formel giebt die Energie H(t,x) des betrachteten Systems m', m''. Die beiden andern liefern diejenigen Quanta von Arbeit und Wärme S_{01} und $\mathfrak{A} Q_{01}$, welche dem Systeme von Aussen zuzuführen sind, wenn dasselbe längs einer Curve constanter Temperatur vom Zustande (t,x_0) übergehen soll zum Zustande (t,x_1) .

Bemerkung. — Für den Specialfall m''=0 reducirt sich das betrachtete System auf Wasser und Wasserdampf. Bezeichnen wir also für diesen Specialfall die Functionen H(t, x) und $\Phi(t)$ respective mit E(t, x) und $\Psi(t)$, so erhalten wir aus (17.) die Formeln:

(19.)
$$E(t, x) = \Psi(t) - (a + t)^{2} \frac{d \log \Omega}{dt} m' R' (1 - x),$$

$$S_{01} = + \left[(a + t)m' R' x \right]_{x_{0}}^{x_{1}},$$

$$\mathfrak{A} Q_{01} = - \left[(a + t)m' R' x - \mathsf{E}(t, x) \right]_{x_{0}}^{x_{1}}.$$

Dabei repräsentirt $x = \frac{\mu'}{m'}$, ebenso wie in (17.), das Verhältniss des tropfbar flüssigen Wassers zur ganzen Wassermenge.

§ 63.

Ueber die bei der Absorption frei werdende Wärme.

Erster Fall: Die Absorption erfolgt bei fortwährendem Gleichgewicht durch Variation von Druck und Volumen.

Das betrachtete System m', m' befinde sich in dem cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34) im Gleichgewicht unter einer gegebenen Belastung. Diese Belastung sei so gewählt, dass ein Theil des Systems tropfbar flüssig, ein anderer Theil gas- oder dampfförmig ist. Wir bezeichnen, wie früher,

^{*)} Zur Abkürzung ist hier und im Folgenden zuweilen lg statt log gesetzt.

den erstern Theil

den letztern

mit μ' , μ'' ,

mit $m' - \mu'$, $m'' - \mu''$,

und setzen:

$$\frac{\mu'}{m'} = x.$$

Lassen wir nun die Belastung (durch zugelegte Gewichte) langsam wachsen, so wird der vorhandene Wasserdampf $m'-\mu'$ eine fortschreitende Condensation, und das vorhandene Gas $m''-\mu''$ eine fortschreitende Absorption erleiden. Wir wollen diejenige Wärme F zir berechnen suchen, welche während dieses Processes der Condensation und Absorption frei wird, d. i. diejenige Wärme F, welche während des Processes dem System entzogen werden muss, falls seine Temperatur constant bleiben soll. Mit andern Worten: Wir wollen diejenige Wärme F berechnen, welche dem Systeme entzogen werden muss, wenn dasselbe längs einer Curve constanter Temperatur

(21.) vom Zustande (t, x_0) zum Zustande (t, x_1) fortschreiten soll, wo x_0 und x_1 beliebige Zahlen sein mögen*). Diese frei werdende Wärme F ist offenbar $= -Q_{01}$, wo Q_{01} die zuzuführende Wärme bezeichnet. Somit erhalten wir:

$$F = - Q_{01},$$

d. i. nach (17.)

$$(22.) \quad F = \frac{1}{\mathfrak{A}} \left[(a+t) \left(m'R'x - \frac{m''R' \log \left(1 - \vartheta x \right)}{\vartheta} \right) - \mathsf{H}(t,x) \right]_{x}^{x_{1}}.$$

Dies ist diejenige Wärme F, welche während des Processes (21.) frei wird durch Condensation und Absorption zusammengenommen. Die lediglich durch Condensation sich entwickelnde Wärme G erhalten wir durch Bildung des Ausdruckes (22.) für den Specialfall m''=0, wobei die Function H in E übergeht. Somit folgt:

(23.)
$$G = \frac{1}{\mathfrak{A}} \Big[(a+t) \, m' \, R' \, x - \mathsf{E}(t, \, x) \Big]_{x}^{x_{1}}.$$

$$(t,0) \ldots (t, x_0) \ldots (t, x_1) \ldots (t, 1)$$

Im Anfangszustande (t, 0) dieser Reihe wird alles Wasser dampfförmig, und alles Gas suspendirt sein, während andererseits im Endzustande (t, 1) alles Wasser tropfbar flüssig, und alles Gas absorbirt ist. Demgemäss findet zwischen den Zahlen x_0 und x_1 die Relation statt: $0 < x_0 < x_1 < 1$.

^{*)} Die Zustände (t, x_0) und (t, x_1) sollen zwei beliebige Zustände sein aus der Reihe:

Subtrahiren wir endlich G von F, so erhalten wir die lediglich durch Absorption erzeugte Wärme. Bezeichnen wir also diese letztere mit H, so ist:

(24.)
$$H = \frac{1}{\mathfrak{A}} \left[-(a+t) \frac{m''R'' \lg(1-\vartheta x)}{\vartheta} + \mathsf{E}(t,x) - \mathsf{H}(t,x) \right]_{x_0}^{x_1},$$
 oder falls wir für $\mathsf{H}(t,x)$, $\mathsf{E}(t,x)$ ihre Werthe (17.), (19.) substituiren:

$$(25.) \quad H = \frac{m''R''(a+t)^2}{\mathfrak{A}} \left[\frac{d \lg \Omega}{dt} \frac{1-x}{1-\vartheta x} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\lg (1-\vartheta x)}{\vartheta} \right) - \frac{\lg (1-\vartheta x)}{(a+t)\vartheta} \right]_{x_0}^{x_1}$$

Uebrigens mag dahingestellt bleiben, ob diese Repartirung der ganzen frei werdenden Wärme F auf die Processe der Condensation und Absorption einzeln genommen — eine wirklich berechtigte ist oder nicht.

§ 64.

Zweiter Fall: Die Absorption erfolgt unter plötzlicher Störung des Gleichgewichtes bei constantem äussern Druck.

Das Gas m" befinde sich in dem cylindrischen Apparat (Fig. 5, pg. 34) im Gleichgewicht unter einer gegebenen Belastung; und gleichzeitig befinde sich innerhalb des Gases eine Glaskugel, welche mit der gegebenen Wassermasse m' gefüllt ist*).

Denken wir uns nun (durch irgend welchen Mechanismus) im Augenblick α die Glaskugel gesprengt, so erfolgt eine plötzliche Störung des Gleichgewichtes, ein fortschreitendes Sinken des Stempels. Denn das Gas wird in das Wasser hineingedrückt und von diesem absorbirt, während gleichzeitig ein Theil des Wassers in Dampf übergeht. Das Sinken des Stempels wird solange fortdauern, bis schliesslich in einem gewissen Augenblick δ ein neuer Gleichgewichtszustand eintritt. Ist (wie wir voraussetzen wollen) die gegebene constante Belastung von hinreichendem Gewicht, so wird bei diesem neuen Gleichgewichtszustande δ alles Wasser tropfbarflüssig und alles Gas absorbirt sein**). — Wir wollen diejenige Wärme F

^{*)} Die Glaskugel soll mit tropfbarflüssigem gasfreiem Wasser vollständig angefüllt sein, und diese in der Kugel enthaltene Wassermasse bezeichnen wir mit m'.

^{**)} Wir setzen also voraus, die gegebene constante Belastung sei

berechnen, welche während des Processes $\alpha\delta$ frei wird, d. i. diejenige Wärme F, welche dem System m', m'' während des Processes $\alpha\delta$ entzogen werden muss, falls seine Temperatur constant bleiben soll.

Im Augenblick α ist m' tropfbarflüssig und m'' gasförmig, während im Augenblick δ die ganze Masse m' + m''tropfbarflüssig ist. Bezeichnen wir also die in diesen Augen-

blicken α und δ occupirten Volumina respective mit v', v'' und w, so ist mit Rücksicht auf (2.):

(27.)
$$v' = m'\omega,$$

$$v'' = \frac{m''R''(a+t)}{P}, \qquad w = m'\omega,$$

wo P den Druck der constanten Belastung vorstellt, bezogen auf die Flächeneinheit.

Ist E die Energie des Systems m', m'', so wird nach dem allgemeinen Princip der Energie:

$$E_{\delta}-E_{\alpha}=S_{\alpha\delta}+\mathfrak{A}\,Q_{\alpha\delta}\,,$$

oder mit Rücksicht auf einen früheren Satz (pg. 114, 115):

$$E_{\delta} - E_{\alpha} = P(V_{\alpha} - V_{\delta}) + \Re Q_{\alpha\delta}.$$

Nun ist offenbar $Q_{ab} = -F$, wo F die zu berechnende frei werdende Wärme repräsentirt. Ferner ist mit Rücksicht auf (26.), (27.):

von solcher Grösse, dass ihr Druck bezogen auf die Flächeneinheit der Bedingung entspricht:

$$P \ge \frac{R'(a+t)}{\Omega} + \frac{m''}{m'} \frac{1}{B};$$

vgl. pg. 207.

×

$$V_{\alpha} = v' + v'' = m'\omega + \frac{m''R''(\alpha + t)}{p}$$
, und: $V_{\beta} = w = m'\omega$. Somit folgt:

$$(28.) E_{\delta} - E_{\alpha} = m'' R''(\alpha + t) - \mathfrak{A} F.$$

Offenbar existiren unendlich viele Wege, auf denen das System m', m'' aus dem Zustande α in den Zustand δ übergeheń kann. Bei dem hier benutzten Wege haben wir für die Differenz $E_{\delta} - E_{\alpha}$ den Ausdruck (28.) erhalten. Bei Anwendung eines andern Weges werden wir im Allgemeinen für jene Differenz einen andern Ausdruck finden. Zwei solche Ausdrücke müssen aber nothwendig einander gleich sein; und die so entstehende Gleichung wird vielleicht dienen können zur näheren Bestimmung der Wärmemenge F.

Indem wir diesen Plan verfolgen, benutzen wir als zweiten Weg einen Weg $\alpha\beta\gamma\delta$, der angedeutet sein mag durch folgendes Schema:

(29.)
$$\frac{a \quad \beta \quad \gamma \quad \delta}{m' - m' \quad m' \quad m' + m'' - m' + m''} - m' + m'' \quad w$$

$$\begin{cases}
v' \quad w' \\ v'' \quad w'' \end{cases} \quad w' + w'' \quad w$$
NB. Die Temperatur t wird während des ganzen Processes $\alpha \beta \gamma \delta$ constant erhalten.

Wir wollen nämlich annehmen, während des Zustandes α sei jede der beiden Substanzen m' und m'' in ein besonderes Gefässe eingeschlossen*). Die Volumina v' und v'' dieser Gefässe müssen alsdann [vgl. (27.)] die Werthe besitzen:

(30.)
$$v' = m'\omega,$$
$$v'' = \frac{m'R'_{\bullet}(a+t)}{P}.$$

Diese Gefässe wollen wir nunmehr sich ausdehnen lassen, bis ihre Volumina schliesslich in einem gewissen Augenblick β

^{*)} Selbstverständlich sollen die Zustände α und δ genau dieselben sein, wie bisher (26.).

zwei exorbitante Werthe w' und w'' erreichen*). In jenem Augenblick β sind alsdann die Substanzen m' und m'' immer noch von einander getrennt, die eine bestehend aus ungemein dünnem Wasserdampf, die andere aus ausserordentlich dünnem Gase. — Unmittelbar darauf bringen wir diese beiden gasförmigen Materien in gegenseitige Berührung, und lassen sie in einander diffundiren. So entsteht im Augenblick γ ein das Volumen w' + w'' erfüllendes gleichförmiges Gemenge von Wasserdampf und Gas. — Dieses Gemenge endlich drücken wir soweit zusammen, bis schliesslich alles Wasser tropfbar flüssig, und alles Gas vom Wasser absorbirt ist. Hiebei sinkt das Volumen w' + w'' zum Werthe

(31.) $\mathbf{w} = m' \boldsymbol{\omega}$

hinab; so dass also der Endzustand δ identisch ist mit demjenigen Zustande δ , zu welchem der *erste* Weg (26.) hinführte.

Nachträglich ist hinzuzufügen, dass wir die Temperatur t des Systems m', m'' während des ganzen Processes $\alpha\beta\gamma\delta$ uns constant erhalten denken.

Indem wir nun näher eingehen auf die einzelnen Epochen $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\delta$, wollen wir annehmen, dass die eben genannte constante Temperatur t eine niedrige sei. Der während des Processes $\alpha\beta\gamma\delta$ zeitweilig auftretende Wasserdampf und das dabei ebenfalls zeitweilig auftretende Gemenge von Wasserdampf und Gas werden alsdann, nach einer schon gemachten Voraussetzung (3.),

(32.) dem Mariotte-Gay Lussac'schen Gesetz entsprechen, mithin Energien besitzen, die lediglich von der Temperatur abhängen [vgl. den Satz, pg. 152].

Die Epoche $\alpha\beta$ der Volumvergrösserung. — Während dieser Zeit sind m' und m'' getrennt, also auch getrennt zu behandeln.

Die Wassermasse m' schreitet fort längs einer Curve constanter Temperatur, indem sie zunächst das Verdampfungsgebiet von der linken zur rechten Grenzcurve, und sodann

^{*)} Man stelle sich etwa vor, dass die Volumina w', w'' Tausende von Cubik*meilen* betragen, während die Volumina v', v'' durch wenige Cubik*zolle* ausgedrückt sind.

einen Theil des überhitzten Gebietes durchwandert, bis ihr Volumen schliesslich den exorbitanten Werth w' erreicht. Es zerfällt somit die Zeit $\alpha\beta$ in zwei Abschnitte:

$$\alpha \ldots \rho \ldots \beta$$
,

nämlich in den Verdampfungsprocess $\alpha \varrho$ und in den Dampfexpansionsprocess $\varrho \beta$. Während des Verdampfungsprocesses $\alpha \varrho$ sinkt die Masse μ' des tropfbar füssigen Wassers von m' auf 0, mithin der Quotient $x = \frac{\mu'}{m}$ von 1 auf 0. Bezeichnen wir also die Energie von m' mit E', so ist nach (19.): $E_{\alpha'} = E(t, 1)$, und: $E_{\varrho'} = E(t, 0)$, mithin:

$$E_{\varrho'} - E_{\alpha'} = E(t, 0) - E(t, 1)$$
.

Während des Expansionsprocesses $\varrho \beta$ ist nur Dampf vorhanden. Die Energie E' dieses Dampfes ist aber nach (32.) nur abhängig von der Temperatur, folglich constant, weil die Temperatur constant bleibt; folglich:

$$E_{\beta}' - E_{\rho}' = 0.$$

Durch Addition dieser beiden Formeln ergiebt sich:

$$E_{\beta}' - E_{\alpha}' = E(t, 0) - E(t, 1)$$
.

Andererseits ist die Energie E'' des Gases m'' nur eine Function der Temperatur (Satz, pg. 51); sie ist daher während der Epoche $\alpha\beta$ constant, weil die Temperatur constant bleibt. Folglich:

$$E_{\beta}^{"} - E_{\alpha}^{"} = 0$$
.

Bezeichnen wir also die Energie beider Substanzen m' und m'' zusammengenommen mit E, so erhalten wir durch Addition der beiden letzten Formeln:

(33.)
$$E_{\beta} - E_{\alpha} = \mathsf{E}(t,0) - \mathsf{E}(t,1).$$

Die Epoche $\beta\gamma$ der Diffusion. — Die Energie eines Gasgemenges bei gegebener Temperatur ist gleich der Summe derjenigen Energien, welche die Bestandtheile einzeln genommen bei derselben Temperatur besitzen (pg. 166). Dieser Satz ist hier unmittelbar anwendbar, weil der Wasserdampf während der Zeit $\beta\gamma$ das exorbitante Volumen w' resp. w'+w'' erfüllt, mithin einen so hohen Grad von Verdünnung besitzt, dass er unbedenklich wie ein vollkommenes Gas behandelt werden darf. Folglich wird die Energie des im Augenblick

 γ vorhandenen Gemenges von Dampf und Gas gleich sein der Summe derjenigen Energien, welche Dampf und Gas einzeln im Augenblick β besitzen. Wir erhalten somit: $E_{\gamma} = E_{\beta}' + E_{\beta}''$, oder einfacher geschrieben: $E_{\gamma} = E_{\beta}$, oder was dasselbe ist:

$$(34.) E_{\gamma} - E_{\beta} = 0.$$

Die Epoche $\gamma\delta$ der Volumverkleinerung. — Die Epoche $\gamma\delta$ zerfällt in zwei Abschnitte:

$$\gamma \ldots \delta$$
,

nämlich in den Compressionsprocess $\gamma \varrho$ und in den Condensationsprocess $\varrho \delta$.

Die Energie E des Dampf- und Gas-Gemenges m'+m'' ist nach (32.) nur abhängig von der Temperatur. Folglich ist sie während der Zeit $\gamma \varrho$ constant, weil die Temperatur constant bleibt. Folglich:

$$E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{y}}=0.$$

Im Augenblick ϱ beginnen die Vorgänge der Condensation und Absorption; und zwar wächst die Menge μ' des tropfbar flüssigen Wassers während der Zeit $\varrho \delta$ von 0 auf m', mithin der Quotient $x = \frac{\mu'}{m'}$ von 0 auf 1. Somit folgt aus (17.): $E_{\varrho} = H(t, 0)$, und $E_{\delta} = H(t, 1)$, also:

$$E_{\delta} - E_{\rho} = H(t, 1) - H(t, 0)$$
.

Durch Addition der beiden letzten Gleichungen erhalten wir:

(35.)
$$E_{\delta} - E_{\gamma} = H(t, 1) - H(t, 0)$$
.

Zusammenfassung der erhaltenen Formeln. — Wir hatten früher gefunden (28.):

(36.)
$$E_{d} - E_{a} = m'' R''(a+t) - \mathfrak{A} F.$$

Andererseits finden wir gegenwärtig durch Addition der drei Formeln (33.), (34.), (35.):

$$E_{\delta} - E_{a} = \{H(t, 1) - H(t, 0)\} - \{E(t, 1) - E(t, 0)\},$$
 oder kürzer geschrieben:

(37.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = \left[H(t, x) - E(t, x) \right]_{x=0}^{x=1}.$$

Durch Combination dieser beiden Resultate (36.), (37.) folgt sofort:

(38.)
$$\mathfrak{A} F = \left[\mathsf{E}(t,x) - \mathsf{H}(t,x) \right]_{x=0}^{x=1} + m'' R'' (a+t)^2 \frac{d \lg(a+t)}{dt} \cdot$$

Nun ist aber nach (17.), (19.):

$$\begin{split} \mathsf{E}(t,x) - \mathsf{H}(t,x) &= \Psi(t) - \Phi(t) - (a+t)^2 \frac{\partial}{\partial t} \Big(\frac{m'' R'' \lg (1-\vartheta x)}{\vartheta} \Big) \\ &+ (a+t)^2 m'' R'' \frac{1-x}{1-\vartheta x} \frac{d \lg \Omega}{d t} \,, \end{split}$$

mithin:

$$\begin{split} \left[\mathsf{E}(t,x) - \mathsf{H}(t,x) \right]_{x=0}^{x=1} &= -(a+t)^2 \frac{\partial}{\partial t} \Big(\frac{m''R'' \lg (1-\vartheta)}{\vartheta} \Big) \\ &- (a+t)^2 m''R'' \frac{d \lg \Omega}{dt} \, \cdot \end{split}$$

Somit erhalten wir:

(39.)
$$\mathfrak{A} F = m''R''(a+t)^2 \left\{ \frac{d\lg(a+t)}{dt} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\lg(1-\vartheta)}{\vartheta} \right) - \frac{d\lg\Omega}{dt} \right\}$$
, und gelangen also zu folgendem Satz*):

Wird die Gasmasse m'' bei einer constanten niedrigen Temperatur t und unter Anwendung eines constanten Druckes P von der Wassermasse m' vollständig absorbirt, so hat die dabei frei werdende Wärme F den Werth:

(40.)
$$F = \frac{m''R''(a+t)^2}{\mathfrak{A}} \frac{d}{dt} \left\{ \log \left(\frac{a+t}{\Omega} \right) - \frac{\Omega}{\Omega - \beta} \log \left(\frac{\beta}{\Omega} \right) \right\},$$

(41.)
$$\beta = R''(a+t)B$$
ist. — Hier hezeichnet R'' die Constant

ist. — Hier bezeichnet R" die Constante des Mariotte'schen Gesetzes für das gegebene Gas, ferner $\Omega = \Omega(t)$ das specifische Volumen des gesättigten Wasserdampfes, endlich B = B(t) den Bunsen'schen Absorptionscoefficienten**).

$$b = aR''B = \frac{a\beta}{a+t},$$

wo R'' die oben genannte Bedeutung besitzt, und a die bekannte Constante (die Zahl 273) bezeichnet.

^{*)} Es ist zu beachten, dass nach (6.) $\vartheta = \frac{\Omega - \beta}{\Omega}$, mithin $1 - \vartheta = \frac{\beta}{\Omega}$ ist.

^{**)} Dabei sei bemerkt, dass die von *Bunsen selber* mit dem Namen des *Absorptionscoefficienten* belegte Grösse eine etwas andere ist. Bezeichnet man *diese* mit b, so sind die zwischen b und B, β stattfindenden Relationen folgende:

Die Wärme F ist also proportional der Quantität m' des absorbirten Gases, und sonst nur noch eine Function der Temperatur. Sie ist unabhängig von der Quantität m' des angewendeten Wassers, ferner unabhängig von der Stärke P des benutzten constanten Druckes.

Nur muss die Stärke dieses Druckes P der Art sein, dass unter seiner Einwirkung schliesslich alles Gas absorbirt wird*). Auch müssen, falls die Formel (40.) anwendbar sein soll, Wasser und Gas vor Beginn der Absorption von einander getrennt sein.

Nach der Beobachtung ist β klein gegen Ω . Vernachlässigt man β gegen Ω , so gewinnt der in (40.) nach t differenzirte Ausdruck $\{\cdot\cdot\cdot\}$ die einfachere Gestalt

$$\log \frac{a+t}{\Omega} - \log \frac{\beta}{\Omega} = \log \frac{a+t}{\beta};$$

es ist aber nach (41.)

$$\log \frac{a+t}{\beta} = -\log R' - \log B.$$

Somit geht die Formel (40.) über in:

(42.)
$$F = -\frac{m''R''(a+t)^2}{\mathfrak{A}} \frac{d \log B}{dt}.$$

Die hier dargelegte Theorie, namentlich auch die Formeln (40.) und (42) sind von Kirchhoff entwickelt. Es liegen, wie Kirchhoff bemerkt (Pogg. Annal. Bd. 103, pg. 194) die nöthigen experimentellen Data vor, um jene Formeln für Ammoniak und schweflige Säure zu prüfen. Denn Favre und Silbermann haben die Wärme F für diese beiden Gase bestimmt, und Bunsen hat für sie den Werth von B(t) ermittelt. Kirchhoff findet zwischen den beobachteten und zwischen den nach Formel (40.), resp. (42.) berechneten Werthen von F grosse Abweichungen. Hieraus dürfte zu schliessen sein, dass die der Theorie zu Grunde gelegten Hypothesen (pg. 203) für Gase, die in so grossen Mengen wie Ammoniak und schweflige Säure absorbirt werden, nicht mehr zulässig sind.

^{*)} Vgl. die zweite Note auf pg. 213.

§ 65.

Dritter Fall. Derselbe unterscheidet sich von dem zweiten nur durch grössere Allgemeinheit,

Wir beginnen mit folgender allgemeinen Frage: Im Augenblick A seien das gegebene Wasser m' und das gegebene Gas m'' von einander getrennt, das Wasser sei tropfbarflüssig und von der Temperatur t, das Gas ebenfalls von der Temperatur t. In irgend einem späteren Augenblick B mögen sich Wasser und Gas in demselben Gefäss befinden, und zwar in einem Zustande, der charakterisirt ist durch die Angaben: $t = \tau$, $x = \xi$. Wie gross ist die Differenz derjenigen Energien E_A und E_B , welche das System m', m'' in jenen beiden Augenblicken besitzt?

Um diese Frage zu beantworten, schalten wir zwischen A und B die vorhin besprochenen Zustände α , δ ein:

$$A \ldots \alpha \ldots \delta \ldots B$$

 $t, p', p'' \qquad t, P \qquad t, x = 1 \qquad \tau, \xi$

Indem wir nämlich die beiden Substanzen. zunächst von einander getrennt lassen, verstärken wir bei constant erhaltener Temperatur ihre ursprünglichen Spannungen p', p'' bis zu demjenigen Drucke P, welcher ausreichend sein würde, um nach erfolgter Vereinigung die ganze Gasmasse in das Wasser hineinzupressen (zur Absorption zu bringen). In solcher Weise entsteht aus A der früher besprochene Zustand α . Leicht ergiebt sich nun, dass die Energie E des Systems m', m'' in A und α dieselbe ist*), also die Gleichung:

$$E_{\alpha}-E_{A}=0.$$

Ferner erhalten wir aus (37.):

$$E_{\delta} - E_{\alpha} = \left[\mathsf{H}(t,x) - \mathsf{E}(t,x)\right]_{x=0}^{x=1};$$

und endlich folgt aus der Definition von H(17.):

$$E_B - E_{\delta} = \mathsf{H}(\tau, \xi) - \mathsf{H}(t, 1).$$

^{*)} Die Energie von m'' bleibt nämlich beim Uebergange von A nach α constant, weil die Energie eines Gases nur eine Function der Temperatur ist. Andrerseits erleidet die Energie des tropfbar flüssigen Wassers m' beim Uebergange von A nach α im Allgemeinen nur eine minimale Veränderung. Vgl. fügrigens die Note pg. 228.

222 Achtes Capitel. - Anwendung der allgemeinen Theorie

Durch Addition dieser drei Formeln erhalten wir die verlangte Antwort:

- (43.) $E_B E_A = \{H(\tau, \xi) H(t, 0)\} \{E(t, 1) E(t, 0)\},$ mithin folgenden Satz:
- (44.) Bringt man eine Quantität tropf bar flüssigen Wassers m' und eine Quantität Gas m", beide von der Temperatur t, mit einander in Berührung, und bezeichnet man den schliesslich (nach irgend welchen mechanischen und calorischen Einwirkungen) resultirenden Gleichgewichtszustand mit (τ, ξ), so wird die Energie des Systems m', m" beim Uebergang aus jenem Anfangszustande in diesen Endzustand zugenommen haben um:

$$\{H(\tau, \xi) - H(t, 0)\} - \{E(t, 1) - E(t, 0)\},\$$

wo H und E die früher (pg. 210, 211) angegebenen Functionen sind.

Solches vorangeschickt, gehen wir über zur Vervollständigung der im vorhergehenden §. angestellten Untersuchung, indem wir die dort gemachte Voraussetzung, der Druck sei so stark, dass schliesslich alles Gas absorbirt werde, gegenwärtig fallen lassen.

Wir wollen annehmen, der Process αδ

werde in genau derselben Weise wie früher (pg. 213, 214) bewerkstelligt, nur werde an Stelle des damaligen Druckes P, ein weniger starker Druck p angewendet, so dass bei dem schliesslich eintretenden Gleichgewichtszustande δ ein gewisser Theil m'x des gegebenen Wassers dampfförmig, und

ein Theil des Gases in diesem Dampfe suspendirt ist*). Jene Dampfmenge m'x bestimmt sich, falls p gegeben ist, durch die Gleichung (5.):

(46.)
$$p = \frac{a+t}{m'\Omega} \left(m'R' + \frac{m''R'}{1-\vartheta x} \right).$$

Sodann bestimmen sich die Volumina v', v'', w (45.) durch (2.) und (5.); man erhält:

$$v' = m'\omega,$$

$$v'' = \frac{m''R''(a+t)}{p}, \quad w = m'[x\omega + (1-x)\Omega].$$

Sodann folgt aus dem allgemeinen Princip der Energie:

(48.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = S_{\alpha\delta} + \mathfrak{A} Q_{\alpha\delta},$$

$$= p(V_{\alpha} - V_{\delta}) - \mathfrak{A} F,$$

$$= p(v' + v'' - \mathbf{w}) - \mathfrak{A} F,$$

wo F die während des Processes $\alpha \delta$ frei werdende Wärme bezeichnet. Substituirt man hier für v', v'', w die Werthe (47.), und vernachlässigt man dabei ω gegen Ω , so wird:

(49.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = m''R''(a+t) - m'p(1-x)\Omega - \mathfrak{A}F$$
.

Andererseits aber können wir den Werth der Differenz E_{δ} — E_{α} direct nach Satz (44.) angeben; wir erhalten:

(50.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = \{ \mathsf{H}(t,x) - \mathsf{H}(t,0) \} - \{ \mathsf{E}(t,1) - \mathsf{E}(t,0) \}$$
, wo x die durch (46.) bestimmte Zahl bezeichnet.

Durch Combination von (49.) und (50.) erhalten wir schliesslich den Werth von F. Die weitere Ausführung dieser Rechnung mag unterbleiben.


Vierter Fall: Die Absorption erfolgt unter plötzlicher Störung des Gleichgewichtes bei constantem Volumen.

Der zwischen den Gefässen \varkappa und λ vorhandene Canal (Fig. 44) sei durch den Hahn ε gesperrt. Das Gefäss \varkappa umschliesse die gegebene tropfbarflüssige Wassermasse m', und das Gefäss λ enthalte die gegebene Gasmasse m''.

 $p < \frac{R'(a+t)}{\Omega} + \frac{m''}{m'} \frac{1}{\mathsf{B}} \cdot$

^{*)} Wir setzen also voraus, der gegenwärtige Druck p entspreche der Bedingung:

Oeffnen wir nun im Augenblick α den Hahn ε , so entsteht eine plötzliche Störung des Gleichgewichtes, indem ein



Theil des Wassers verdampft und gleichzeitig ein Theil des Gases vom Wasser absorbirt wird, — bis schliesslich in einem gewissen Augenblick δ ein neuer Gleichgewichtszustand eintritt. — Wir wollen die-

jenige Wärme F berechnen, welche während des Processes $\alpha \delta$ frei wird, d. i. diejenige Wärme F, welche dem System m', m'' während des Processes $\alpha \delta$ entzogen werden muss, falls seine Temperatur constant bleiben soll.

Bezeichnen wir die Menge des Wasserdampfes im Zustande δ mit m'x, so bestimmt sich x durch die Gleichung (5.):

(51.)
$$v = m'[x\omega + (1-x)\Omega],$$

wo v das Volumen beider Gefässe u und λ zusammengenommen vorstellt. Bezeichnen wir ferner die Energie des Systems m', m'' mit E, so erhalten wir nach dem allgemeinen Princip der Energie:

$$E_{\delta} - E_{\alpha} = S_{\alpha\delta} + \mathfrak{A} Q_{\alpha\delta}.$$

Im gegenwärtigen Fall ist offenbar $S_{\alpha\delta} = 0$ und $Q_{\alpha\delta} = -F$. Somit folgt:

$$(52.) \quad E_{\delta} - E_{\alpha} = -\mathfrak{A} F.$$

Andererseits aber können wir den Werth von E_{δ} — E_{α} auch direct bestimmen auf Grund des Satzes (44.); wir erhalten:

(53.)
$$E_{\delta} - E_{\alpha} = \{ H(t, x) - H(t, 0) \} - \{ E(t, 1) - E(t, 0) \}$$
, wo t die während des Processes $\alpha \delta$ constant erhaltene Temperatur, und x die durch (51.) bestimmte Zahl bezeichnet.

Durch Combination von (52.) und (53.) erhalten wir schliesslich den Werth von F. Die weitere Ausführung dieser Rechnung mag unterbleiben.

Neuntes Capitel.

Anwendung der allgemeinen Theorie auf feste und tropfbarflüssige Substanzen*).

§ 67.

Das Volumen als Function von Temperatur und Druck.

Das Volumen v einer gegebenen Substanz M ist eine Function von Temperatur und Druck:

$$(1.) v = f(t, p),$$

woraus folgt:

;

T.

(2.)
$$dv = \frac{\partial f(t, p)}{\partial t} dt + \frac{\partial f(t, p)}{\partial p} dp.$$

Ist die Substanz *M fost* oder *tropf barflüssig*, mithin ihre Zusammendrückbarkeit nur eine geringe**), so pflegt man der letzteren Formel folgende Gestalt zu geben:

(3.)
$$dv = v \left(\varepsilon dt - \frac{3}{\mu} dp \right),$$

wo man in den meisten Fällen statt v auch v_0 setzen darf, d. i. denjenigen speciellen Werth, welchen das Volumen der Substanz annimmt für t=0 und p=0. Man nennt ε den Ausdehnungscoefficienten, und (wenigstens bei festen Sub-

^{*)} Wir werden uns in diesem Capitel auf das Nothwendigste beschränken. In Betreff einer ausführlicheren Darstellung, namentlich aber in Betreff der experimentellen und numerischen Angaben mag verwiesen sein auf die Werke von Zeuner und Verdet.

^{**)} Hin und wieder sind allerdings feste und tropfbarflüssige Substanzen schon in den früheren Capiteln behandelt worden. Während aber damals die Zusammendrückbarkeit dieser Substanzeu in der Regel vernachlässigt wurde, soll dieselbe gegenwärtig mit in Rechnung gebracht werd.

stanzen) μ den *Elasticitätscoefficienten*. Wir werden im Folgenden diese Coefficienten als bekannt (d. i. als bekannte Functionen von t, p) betrachten.

Die Curven constanten Volumens, — Setzt man v = Const., so folgt aus (3.):

$$0 = \varepsilon dt - \frac{3}{\mu} dp,$$

d. i.

$$(4.) dp = \frac{\varepsilon \mu}{3} dt.$$

Hieraus kann man (ϵ und μ als bekannt vorausgesetzt) berechnen, um wie viel bei constant erhaltenem Volumen der Druck einer Flüssigkeit gegen die Gefässwandungen durch Temperaturerhöhung sich steigert.

Die Curven constanten Druckes. — Setzt man p = Const., so folgt aus (3.):

$$(5.) dv = v \varepsilon dt.$$

Bei constantem Druck und steigender Temperatur findet aber zuweilen eine Verkleinerung des Volumens statt, z. B. beim Wasser zwischen 0° und 4°. Hieraus folgt, dass der Ausdehnungscoefficient ε des Wassers in dem genannten Temperaturintervall negativ ist.

Die Curven constanter Temperatur. — Setzt man t = Const., so folgt aus (3.):

$$(6.) dv = -\frac{3v}{\mu}dp$$

Hieraus ist ersichtlich, dass μ stets positiv ist. Denn bei constanter Temperatur und wachsendem Druck muss das Volumen nothwendig abnehmen.

§ 68.

Die Energie und die Wärmecapacitäten.

Independente Variable: v, p. — Nimmt man v, p zu inpendenten Variablen, so gelten für die Energie E der Substanz und für ihre Wärmecapacitäten C_v , C_p die Formeln (pg. 103):

$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

$$dS = -p dv,$$

$$dQ = C_p \frac{\partial t}{\partial v} dv + C_v \frac{\partial t}{\partial p} dp,$$

$$C_p - C_v = \frac{a+t}{\mathfrak{A} \frac{\partial t}{\partial v} \frac{\partial t}{\partial p}}.$$

Nun ist nach (3.);

$$dt = \frac{1}{\varepsilon v} dv + \frac{3}{\varepsilon \mu} dt,$$

mithin:

$$\frac{\partial t}{\partial v} = \frac{1}{\varepsilon v}, \qquad \frac{\partial t}{\partial p} = \frac{3}{\varepsilon \mu}.$$

Somit erhalten wir:

(7.)
$$dE = dS + \mathfrak{A} dQ,$$

$$dS = -p dv,$$

$$dQ = C_p \frac{dv}{\varepsilon v} + C_v \frac{3 d p}{\varepsilon \mu},$$

$$C_p - C_v = \frac{\mu \varepsilon^2 v}{3} \frac{a+t}{\mathfrak{A}}.$$

Mit Hülfe der letzten Formel kann C_r berechnet werden, sobald C_p experimentell bestimmt ist.

Independente Variable: t, p. — Um in den Formeln (7.) dt, dp statt dv, dp einzuführen, hat man für dv den Werth (3):

$$dv = v \left(\varepsilon \, dt - \frac{3}{\mu} \, dp \right)$$

zu substituiren. Jene Formeln nehmen alsdann folgende Gestalt an:

(8.)
$$dE = dS + \mathfrak{A}dQ,$$

$$dS = -pv\left(\varepsilon dt - \frac{3}{\mu}dp\right),$$

$$dQ = C_p\left(dt - \frac{3dp}{\varepsilon\mu}\right) + C_r\frac{3dp}{\varepsilon\mu},$$

$$= C_p dt - (C_p - C_r)\frac{3dp}{\varepsilon\mu},$$

$$= C_p dt - \frac{\varepsilon v(a+t)}{\mathfrak{A}}dp.$$

Soll ermittelt werden, um wieviel die Energie E der gegebenen Substanz bei constant erhaltener Temperatur durch Druck-15* 228

vermehrung zunimmt, so hat man t = Const. zu setzen; wodurch sich ergiebt:

(9.)
$$\begin{cases} dE = dS + \mathfrak{A} dQ, \\ dS = + \frac{3pv}{\mu} dp, \\ dQ = - \frac{\varepsilon v(s + t)}{\mathfrak{A}} dp. \end{cases}$$

Nun ist der Ausdehnungscoefficient ε für Wasser (wie schon erörtert wurde) bald negativ bald positiv, und dem entsprechend der Werth von \overline{dQ} bald positiv bald negativ. Will man also eine gegebene Wassermasse comprimiren, und während dieser Compression die Temperatur constant erhalten, so wird dem Wasser Wärme zuzuführen oder zu entziehen sein, jenachdem jene constant zu erhaltende Temperatur unter oder über 4º liegt*).

Die calorischen Curven. - Beim Fortgang längs einer calorischen Curve ist $\overline{d}Q = 0$, also nach der letzten Formel (8.):

$$0 = C_p dt - \frac{\varepsilon v(a+t)}{\mathfrak{A}} dp.$$

Fügt man noch die allgemeine Formel (3.) hinzu:

$$dv = \varepsilon v dt - \frac{3v}{\mu} dp,$$

so bestimmen sich die Verhältnisse dt: dv: dv. Man erhält:

(10.)
$$dt = \frac{\varepsilon v (a+t)}{\mathfrak{A} C_p} dp.$$

$$dv = \left(\frac{\varepsilon^2 v^2 (a+t)}{\mathfrak{A} C_p} - \frac{3v}{\mu}\right) dp.$$

Nun ist der Ausdehnungscoefficient ε des Wassers negativ zwischen 00 und 40. Denkt man sich also eine gegebene Wassermasse, deren Temperatur zwischen 0° und 4° liegt, von einer adiathermanen Hülle umschlossen, so wird diese Wassermasse durch Compression sich abkühlen. Oder was auf dasselbe hinauskommt: Eine Wassermasse, deren Tem-

^{*)} Mit Hülfe der Formeln (9.) lässt sich, bei Substitution der betreffenden numerischen Werthe, auch darthun, dass die Energie einer tropfbarflüssigen Substanz bei constant erhaltener Temperatur durch Aenderung des Druckes nur äusserst wenig variirt. Hierdurch erlangen alsdann frühere Behauptungen [vgl. z. B. Formel (y.), pg. 192 und die Note pg. 221] ihre Bestätigung.

peratur zwischen 0° und 4° liegt, wird (auch falls keine adiathermane Hülle vorhanden ist) bei schnell eintretender Compression eine Abkühlung zeigen. Solches ist bestätigt durch Experimente von Joule.

Die linke Grenzeurve des Verdampfungsgebietes. — Bringt man die letzte der Formeln (8.) in Anwendung auf ein unendlich kleines Element BB' der in Rede stehenden Grenzcurve (Fig. 45), so erhält man

(11.)
$$Q_{BB'} = \left(C_p - \frac{\varepsilon v(a+t)}{\mathfrak{A}} \frac{d\Pi(t)}{dt}\right) dt,$$

wo dt den senkrechten Abstand der beiden horizontalen Linien BC und B'C' bezeichnet. Es ist nämlich zu beachten, dass der Druck p sowohl im Innern . als auch an der Grenze desVerdampfungsgebietes $=\Pi(t)$ ist. Setzen wir nun:

Fig. 45.

(12.) $Q_{BB'} = h dt$

wo alsdann h die der linken Grenzeurve entsprechende Wärmecapacität bezeichnet, so erhalten wir:

(13.)
$$h = C_p - \frac{\varepsilon v(a+t)}{\mathfrak{A}} \frac{d\Pi(t)}{dt};$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf die früher (pg. 122) gefundene Relation:

$$\frac{d\Pi(t)}{dt} = \frac{\mathfrak{A}r}{M(a+t)(\Omega-\omega)}$$

sofort:

(14.)
$$h = C_p - \frac{\epsilon v r}{M(\Omega - \omega)},$$

oder, weil $v = M\omega$ ist:

$$(15.) h = C_p - \frac{\varepsilon \omega r}{\Omega - \omega}.$$

Aus dieser Formel (15.) geht hervor, dass die der linken Grenzcurve des Verdampfungsgebietes entsprechende Wärmecapacität h nur sehr wenig verschieden ist von der Wärmecapacität C_p . Denn das specifische Volumen ω der tropf barflüssigen Substanz ist sehr klein gegen das specifische Volumen Ω der dampfförmigen Substanz.

Anhang.

Ueber die Krönig-Clausius'sche Theorie der molecularen Stösse.

Schon Daniel Bernoulli hatte in seiner Hydrodynamik (1738) die Ansicht ausgesprochen, dass die Molecüle eines Gases nicht um bestimmte Gleichgewichtslagen oscilliren, sondern in geraden Linien mit constanten Geschwindigkeiten so lange fortlaufen, bis sie gegen andere Gasmolecüle oder gegen eine für sie undurchdringliche Wand stossen. Diese Ansicht ist später von Krönig und Clausius von Neuem ausgesprochen und weiter entwickelt worden (vgl. Clausius II. pg. 229 seq.). - Man pflegt häufig diese Theorie der molecularen Stösse ohne Weiteres mit der mechanischen Wärmetheorie zu identificiren, die eine als eine unmittelbare Consequenz der andern zu betrachten. Eine solche Anschauungsweise ist indessen unzulässig. Denn jene Theorie der molecularen Stösse beruht nur theilweise auf der mechanischen Wärmetheorie, zum andern Theil aber auf zwei völlig hypothetischen Annahmen. Diese Annahmen sind folgende:

- (1.) Erste Hypothese. Jedes Gas ist ein Newton'sches*) System, und besteht also aus einzelnen Molecülen, deren gegenseitige Kräfte Functionen der Entfernungen sind.
- (2.) Zweite Hypothese. Die Temperatur eines Gases hängt lediglich ab von seiner lebendigen Kraft, und umgekehrt. Es ist also $T = \varphi(t)$, falls T die lebendige Kraft, und t die Temperatur bezeichnet.

^{*)} In Betreff dieser Ausdrucksweise vgl. pg. 9-12.

In der That werden wir im Folgenden sehen, wie man auf Grund der mechanischen Wärmetheorie und unter Zuziehung dieser beiden Hypothesen zur Krönig-Clausius'schen Theorie hingeleitet wird. Die dabei in Betracht kommenden Formeln der mechanischen Wärmetheorie sind folgende (vgl. pg. 27 u. 50):

$$(3.) vp = MR(a+t),$$

(4.)
$$E = \mathfrak{A} C_{v}(a+t) + \text{Const.},$$

$$(5.) \frac{MR}{2} = C_p - C_v.$$

Hier bezeichnen v, p, a + t und E das Volumen, die Spannung, die absolute Temperatur und die Energie der gegebenen Gasmasse; ferner M ihr Gewicht, C_v , C_p ihre Wärmecapacitäten, und \mathfrak{A} , R die bekannten Constanten. Substituiren wir in (3.) für MR den aus (5.) resultirenden Werth, und bezeichnen wir in (4.) die additive Constante mit A, so erhalten wir:

$$(6.) vp = \mathfrak{A}(C_v - C_v)(a+t),$$

(7.)
$$E = \mathfrak{A} C_r(a+t) + A.$$

§ 1.

Ableitung der Theorie der molecularen Stösse, unter Zuziehung der genannten Hypothesen.

Die gegebene Gasmasse ist nach Hypothese (1.) als ein Newton'sches System anzusehen. Folglich ist (pg. 11) ihre Energie

$$(8.) E = T + F,$$

d. h. gleich der Summe von lebendiger Kraft und Potential. Dieses Potential F kann offenbar (weil die Gasmasse homogen ist) nur vom mittleren Molecularabstande abhängen, der ϱ heissen mag. Setzen wir, um solches anzudeuten, $F(\varrho)$ statt F, und setzen wir gleichzeitig, der Hypothese (2.) entsprechend, $T = \varphi(t)$, so erhalten wir:

$$(9.) E = \varphi(t) + F(\varrho),$$

und hieraus durch Combination mit (7.):

(10.)
$$F(\varrho) = \mathfrak{A} C_{\nu}(a+t) - \varphi(t) + A.$$

Lassen wir nun das Gas bei constant erhaltener Temperatur

sich somit expandiren, bis sein mittlerer Molecularabstand von ϱ auf ϱ_1 angewachsen ist, so erhalten wir für diesen neuen Zustand die mit (10.) analoge Formel:

(11.)
$$F(\varrho_1) = \mathfrak{A} C_{\bullet}(a+t) - \varphi(t) + A.$$

Aus (10.) und (11.) folgt $F(\varrho) = F(\varrho_1)$, d. i. F = Const. Bei einem Gase ist also das Potential constant, mithin der Molecularabstand ϱ von solcher Grösse, dass die gegenseitigen Einwirkungen der Molecüle entweder Null oder verschwindend klein sind. Mit andern Worten: Die Molecüle eines Gases befinden sich ausserhalb ihrer gegenseitigen Wirkungssphären.

Somit werden wir mit Nothwendigkeit zur Krönig-Clausiusschen Ansicht geführt, nach welcher jedes Gasmolecül, ohne von den übrigen afficirt zu werden, in gerader Linie und mit constanter Geschwindigkeit so lange fortläuft, bis es durch seinen Zusammenprall mit andern Molecülen oder mit sonstigen Hindernissen in eine neue Bahn geworfen wird.

Bezeichnen wir den constanten Werth des Potentiales F mit B, so reducirt sich die Formel (8.) auf:

$$(12.) E = T + B;$$

d. h. die Energie des Gases ist, abgesehen von einer additiven Constanten, identisch mit seiner lebendigen Kraft.

§ 2.

Weitere Entwickelung der Theorie der molecularen Stösse.

Ein gegebenes Gasquantum befinde sich innerhalb eines geschlossnen Gefässes. Die Anzahl seiner Molecüle sei n, ferner sei μ die Masse des einzelnen Molecüls*), endlich sei U die mittlere Geschwindigkeit der geradlinig fortschreitenden Molecüle. Die lebendige Kraft des Gases ist alsdann $=\frac{n\mu U^2}{2}$, es sei denn, dass dem einzelnen Molecül ausser seiner fortschreitenden Bewegung noch irgend welche andere Bewegung innewohnt, etwa eine rotirende Bewegung oder eine schwingende Bewegung der das Molecül constituirenden Atome. Genauer

^{*)} Es soll \(\mu\) die Masse oder Tr\(\alpha\) des Molec\(\alpha\) sein, mithin \(\mu\) g sein Gewicht.

ausgedrückt, repräsentirt also der Ausdruck $\frac{n\mu U^2}{2}$ nur denjenigen *Theil* der lebendigen Kraft T des Gases, welcher herrührt von den *fortschreitenden* Bewegungen; und wir erhalten daher, wenn wir diesen Theil von T mit T_f bezeichnen, die Formel:

$$(13.) T_f = \frac{n\mu U^2}{2}.$$

Es sei nun \omega irgend ein Element der das Gas umschliessenden Gefässwandung. Wir wollen den Druck por zu berechnen suchen, welchen das Gas während einer gegebenen Zeit τ auf ω ausübt; so dass also p selber den Druck vorstellt, bezogen auf Zeiteinheit und Flächeneinheit*). Lösung dieser Aufgabe bedienen wir uns einer Hülfskugelfläche, die um irgend einen Punct des Elementes o mit dem Radius 1 beschrieben ist, and benutzen zur Ortsbestimmung auf dieser Kugelfläche die Poldistanz & und die geographische Länge o. Dabei mag als Pol derjenige Punct dienen, in welchem die Kugelfläche getroffen wird von der in ihrem Mittelpunct auf w errichteten inneren Normale. Diese Kugelfläche zerfällt durch ihren Aequator in eine innere Halbkugel, entsprechend den Werthen $\vartheta = 0^0 \dots 90^0$, und in eine äussere Halbkugel, entsprechend den Werthen $\vartheta = 90^{\circ} \dots 180^{\circ}$.

Wir lassen in irgend welcher Richtung einen unendlich dünnen Strahlenkegel \varkappa nach dem Centrum der Kugelfläche hinlaufen, und dort endigen, und bezeichnen das von diesen Strahlen getroffene Element der Kugelfläche mit $d\sigma_{\varkappa}$. Gleichzeitig wollen wir all' diejenigen Molecüle des gegebenen Gases, deren augenblickliche Bewegungsrichtung durch einen der Strahlen \varkappa dargestellt ist**), als \varkappa -Molecüle bezeichnen.

^{*)} Es ist nämlich bei diesen Untersuchungen, in denen continuirlich wirkende Kräfte und momentan wirkende Stosskräfte gleichzeitig in Betracht kommen, zweckmässig, die Kräfte auf die Zeit zu beziehen; indem man z. B., wenn μ die Masse (Trägheitszahl) eines Körpers und μg sein Gewicht bezeichnet, die Kraft, welche die Schwere auf diesen Körper während eines gegebenen Zeitraumes τ ausübt, von derjenigen unterscheidet, welche sie auf denselben während der Zeiteinheit ausübt; die letztere ist- μg , die erstere hingegen $\mu g \tau$.

^{**)} $d\sigma_x$ ist irgend ein Element der Kugelfläche. Denken wir uns von allen Puncten dieses Elementes Strahlen gelegt nach dem Centrum

Da alle Bewegungsrichtungen innerhalb des Gases gleich stark vertreten sind, so wird die Anzahl dieser z-Molecüle mit $d\sigma_z$ proportional, nämlich = $\alpha d\sigma_x$ sein, wo α eine Constante ist. Summiren wir den Ausdruck adoz über die ganze Kugelfläche. so erschöpfen wir alle überhaupt möglichen Bewegungsrichtungen, und erhalten also die Zahl n sämmtlicher im ganzen Gase vorhandenen Molecüle. Somit folgt: $\alpha . 4\pi = n$, mithin: $\alpha = \frac{n}{4\pi}$. Jene Anzahl der α -Molecüle ist daher

$$= \frac{n d\sigma_{x}}{4\pi}.$$

Construiren wir der Reihe nach verschiedene Strahlenkegel u, u, etc. etc., so zerfallen sämmtliche Molecüle des gegebenen Gases in ebensoviele Gruppen, in die z-Molecüle, die z'-Molecüle, etc. etc. Dementsprechend können wir den gesuchten Druck pwr in der Weise berechnen, dass wir der Reihe nach zuerst denjenigen Theil dieses Druckes bestimmen. welcher von den z-Molecülen herrührt, sodann denjenigen, welcher von den x'-Molecülen hervorgebracht wird, etc. etc. Dabei sind von diesen Molecülen immer nur diejenigen zu berücksichtigen, welche während der gegebenen Zeit τ nach ω gelangen und dort reflectirt werden. Denn nur diese von ω reflectirten Molecüle können zu dem Druck ρωτ etwas beitragen, während die übrigen unwirksam sind.

Wir beginnen mit der Gruppe der z-Molecüle, indem wir uns das zugehörige Element do, auf der inneren Halbkugel gelegen denken. Geben wir dem Kegel z (von seiner Spitze aus gerechnet) die Länge $U\tau$, so enthält derselbe offenbar in seinem Innern all' diejenigen z-Molecule, welche während der Zeit v nach seiner Spitze gelangen. Verschieben wir also diesen Kegel sich selber parallel, indem wir seine Spitze alle Puncte des Elementes \omega durchlaufen lassen, so wird der durch diese Bewegung erzeugte Cylinder all' diejenigen z-Molecüle beherbergen, welche während der Zeit τ nach ω gelangen, und von w reflectirt werden. Jener Cylinder hat

der Kugelfläche, so repräsentiren dieselben das Strahlenbündel x; und unter den n-Molecülen sind all' diejenigen zu verstehen, deren augenblickliche Bewegungsrichtung mit einem dieser Strahlen parallel und gleichlaufend ist.

das Volumen $\omega U\tau \cos \vartheta_x$, wo ϑ_x die Poldistanz des Elementes $d\sigma_x$ bezeichnet*). Die Anzahl der von dem Cylinder beherbergten \varkappa -Molecüle verhält sich zur Anzahl sämmtlicher \varkappa -Molecüle (14.) wie das Volumen $\omega U\tau \cos \vartheta_x$ des Cylinders zum Volumen υ des ganzen Gases, und ist also

(15.)
$$= \frac{n d \sigma_{x}}{4 \pi} \frac{\omega U \tau \cos \vartheta_{x}}{v}.$$

Jedes dieser Molecüle schlägt gegen die Wand ω unter dem Einfallswinkel ϑ_x mit der Geschwindigkeit U. Nimmt man also an, dass jedes solches Molecül wie eine elastische Kugel sich verhält, welche unter demselben Winkel und mit derselben Geschwindigkeit von der Wand reflectirt wird, so übt jedes der Molecüle (15.) auf die Wand eine Kraft aus, deren normale Componente

$$(16.) = 2 \mu U \cos \vartheta_{\varkappa}$$

ist. Folglich ist die von all' jenen Molecülen (15.) auf die Wand ω ausgeübte Kraft

(17.)
$$= \frac{n d\sigma_z}{4\pi} \frac{\omega U \tau \cos \vartheta_z}{v} 2\mu U \cos \vartheta_z.$$

Dieser Ausdruck (17.) repräsentirt somit denjenigen Theil der zu berechnenden Kraft $p\omega\tau$, welcher herrührt von den \varkappa -Molecülen. Ein ähnlicher Ausdruck ergiebt sich für denjenigen Theil der Kraft, welcher von den \varkappa -Molecülen herrührt. Etc. etc.

Wir erhalten daher die ganze Kraft $p\omega\tau$, sobald wir den Ausdruck (17.) über alle Elemente $d\sigma_x$ der inneren Halbkugel summiren, indem wir auf diese Weise alle Molecüle erschöpfen, welche zu jener Kraft etwas beitragen. Denken wir uns also $d\sigma_x$ von zwei Parallelkreisen ϑ_x und $\vartheta_x + d\vartheta_x$ und von zwei Meridianen φ_x und $\varphi_x + d\varphi_x$ begrenzt und setzen wir demgemäss $d\sigma_x = \sin \vartheta_x d\vartheta_x d\varphi_x$, so wird:

^{*)} Es ist nämlich der Cylinder begrenzt von einem mit dem Kegel \varkappa parallelen Cylindermantel und von zwei einander parallelen schiefen Querschnitten, deren einer durch ω dargestellt ist. Demgemäss ist die Basis des Cylinders $= \omega$; und andererseits ist seine Höhe gleich der Projection von $U\tau$ auf die Normale von ω , d. i. $= U\tau\cos\vartheta_\varkappa$.

(18.)
$$p \omega \tau = \frac{n}{4\pi} \frac{\omega U \tau}{v} 2 \mu U \int_{0}^{1/2} \int_{0}^{2\pi} \cos^{2}\vartheta_{x} \sin \vartheta_{x} d\vartheta_{x} d\varphi_{x}.$$

Das Integral selber ist $=\frac{2\pi}{3}$; folglich*):

$$(19.) p \omega \tau = \frac{n\mu U^2 \omega \tau}{3v},$$

mithin (vgl. Clausius II, pg. 251):

$$(20.) p = \frac{n\mu U^2}{3v},$$

oder mit Rücksicht auf (13.):

(21.)
$$vp = \frac{2}{3} T_f$$
.

Diese Formel (21) ist mit der Formel des *Mariotte-GayLussac*'schen Gesetzes (6.) in voller Uebereinstimmung, sobald man zugiebt, dass

(22.)
$$T_f = \frac{3}{2} \mathfrak{A}(C_p - C_r)(a+t)$$

sei. Mit andern Worten: Aus der Krönig-Clausius'schen Theorie ergiebt sich das Mariotte-GayLussac'sche Gesetz, sobald man annimmt, dass die lebendige Kraft der fortschreitenden Bewegungen der Gasmolecüle proportional sei der absoluten Temperatur.

Bezeichnen wir die ganze lebendige Kraft der Gasmolecüle mit T, so ist nach (12.):

$$(23.) T = E - B,$$

 $p\omega = \frac{\mu U^2 \omega}{3 \varrho^3} = \mu g \frac{U^2 \omega}{3 g \varrho^3}.$

Der Bruch $\frac{U^2 \omega}{3 g \varrho^3}$ ist aber eine *reine Zahl*; denn sein Zähler sowohl wie auch sein Nenner sind dargestellt durch ein Product von vier Längen. Die Formel sagt also aus, dass der auf ein gegebenes Element ω während der Zeiteinheit ausgeübte Druck $p\omega$ gleich sei dem Gewicht μg des einzelnen Molecüls, dieses Gewicht noch multiplicirt mit einer gewissen Zahl.

^{*)} Dass die Formel (19.) der Anforderung der Homogenität entspricht, lässt sich leicht zeigen. Bezeichnet nämlich ϱ den mittleren Molecularabstand, so ist $v = n\varrho^s$; wodurch die Formel (19.) übergeht in:

also mit Rücksicht auf (7.)

$$(24.) T = \mathfrak{A} C_{\mathfrak{p}}(a+t) + \mathsf{A} - \mathsf{B}.$$

Durch Division von (22.) und (24.) folgt:

(25.)
$$\frac{T}{T_f} = \frac{2 C_v}{3 (C_p - C_v)} + \frac{2 (A - B)}{3 \mathfrak{A} (C_p - C_v)} \frac{1}{a + t};$$

und diese Formel verwandelt sich, sobald man die Constante A — B als Null annimmt, in die von *Clausius* gegebene Formel (Clausius II, pg. 258):

(26.)
$$\frac{T}{T_f} = \frac{2 C_v}{3(C_p - C_v)} = \frac{2}{3(k-1)},$$

wo $k=\frac{C_p}{C_v}$ ist. Mag man übrigens der Annahme A — B = 0 beipflichten oder nicht, im einen wie im andern Falle ist $\frac{T}{T_f}$ verschieden von 1. Die lebendige Kraft der fortschreitenden Bewegungen repräsentirt also noch nicht die ganze lebendige Kraft des Gases. Mit andern Worten: Ausser der fortschreitenden Bewegung des Gasmolecüls sind nothwendiger Weise noch andere Bewegungen anzunehmen, vielleicht eine rotirende Bewegung oder eine schwingende Bewegung der das Molecül constituirenden Atome.

Die Formeln (25.), (26.) können zusammengefasst werden zu der einen Formel:

(27.)
$$\frac{T}{T_t} = \Gamma + \frac{\Delta}{a+t},$$

wo Γ , Δ Constanten sind, von denen die letztere = 0 ist, falls man sich für (26.) entscheidet. Hieraus folgt:

(28.)
$$\frac{T - T_f}{T_f} = (\Gamma - 1) + \frac{\Delta}{a + t},$$

wo T_f die lebendige Kraft der fortschreitenden und $T-T_f$ diejenige der anderweitigen Bewegungen vorstellt. Die Krönig-Clausius'sche Theorie nöthigt also zu der Annahme, die man schwerlich ohne Weiteres zugeben wird, dass diese beiden lebendigen Kräfte in der durch (28.) dargestellten gegenseitigen Beziehung stehen*).

^{*)} Vgl. Jochmann's Beiträge zur Theorie der Gase, pg. 32. Jochmann hat daselbst A - B = 0, mithin auch $\Delta = 0$ vorausgesetzt,

Einwände gegen die Theorie der molecularen Stösse.

Jochmann hat in seinen "Beiträgen zur Theorie der Gase" gegen die Krönig-Clausius'sche Theorie der molecularen Stösse folgende Einwände erhoben:

Erster Einwand. — Jene Theorie ist bis jetzt noch den Nachweis schuldig, warum die Bedingung des Wärmegleichgewichts zwischen zwei heterogenen Körpern darin besteht, dass die mittlere lebendige Kraft der Molecule in beiden Körpern gleich gross ist.

Zweiter Einwand. — Die Krönig-Clausius'sche Theorie ist nicht im Stande, über die Fortpflanzung des Schalles in gasförmigen Medien genügende Rechenschaft zu geben. Ausführlicher hat sich Jochmann über diesen Einwand in Pogg. Annal. Bd. 108, pg. 159, explicirt, ungefähr mit folgenden Worten:

Die bisher der Aëromechanik zu Grunde gelegte Vorstellung vom Druck der Gase beruht wesentlich auf der Annahme einer gegenseitigen Abstossung der Gasmolecüle. Da die Krönig-Clausius'sche Hypothese diese Basis umstösst, so ist es ihre Sache, die auf derselben begründeten Gesetze von Neuem herzuleiten. Hat man bisher in der Aërostatik das Mariotte'sche Gesetz als eine Erfahrungsthatsache hinnehmen müssen, die nicht weiter erklärt, d. h. auf noch einfachere Grundvorstellungen zurückgeführt werden konnte, so befindet sich die neue Hypothese den aërodynamischen Problemen gegenüber in einer noch viel schlimmeren Lage. So ist z. B. klar, dass die bisherige Ableitung der Gleichungen der Schallbewegung nicht nur nicht zulässig bleibt, sondern überhaupt keinen Sinn mehr hat. Beschränken wir uns auf den einfachsten Fall der linearen Schallbewegung, so ist zur Ableitung dieser Gesetze vor Allem die hydrodynamische Grundgleichung

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial p}{\partial x}$$

und sagt demgemäss, die Krönig-Clausius'sche Theorie nöthige zu der Annahme, dass der Quotient der lebendigen Kräfte T_f und $T-T_f$ constant sei.

erforderlich, welche in Verbindung mit der Continuitätsgleichung und der bekannten Relation zwischen Druck und Dichtigkeit, unter Voraussetzung kleiner Condensationen, die bekannte Differentialgleichung liefert. Hier bezeichnet t die Zeit, u die Geschwindigkeit parallel der x-Axe, q die Dichtigkeit, und p den Druck. Jene hydrodynamische Grundgleichung sagt aus, dass das Product der Masse und Beschleunigung eines zwischen zwei unendlich nahen parallelen Ebenen enthaltenen Elementes gleich ist der Summe der bewegenden Kräfte, welche dasselbe von beiden Seiten erleidet, nämlich gleich der Summe der Kräfte $p \omega$ und $\left(-p + \frac{\partial p}{\partial x} dx\right) \omega$, wo ω den Querschnitt des die Gasmasse begrenzenden Cylinders bezeichnet.

Dass diese ganze Schlussweise bei Annahme der Krönig-Clausius'schen Theorie ihren Halt verliert, ist ohne Weiteres einleuchtend. Denn diese Theorie giebt zwar Rechenschaft über den Druck des Gases gegen eine äussere Wand, nicht aber über den Druck der Gastheilchen gegeneinander. Dieser letztere, der sogenannte innere Druck wird bei Annahme der Krönig-Clausius'schen Theorie in einem vollkommenen (idealen) Gase gar nicht existiren, und andererseits in einem wirklichen Gase eine im Vergleich zum äussern Druck sehr kleine Grösse sein, von derselben Ordnung wie die Abweichungen von Mariotte-GayLussac'schen Gesetz.

Dritter Einwand. — Man stösst bei Annahme der Krönig-Clausius'schen Theorie auf die Schwierigkeit, dass die Wärmebewegung von der fortschreitenden Bewegung überhaupt nicht zu unterscheiden ist; deselbe führt bei der Ausströmung eines Gases in einen luftleeren oder luftverdünnten Raum zu Consequenzen, welche mit der Erfahrung in Widerspruch stehen.

Widerlegung dieser Einwände. — Von diesen Einwänden scheint der zweite durch Maxwell's, und der dritte durch Clausius' eigene Untersuchungen beseitigt zu sein. [Vgl. Maxwell: On the dynamical theory of gases, Transactions of the Royal Society of London, Mai 1866, pg. 49; und andererseits Clausius II, pg. 277: Ueber die Wärmeleitung gasförmiger Körper.] Immerhin aber wird man einräumen müssen, dass